

Instalación y configuración del servidor PXE iventoy en Debian

En esta guía le enseñaremos como instalar y configurar el servidor PXE iventoy, que le permitirá arrancar e instalar sistemas operativos en múltiples máquinas al mismo tiempo desde la red.

Preparando el sistema para albergar el servidor

Abra un Terminal y ejecute los siguientes comandos:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install wget tar -y
```

Descarga y extracción de iventoy

Vaya a su directorio home o un directorio compartido como /opt

```
cd /opt
```

Descargue la última versión disponible del repositorio oficial de iventoy utilizando wget.

```
sudo wget https://github.com/ventoy/PXE/releases/download/v1.0.20/iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz
```

Extraiga el fichero

```
sudo tar -xvzf iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz
```

Acceda al directorio extraído

```
cd iventoy-1.0.20
```

Puede eliminar el tarball descargado para ahorrar espacio en disco

```
sudo rm ../iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz
```

Preparación de las imágenes que se van a servir

Antes de lanzar el servicio, deberá agregar las imágenes ISO de los sistemas operativos que desea servir, para ello, acceda a la carpeta iso

```
cd iso
```

Agregue las imágenes ISO de los sistemas operativos aquí. También puede crear una imagen de un CD o DVD físico.

```
sudo dd if=/dev/sr0 of=image_name.iso bs=2048 status=progress
```

Vuelva a la carpeta principal

```
cd ..
```

Inicie el servicio iVentoy

Debido a que iVentoy necesita acceso a puertos de comunicaciones restringidos, deberá iniciar el script como root.

```
sudo bash iventoy.sh start
```

Puede comprobar el estado de la ejecución con el comando:

```
sudo bash iventoy.sh status
```

Acceso al panel de control web de iVentoy

iVentoy cuenta con un panel de control web al que puede acceder para configurar sus opciones. Si la distribución Linux que está usando tiene interfaz gráfica, abra un navegador y vaya al portal, si su distribución no tiene interfaz gráfica, deberá usar un cliente u otro equipo en la misma red para acceder al portal.

`http://<YOUR_SERVER_IP>:26000`

En el portal WEB:

- Vaya a la pestaña **Configuración**
- Seleccione la dirección IP de su servidor
- Elija el modo DHCP para el servicio. Seleccione **Internal** si desea que iVentoy gestione las IP automáticamente o **External/ProxyDHCP** si ya tiene un router o servicio que administre IPs en su red.
- Haga clic en el botón Start (verde) para desplegar la infraestructura.