

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Inserção de Impressora Zebra no CUPS e	1	03/09/2021	MI004
Pin	AIMS			




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Essa etapa é para instalação de novas impressoras zebras para o almoxarifado que utilizam impressão de etiqueta pelo **AIMS**.

Adicionando uma impressora no CUPS

Para adicionarmos uma impressora no **CUPS**, precisamos primeiramente compartilhar a impressora no computador do usuário.



Normalmente a impressora recebe o seguinte nome: ZEBRA"NOME DO COMPUTADOR"

Primeira Etapa:

Necessário ir fisicamente no servidor do AIMS 0.204


Usuário: PLANILHA



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. Senha: PLANILHA


Abrir o browser e acessar o endereço: **192.168.0.204:631**

Acessamos o CUPS, vamos até Administration






FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. **Add Printer**





Selecionamos a opção Windows Printer Via SAMBA e Continue





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.


Em Connection, nós colocamos a seguinte URL:

Exemplo: smb://alm_julio:Alm123456@SULP2019/192.168.0.26/ZEBRA26

alm_julio = Nome do Usuário de Login do Windows Alm123456 = Senha do Usuário de Login do Windows SULP2019 = DOMINIO IP da estação

ZEBRA26 = Nome do Compartilhamento da Impressora

E depois apenas clique em Continue






FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Em **Name**, daremos um nome para a impressora (somente para identificar), manter padrão do nome do Compartilhamento.

Em **Description**: Impressora Zebra

Location: Localização física da impressora Deixe o campo **Share This Printer** desmarcado.


Continue.






FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Nos DRIVERS selecionamos GENERIC e depois GENERIC TEXT-ONLY PRINTER (EN)










Feito isso, sua impressora já está adicionada no CUPS! Você pode ver as impressoras adicionadas no menu **Printers**.









Configurando impressora no AIMS

O AIMS precisa identificar a impressora através de uma *string* de configuração. Você pode acessar as configurações de direcionamento das impressoras térmicas no AIMS através do menu Meus **Módulos** → **Informática** → **Configurações** → **Apontamento de** impressoras(almoxarifado)



Clique em **Adicionar**.





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

No final da página, irá abrir um campo para adicionar a impressora.

Digita o usuário que irá utilizar o sistema mais a impressora.

Exemplo: info_admin|zebra33



Depois clique em Atualizar.