MySQL (MariaDB) - polecenia SQL

Tworzenie bazy danych

```
CREATE DATABASE `cars_rental` CHARACTER SET `utf8mb4` COLLATE `utf8mb4_unicode_ci`;
```

- CHARACTER SET [kodowanie] ustawia kodowanie znaków (utf8mb4)
- COLLATE [metoda porównywania] ustawia domyślną metodę porównywania napisów dla pól tekstowych (utf8mb4_unicode_ci lub utf8mb4_polish_ci)

Tworzenie tabeli

- typy pól:
 - o INT liczby całkowite
 - VARCHAR(x) pole tekstowe o określonej długości x
 - ENUM('opcja 1','opcja 2'[,...]) pole listy, elementy na liście przechowywane są w postaci liczbowej
 - FLOAT liczby zmiennoprzecinkowe
 - O YEAR rok
 - o DATE data
 - o TEXT pole pozwalające na przechowanie dużej ilości tekstu
 - o BOOLEAN prawda/fałsz
- AUTO_INCREMENT przy dodawaniu wierszy w polu będzie wstawiana kolejna liczba całkowita, używane głównie przy id
- PRIMARY KEY pole będzie kluczem głównym tabeli
- NOT NULL pole nie może być puste
- NULL pole może być puste
- DEFAULT wartość domyślna wartość, która zostanie użyta jeśli użytkownik nie zadeklaruje wartości przy wstawianiu wiersza

Tworzenie tabeli z kluczem obcym + indexy

```
CREATE TABLE `cars` (
   `id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   `model` VARCHAR(30) NOT NULL,
   `manufacturer_id` INT NOT NULL,
   INDEX (`manufacturer_id`),
   UNIQUE (`model`),
   FOREIGN KEY (`manufacturer_id`) REFERENCES `manufacturer`(`id`)
);
```

- INDEX ([pole tabeli]) tworzy indeks w oparciu o pole tabeli
- UNIQUE ([pole tabeli]) wymusza unikatowość wartości w polu
- FOREIGN KEY (pole_tabeli) REFERENCES nazwa_tabeli_x(pole_tabeli_x) tworzy relację, pole_tabeli będzie przechowywać klucz obcy z tabeli nazwa_tabeli_x

Zmiana nazwy tabeli

```
ALTER TABLE `cars` RENAME TO `car`;
```

Modyfikacja istniejącej kolumny

```
ALTER TABLE `car` CHANGE `model` `model` VARCHAR(40) NOT NULL;
# powtórzenie nazwy model, ponieważ polecenie zakłada, że możemy też chcieć zmienić nazwę
```

Dodawanie kolumny do tabeli

```
ALTER TABLE `car` ADD COLUMN `class_id` INT NOT NULL;

# doda kolumne na końcu

ALTER TABLE `car` ADD COLUMN `safetyRating` INT NOT NULL AFTER `model`;

# doda kolumne safetyRating po kolumnie model

ALTER TABLE `car` ADD COLUMN `maxSpeed` INT NOT NULL AFTER `safetyRating`;

# doda kolumne maxSpeed po kolumnie safetyRating
```

Dodawanie klucza obcego do tabeli

```
ALTER TABLE `car` ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `class`(`id`);
```

Dodawanie danych do tabeli

```
INSERT INTO `class` VALUES (NULL,'standard'),(NULL,'luxury');
```

 jeśli nie podano pól po nazwie tabeli trzeba wprowadzić wartości dla wszystkich, w przypadku pola autonumerowanego jako wartość zawsze podajemy NULL

```
INSERT INTO `manufacturer` SET `name`='Daewoo', `status`='active';
INSERT INTO `manufacturer` SET `name`='Fiat', `status`=1;
```

- alternatywna metoda wprowadzania, niezbyt wygodna przy dużej ilości pól
- warto zauważyć, że dla pola status wartości mogą być wprowadzane jako tekst lub liczba

```
INSERT INTO
    `car`(`model`,`manufacturer_id`,`safetyRating`,`maxSpeed`,`class_id`)
VALUES
    ('Matiz',1,5,100,1),('Panda',2,5,100,2);
```

• wyszczególnione dla których pól zostaną podane wartości, pominięte pola zostaną, zależnie od ich ustawień, zapełnione wartościami domyślnymi, autonumerowaniem lub null

Modyfikowanie danych w tabeli

```
UPDATE `car` SET `model`='Lanos' WHERE `id`=1;
# zmień nazwę modelu na Lanos dla id równego 1
UPDATE `car` SET `class_id`=1 WHERE `model` LIKE '%Panda%';
# zmień id klasy na 1 dla samochodu w którego nazwie jest słowo Panda
```

Usuwanie danych z tabeli

```
DELETE FROM `car` WHERE `id`>5;

# usuń z tabeli wszystkie samochody o id większym niż 5

DELETE FROM `car` WHERE `id` IN (1,6,7,5);

# usuń z tabeli samochody o id równym 1,6,7 lub 5

DELETE FROM `car` WHERE `id` BETWEEN 10 AND 150

# usuń z tabeli samochody o id między 10 a 150
```

Usuwanie kolumny, tabeli, bazy

```
ALTER TABLE `car` DROP COLUMN `safetyRating`;
DROP TABLE `car`;
DROP DATABASE `cars_rental`;
```