Lab4. EC2를 이용해서 Windows Server Instance에 Web Server 올리기

목적


앞에서 이미 Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)를 사용하여 Windows Server 인스턴스를 생성하고 접속하는 방법을 학습했다. 이번 Lab에서는 앞서 생성한 Windows Server 인스턴스에 가장 간단하게 Web Server를 설치하고 직접 간단한 웹페이지를 작성한 다음 퍼블릭하게 웹브라우저를 통해 접근하는 방법을 다루어 보기로 한다. 이 학습은 AWS Free-Tier를 활용하여 진행한다.

사전 준비물

AWS Free-Tier 계정

Elastic IP 생성하기

- 1. AWS의 고정 IP를 Elastic IP(EIP)라고 한다. 보통 서버라는 이름이 붙은 인스턴스는 항상 고정 IP를 갖고 있어야 한다. 만일 인스턴스가 부팅할 때마다 IP Address가 바뀐다면 당연히 접속하기 어려울 것이다. 현재 우리는 관리자의 권한으로 접속하기 때문에 EC2 대시보드에서 현재 인스턴스의 IP 정보를 알 수 있다. 일반 유저들도 고정된 IP Address로 접속할 수 있도록 EIP 설정부터 시작한다.
- 2. 생성한 Windows EC2 인스턴스의 요약페이지를 보면, [탄력적 IP 주소]의 값이 없는 것을 알 수 있다.



3. 일단 [EC2 대시보드]의 좌측 메뉴 중 [네트워크 및 보안] > [탄력적 IP]를 클릭한다.



4. [탄력적 IP 주소] 페이지에 들어왔다. 새로 탄력적 IP 주소를 할당하기 위해 우측 상단의 [탄력적 IP 주소 할당] 오렌지색 버튼을 클릭한다.




5. [탄력적 IP 주소 할당]페이지에서 [할당] 오렌지 버튼을 클릭하여 새로 할당한다.



6. 새 탄력적 IP 주소가 할당되었다. 방금 생성한 탄력적 IP와 앞 랩에서 생성한 Windows Server Instance를 연결해야 한다. [할당된 IPv4 주소]에서 새로 할당한 EIP의 링크를 클릭한다.




7. 우측 상단에 있는 [**탄력적 IP 주소 연결**] 오렌지 버튼을 클릭한다.




8. **[탄력적 IP 주소 연결]**페이지에서, **[리소스 유형]**은 "인스턴스"로, **[인스턴스]**는 해당 텍스트 박스를 클릭하면 인스턴스 목록이 나온다. 해당 인스턴스를 선택한다. 그리고 마지막으로 **[연결]** 버튼을 클릭한다.




9. 탄력적 IP 주소가 연결되었다. 다시 인스턴스 대시보드로 가서 확인해 본다.




10. Windows Server 인스턴스 요약 페이서 보면, 현재 [퍼블릭 IPv4 주소]와 [탄력적 IP 주소]가 같은 것을 볼 수 있다. 제대로 할당된 것이다.



11. Windows Server 인스턴스를 다시 연결해 보자. Lab2에서 했던 것처럼 [RDP 클라이언트] 탭의 [암호 가져 오기]에서 pem 파일을 선택하여 암호를 해독하고 [원격 데스크톱 파일 다운로드]를 클릭하여 rep 파일을 다운로드한다.




12. Lab2에서 실습했던 것처럼 해당 rdp 파일을 더블클릭하여 Windows EC2 인스턴스에 연결한다.






13. 우선 인터넷 익스플로러를 실행하여 인터넷 연결이 제대로 되는지 확인한다.




웹 서버 설치 및 테스트하기

1. 이 실습에서는 웹 서버를 설치하고 IIS Welcome 페이지가 정상적으로 뜨는지 확인한다. 연결된 Windows Server에서 PowerShell을 실행한다. [시작] 버튼 > [Windows PowerShell]에서 마우스 右클릭하 여 [More] > [Run as administrator]를 선택한다.




2. PowerShell 프롬프트에서 다음의 명령어를 실행해서 Windows Server에 Web-Server 기능을 설치한다.


Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools




3. 설치가 완료되면 Success 설정이 True로 출력된다. 웹 서버가 정상적으로 설치된 것이다.




4. 이제 **[인터넷 익스플로러]**를 열고 주소에 http://localhost라고 입력한다. Welcome 화면을 확인할 수 있다. 그리고 RDP 연결을 닫는다.




5. 이제 Windows Server 인스턴스를 외부에서 접근하기 위해서 보안그룹 작업을 해야 한다. 해당 인스턴스 요약페이지에서 **[보안]** 탭을 클릭한다.




6. 해당 인스턴스의 보안그룹이 보일 것이다. 링크를 클릭한다.




7. 보안 그룹 페이지이다. 아래쪽에 보면 [인바운드 규칙] 탭이 보인다. 현재 Windows Server 인스턴스는 RDP라는 유형, TCP 프로토콜로 연결된다라는 내용이 보일 것이다. 여기서 추가적으로 인바운드 규칙을 편집하려고 한다. 오른쪽의 [인바운드 규칙 편집] 버튼을 클릭한다.




8. [인바운드 규칙 편집]페이지이다. 현재는 [유형]은 RDP, [프토토콜]은 TCP의 [포트범위]는 3389를 확인할수 있다. 새로 규칙을 추가하기 위해 [규칙 추가]를 클릭한다.




9. [유형]은 "HTTP"를 선택하면 자동으로 [프로토콜]은 TCP, [포트 범위]는 80으로 설정된다. [소스]는 "Anywhere-IPv4"을 선택한다. 그리고 오른쪽 하단의 [규칙저장] 오렌지 버튼을 클릭한다.




10. 다시 보안그룹 페이지로 돌아왔다. 아래쪽 [인바운드 규칙]을 보면 방금 추가한 HTTP 유형을 확인할 수 있다.





11. 인스턴스 요약 창에서 현재 Windows Server 인스턴스의 [**탄력적 IP 주소**]를 확인할 수 있는데, 이 주소를 복사한다.




12. 방금 복사한 **탄력적 IP** 주소를 웹브라우저를 열고 주소창에 복사한 주소를 붙여 넣는다. 그러면 아래 그림과 같이 IIS Welcome 화면을 확인하게 될 것이다.







14. Windows Server의 **[인터넷 익스플로러]**를 열고 주소창에 http://localhost 라고 입력하면 메모장에서 만든 초간단 HTML의 결과를 확인할 수 있다.



15. RDP연결을 종료하고 다시 여러분의 웹브라우저를 열고 Windows Server의 **탄력적 IP 주소**를 다시 입력 한다. 역시 같은 결과를 얻을 수 있다.

