Instalação do Docker no WSL

Opção 1: Docker Desktop com WSL 2:

- Instale o Docker Desktop: Baixe e instale o Docker Desktop do site oficial da Docker.
- 2. Habilite a integração com WSL 2: No Docker Desktop, vá em Configurações > Geral e marque a opção "Use the WSL 2 based engine". Selecione as distribuições WSL que você deseja integrar com o Docker.
- Verifique a instalação: Abra uma distribuição WSL e execute docker -version para verificar a instalação.

Opção 2: Instalação nativa do Docker Engine no WSL:

- Instale uma distribuição Linux no WSL: Se ainda não tiver, instale uma distribuição Linux (como Ubuntu) usando wsl --install -d Ubuntu no PowerShell.
- 2. Atualize os pacotes: Dentro da sua distribuição WSL, execute sudo apt update && sudo apt upgrade -y para atualizar os pacotes.
- 3. **Instale os pacotes necessários:** sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release.
- 4. Adicione a chave GPG do Docker: curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg.
- 5. Adicione o repositório do Docker: echo "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null.
- 6. **Instale o Docker Engine:** sudo apt update && sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin.
- 7. Adicione seu usuário ao grupo docker: sudo usermod -aG docker \$USER.
- 8. Reinicie o WSL: Execute wsl --shutdown no PowerShell e reinicie a distribuição WSL.
- 9. **Verifique a instalação:** docker --version **e** sudo service docker start (se necessário).