
# 23장 프록시 서버와 방화벽

강사 금영석



1 프록시 서버의 개요

2 프록시 서버 구축 하기

3 방화벽의 개요

4 방화벽 설정 하기

## 1. 프록시 서버의 개요

- ❖프록시 서버란 클라이언트가 자신을 거쳐 다른 네트워크에 접속 할 수 있도록 중간에서 대리해주는 서버를 말한다.
- ❖서버와 클라이언트 사이에 대리로 통신을 수행하는 것을 프록시 라고 하고 그 기능을 하는 서버를 프록시 서버라 부른다.
- ❖외부에서 한번 가져온 데이터나 파일들을 프록시 서버에 캐시에 저장해 두었다가 다른 클라이언트가 캐시에 저장된 내용을 요청할 경우 외부를 거치지 않고 캐시에서 주기 때문에 빠른 서비스가 가능하다는 장점이 있다.

## 2. 프록시 서버 구축 하기

### ❖Squid 프록시 서버 설치하기

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo apt-get install -y squid
[sudo] user1 암호:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
libecap3 squid-common squid-langpack
제안하는 패키지:
squidclient squid-cgi squid-purge resolvconf smbclient winbind
```

```
user1@Server1:~/바탕화면$ systemctl status squid.service

osquid.service - Squid Web Proxy Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2023-08-29 16:38:54 KST; 37s ago

Docs: man:squid(8)

Process: 18994 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SU>

Main PID: 18997 (squid)


Tasks: 4 (limit: 2132)
```

### ❖IP 기반 인증 설정 하기

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo vi /etc/squid/squid.conf

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo systemctl restart squid
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2023-08-29 16:55:23 KST; 2s ago
Docs: man:squid(8)
Process: 19199 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 19203 (squid)
Tasks: 4 (limit: 2132)
```

### ❖클라이언트 설정하기






데이터 동기화 및 저장	로그인
새 탭	Ctrl+T
새 창	Ctrl+N
새 사생활 보호 창	Ctrl+Shift+P
북마크	>
기록	>
다운로드	Ctrl+Shift+Y
비밀번호	
부가 기능 및 테마	Ctrl+Shift+A
인쇄	Ctrl+P
페이지를 다른 이름으로 저장	Ctrl+S
페이지에서 찾기	Ctrl+F
확대/축소 😑	100 % 🛨 🛂
설정	
기타 도구	>
도움말	>
종료	Ctrl+Q


○ 설정에서 찾기 (수) 일반 습 <sup>홈</sup> 탐색 □ 자동 스크롤 사용(A) Q 검색 ✓ 부드러운 스크롤 사용(M) ⚠ 개인 정보 및 보안 ○ 항상 스크롤 막대 표시(O) Sync ☐ 커서 키를 항상 페이지 내에서 사용(C) Mozilla 추가 제품 정 보 ☐ 입력을 시작할 때 텍스트 찾기(X) ☑ 화면 속 화면 비디오 컨트롤 사용(E) 더 알아보기 ✓ 키보드, 헤드셋 또는 가상 인터페이스를 통해 미디어 제어(V) 더 알아보기 ✓ 탐색할 때 확장 기능 추천(R) 더 알아보기 ✓ 탐색할 때 기능 추천(F) <u>더 알아보기</u> 네트워크 설정 Firefox가 인터넷에 접근하는 방법을 설정하세요. <u>더 알아보기</u> 화 확장 기능 및 테마 ② Firefox 도움말



연결 설정	×
<b>인터넷 프록시 접근 설정</b> ○ 프록시 사용 안 함(Y) ○ 프록시 설정 자동 감지(W)	
<ul><li>시스템 프록시 설정 사용(U)</li><li>○ 수동 프록시 설정(M)</li></ul>	
HTTP 프록시(X ☑ 10.100.0.101 ☑	<b>포</b> 트(P) 3128
<u>H</u> TTPS 프록시 10.100.0.101	포트( <u>O</u> ) 3128
SOCKS 호스트 SOCKS v4 O SOCKS <u>v</u> 5	五 E(I) 0
○ 자동 프록시 설정 URL( <u>A</u> )	
	새로 고침(E)
프록시 사용 안 함(N):	
예: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24	취소 확인



### user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo systemctl stop squid.service




### ❖사용자 기반 인증 설정하기


```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo htpasswd -c /etc/squid/passwd Server2
New password:
Re-type new password:
Adding password for user Server2
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo htpasswd /etc/squid/passwd client_range
New password:
Re-type new password:
Adding password for user client_range
user1@Server1:~/바탕화면$ cat /etc/squid/passwd
Server2:$apr1$v0F7eUZP$c3mjNcYNH/DR2Ok6nsB.w1
client_range:$apr1$fyKtgohc$Nphy2s.g/MR9zenzRq.fT1
```

### user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo vi /etc/squid/squid.conf


```
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED http_access allow ncsa_users #acl Server2 src 10.100.0.102 #acl client_range src 10.100.0.0/255.255.255.0 #http_access allow Server2 client_range :wq
```

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo systemctl restart squid
user1@Server1:~/바탕화면$ systemctl status squid
osquid.service - Squid Web Proxy Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2023-08-29 17:18:57 KST; 4s ago
Docs: man:squid(8)
Process: 19337 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
```









## 3. 방화벽의 개요

- ❖사용자들은 인터넷에 접속하여 다양한 형태의 정보와 서비스를 제공 받고 있다. 그러나 이와 함께 인터넷을 경유한 불법 사용자나 해커들의 침입으로 인한 피해도 늘고 있고, 그 수법 또한 전문적이고 다양해지고 있다.
- ❖인터넷으로부터 불법 사용자나 해커의 침입을 막기 위한 대책으로 여러 가지를 사용하지만 일일이 대응 하는 것이 쉬운 일은 아니다.
- ❖ 방화벽은 내부 네트워크와 외부 네트워크의 연결점에서 내부 네트워크 상의 시스템을 보호 할 수 있는 네트워크 구성 요소가 필요하고 이러한 기능을 담당하는 시스템이 바로 방화벽이다.

## 4. 방화벽 설정 하기

### ❖ 방화벽 동작 확인하기

```
user1@Server1:~/바탕화면$ dpkg -l | grep ufw
ii ufw 0.36.1-4ubuntu0.1
all program for managing a Netfilter firewall

user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw status
[sudo] user1 암호:
상태: 비활성
```

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw enable
방화벽이 활성 상태이며 시스템이 시작할 때 사용됩니다
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw status
상태: 활성

목적 동작 출발
-- -- --
53 ALLOW Anywhere
53 (v6) ALLOW Anywhere (v6)


user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw disable
방화벽이 비활성 되었으며 시스템이 시작할 때 사용되지 않습니다
```


### ❖GUI 도구로 방화벽 설정하기

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo apt-get install gufw 패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료 의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료 상태 정보를 읽는 중입니다... 완료 다음 새 패키지를 설치할 것입니다: gufw o개 업그레이드, 1개 새로 설치, o개 제거 및 27개 업그레이드 안 함.

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo gufw







프로필: 현재 설정하는 내용을 적용할 환경을 설정한다.

상태: 방화벽 전체를 끄거나 켤 수 있다.

내부로 들어옴 : 시스템 내부로 들어오는 트래픽 설정이다.

외부로 나감: 시스템 외부로 내보내는 트래픽 설정이다.

(내부로 들어옴 거부, 외부로 나감 허용은 기본값이다)

규칙: 규칙을 선택하면 현재 적용 중인 규칙을 보여준다.

리포트 : 현재 열려 있는 포트를 보고 한다.

로그: 방화벽과 관련된 로그 기록을 보여 준다.

## ❖ 방화벽 관리 명령

ufw	
기능	방화벽을 설정한다.
형식	ufw [서브 명령]
옵션	enable : 방화벽을 활성화 한다. disable : 방화벽을 비활성화 한다. default [allow deny reject] [incoming outgoing] : 방화벽의 기본 동작을 설정한다. status [verbose] : 방화벽의 상태를 출력한다. allow [서비스 포트/프로토콜] : 지정한 서비스나 포트를 허용한다. deny [서비스 포트/프로토콜] : 지정한 서비스나 포트를 거부한다. delete [명령] : 명령으로 설정한 규칙을 삭제한다.

### ❖ 방화벽의 상태 보기

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo ufw status

상태: 활성

### ❖규칙 추가하기

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw allow http
규칙이 추가되었습니다
규칙이 추가되었습니다 (v6)
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw status
상태: 활성

목적 동작 출발
-- -- 출발
-- -- -- 80/tcp Allow Anywhere (v6)
```

### ❖서비스 거부하기

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw deny telnet
규칙이 추가되었습니다
규칙이 추가되었습니다 (v6)
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw status
상태: 활성
목적
                         동작
                                    출발
80/tcp
                                 Anywhere
                       ALLOW
23/tcp
                       DENY
                                 Anywhere
80/tcp (v6)
                                 Anywhere (v6)
                       ALLOW
23/tcp (v6)
                                 Anywhere (v6)
                       DENY
```

### ❖규칙 삭제하기

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo ufw delete deny telnet 규칙이 삭제되었습니다 규칙이 삭제되었습니다 (v6)

### ❖포트 추가하기

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo ufw allow 5000/tcp 규칙이 추가되었습니다 규칙이 추가되었습니다 (v6) user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo ufw status 상태: 활성 목적 동작 출발 80/tcp ALLOW Anywhere 5000/tcp ALLOW Anywhere 80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6) 5000/tcp (v6) Anywhere (v6) ALLOW

### ❖특정 IP 주소의 접속 설정하기

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw allow from 10.100.0.102 to any port ftp
규칙이 추가되었습니다
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo ufw status
상태: 활성
목적
                          동작
                                       출발
80/tcp
                        ALLOW
                                   Anywhere
5000/tcp
                        ALLOW
                                   Anywhere
21/tcp
                        ALLOW
                                   10.100.0.102
80/tcp (v6)
                        ALLOW
                                   Anywhere (v6)
5000/tcp (v6)
                                   Anywhere (v6)
                        ALLOW
```

## Quiz

- ❖Server2 에 아래와 같이 실습 해 본다.
  - 프록시 서버를 설치한다.
  - Server1에서 프록시를 이용해서 외부 사이트 접속 및 프록시 서버 사용이 잘 되는지 확인 해 본다.
  - 프록시가 잘 되는 상황에서 프록시 포트를 방화벽으로 막아 보고 프록시 서버에 접근이 잘 되는지 확인 해 본다.

