# Experimental Physik II Kapitel 17

author email

 $\mathrm{July}\ 2,\ 2016$ 

## Contents

17 Magnetfelder in Materie / Magnetismus	2
17.1 Betrachte Magnetischesmoment eines kreisenden geladenen	
Teilchens	

17 Magnetfelder in Materie / Magnetismus

- Magnetische Momente durch Elektronen in Atomen
- Magnetische Momente (MMe) des Elektronensystems von Atomen als Ursache der magnetischen Wechselwirkung
- Je nach Art der WW zwischen Materie und Magnetfeldern lassen sich die Materialien in die folgenden "Klassen" unterteilen:
  - Paramagnetische
  - Diamagnetische
  - Ferromagnetische
  - Antiferromagnetische
  - Ferrimagnetische


Materialien

Wie äußert sich entsprechend Magnetismus?

Experiment: Spule mit Luft:  $\vec{B} = \vec{B_0}$ 

Spule mit Eisenkern:  $\vec{B} >> \vec{B_0}$ ;  $\vec{B} \approx 4...5 \times \vec{B_0}$ 

#### 17.1 Betrachte Magnetischesmoment eines kreisenden geladenen Teilchens



$$\mu_{mg} = I \cdot A = \left(\frac{q}{T}\right) \cdot (\pi r^2) = \frac{1}{2} \cdot q \cdot \omega r^2$$

$$= \frac{q}{2m} \cdot |\vec{L}|$$
Es gilt:  $\vec{\mu}_{mg} = \frac{q}{2m} \cdot \vec{L}$ 

Für Elektronen im Atom:

$$\vec{\mu}_{mg} = \frac{-e}{2m_e} \cdot \vec{L}$$

 $\Rightarrow$  MM durch Bahndrehimpuls!

Bohr'sches Atommodell: Drehimpuls ist quantisiert

$$|ec{L}|=n\cdot \hbar \hspace{0.5cm} \left(\hbar=rac{h}{2\pi}
ight)$$

kleinster Wert: n = 1:

$$\mu = -\frac{e}{2m_e} \cdot \hbar = \mu_{Bohr} = -9.13 \times 10^{-24} \,\mathrm{Am}^2$$

 $\mu_{Bohr}$ : Bohr'sches Magnetton

$$\Rightarrow \mu = n \cdot \mu_{Bohr}$$

Gyromagnetisches Verhältnis (g-Faktor):

$$g = \frac{(\mu/|\vec{L}|)}{\frac{1}{2}\frac{e}{m_e}} = 1$$
 für Bahnelektronen

Zusätzlich berücksichtigen: Eigendrehimpuls des Elektrons (Spin)  $S=\frac{1}{2}\hbar$  (Quantenmechanik)

Bei der Berechnung des zugehörigen MM tritt ein zusätzlicher Faktor auf: gs:

$$\vec{\mu}_S = -q_S \cdot \frac{e}{2m_e} \cdot \vec{S}$$
 $g_S \approx 2, 0$ 

- $\Rightarrow$ gesamtes MM eines  $e^-$ ist die Summe aus Beitrag von  $\vec{L}$  und  $\vec{S}.$
- $\Rightarrow$ gesamtes MM eines Atoms ist  $\sum$  der MM alle einzelnen  $e^-$ !
- $\Rightarrow$  Je nach Elektronkonfiguration (Besetzung der verschiedenen Schalter) ist Kompensation möglich
- ⇒ Komplett gefüllte Schalen liefern keinen Beitrag zum MM!
- $\Rightarrow$  Materialien wie He, Ne, Ar, ... sind nicht magnetisierbar
- ⇒ Diese Effekte bestimmen die "Magnetisierung" des Materials!

Äußeres Feld  $\vec{B}_0$ :

$$ec{B} = ec{B}_0 + \overbrace{\mu_0 ec{M}}^{Magnetisierung}$$


 $\vec{M}$  : mittleres magnetisches Moment/Volumen

$$ec{M} = n \cdot \underbrace{< ec{\mu}_{mg}>}_{ ext{mittl. MM/Atom(Molekül)}}$$

n: Dichte der Atome (Moleküle)

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \cdot \vec{M}$$

Anschauliche Erklärung: Ampere: "Atomare Ringströme"



Naives Bild: "Ausrichtung der Elementarmagnete" (...Schale)

Magnetische Feldstärke:  $\vec{H}$ 

Im Vakuum/Luft:  $\vec{B}_0 = \mu_0 \cdot \vec{H}$ 


Mit Materie:

$$\begin{split} \vec{B} &= \vec{B}_0 + \mu_0 \cdot \vec{M} = \mu \cdot \vec{H} \\ \mu_0 \cdot \vec{H} + \mu_0 \vec{M} \\ \Rightarrow &= \mu_0 \cdot \vec{H} \big( 1 + \underbrace{X_m}_{\text{magnetische Suszeptibilität}} \big) \\ &= \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H} \end{split}$$


 $\mu_r(1+X_m)$ relative Permeabilität

 $\mu = \mu_0 \mu_r$  Permeabilität

 $X_m > 0$  : Paramagnet •  $X_m < 0$  : Diamagnet •



Experiment: Materie im inhomogenen Magnetfeld



Paramagnet: wird in inhom.  $\vec{B}$ -Feld hineingezogen Diamagnet: wird aus  $\vec{B}_{inhom}$  heraus-gedrängt Ferromagnet: Wie Paramagnet, aber viel stärker

#### • Diamagnetismus

- Störung der  $e^-$ -Bahnen durch äußeres Feld

– Verursacht kleine MMe, die  $\uparrow \downarrow$  zu  $\vec{B}_0$  sind.

$$\vec{M} \uparrow \downarrow \vec{B}_0 \Rightarrow \mathcal{X}_m < 0 !$$

Tritt bei allen Materialien auf, wird aber fast immer durch Paramagnetismus überlagert.

#### • Paramagnetismus


 $\exists$ pemanente MMe aus Bahn- und Spinmagnetismus der Valenzelektronen, die im äußeren  $\vec{B}\text{-Feld}$ entgegen der thermischen Bewegung ausgerichtet werden:

$$\vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}_0 \Rightarrow \mathcal{X}_m > 0$$
!

Für kleine Magnetfelder:  $|\vec{M}| \sim |\vec{B}_0|/T$ 

Für große Felder (und/oder kleine Temperaturen;  $\mu_{mag}\cdot B_0>>k_BT)$ 

komplette Ausrichtung, dann  $|\vec{M}| = |\vec{M}_S|$   $\leftarrow$  Sättigungsmagnetisierung



Curie-Gesetz: 
$$M = \frac{1}{3} \frac{\mu_{mg} \cdot B_0}{k_B T} \cdot M_S$$
  $(X_m \sim T^{-1})$ 

• Ferromagnetismus


Hier: WW der MMe untereinander ("Spin-Spin-WW") Beitrag zur freien Energie:

$$E = -\frac{1}{2} \cdot \mathop{J^{\text{Austauschkonstante}}}_{J} \sum_{\substack{i,j \\ \text{Gitterplätze}}} S_i S_j$$

$$S_{i,j}=\pm rac{1}{2}\;,\;+rac{1}{2}:\;\uparrow\;\;\;,\;-rac{1}{2}:\;\;\downarrow\;\;MM$$

- $\Rightarrow$  Kompetitiv: Energieminimierung/Entropiemaximierung!
- $\Rightarrow$  Benachbarte MMe "wollen" parallel stehen!  $\Rightarrow X_m = X_m(\vec{B}_0)$
- ⇒ permanente Magnetisierung, wenn Temperatur nicht zu hoch!
- ⇒ Parallele Ausrichtung der MMe in mikroskopischem Bereich
- "Domänen" (Weiss'sche Bezirke)  $10^{-8}...10^{-12} \text{ m}^3$ ,  $10^{21}...10^{17} \text{ Atome}$
- $\Rightarrow$  Barkhausen-Effekt!

#### • i Ferromagnetsimus: Mikroskopisch



Beitrag zur Energie  $E=-\frac{1}{2}J\sum_{i,j}s_is_j$   $s_{i,j}=\pm 1/2$ 

### • ii J < 0



Antiferromagnetismus Gesamtmagnetisierung "0"


• iii



Ferrimagnetismus (nicht verschwindende Gesamtmagnetisierung)


 $\Rightarrow$  Ferromagnetische Kopplung  $\Rightarrow$  Domänenstruktur

Magnetisierung im äußeren Feld:



- 1. Domänenwachstum
- 2. Drehung der Magnetisierung

Zu 1. : Kein Kontinuierlicher Prozess, sondern:




#### $\Rightarrow$ Barkhausen-Effekt

Energiebilanz (Einfluss der Entropie!): Ferromagnetische Ordnung nicht temperaturstabil, d.h. einer "kritischen Temperatur" (Curie-Temperatur) Übergang zu paramagnetischem Verhalten.

Exp: Drehender Ni.Ring

"Stabilen" ferromagnetische Ordnung: ⇒ "Arbeit" notwendig, um Magnetisierung aufzuheben (oder: äußeres Feld in Gegenrichtung!)



 $\Rightarrow {\rm Hysterese}$ 

Weichmagnetische Stoffe: leicht mangnetisierbar (Kleine Fläche von Hys-

terese umschlossen)

Hartmagnetische Stoffe: schwer magnetisierbar, große Fläche