



Applet JTalkAtendimento.class Versão 1.7







<u>Sumário</u>

1.	Eventos	3
2.	Funcionalidade dos params	8
3.	Métodos	27
4.	Variáveis	38
5.	Relacionamento entre Métodos e Retornos	39
6.	Padrão Frameset	43
7.	Suporte servidores Web	44
8.	Sistemas linux	44
9.	Browsers	44
10.	Permissões	44





1. Eventos

Contexto de eventos da Applet JTalkAtendimento.

```
<APPLET
            id="JTalkAtendimento"
                                    style="WIDTH:
                                                     10px;
                                                             HEIGHT:
                                                                          10px"
                                                                                  height="20"
                                                                                                width="20"
code="JTalkAtendimento.class" name="JTalkAtendimento" MAYSCRIPT VIEWASTEXT>
       <PARAM name="target_main" value="main">
       <PARAM name="gera_url_fim_mailing" value="1">
       <PARAM name="flg_evt_logoff" value="0">
       <PARAM name="evt_logoff" value="logoff.html">
       <PARAM name="codebase_logoff" value="http://host/pastavirtual/">
       <PARAM name="flg_evt_logon" value="0">
       <PARAM name="evt_logon" value="logon.html">
       <PARAM name="codebase_logon" value="http://host/pastavirtual/">
       <PARAM name="flg_evt_sinalizando_externo" value="0">
       <PARAM name="evt_sinalizando_externo" value="sinalizando_externo.html">
       <PARAM name="codebase_sinalizando_externo" value="http://host/pastavirtual/">
       <PARAM name="flg_evt_chamando_externo" value="0">
       <PARAM name="evt_chamando_externo" value="chamando_externo.html">
       <PARAM name="codebase_chamando_externo" value="http://host/pastavirtual/">
       <PARAM name="flg_evt_atendeu_externo" value="0">
       <PARAM name="evt_atendeu_externo" value="atendeu_externo.html">
       <PARAM name="codebase_atendeu_externo" value="http://host/pastavirtual/">
       <!--demo action_mapping_atendeu_externo-->
       <PARAM name="action_mapping_atendeu_externo" value=null>
       <PARAM name="flg_evt_ring_ura" value="0">
       <PARAM name="evt_ring_ura" value="ring_ura.html">
       <PARAM name="codebase_ring_ura" value="http://host/pastavirtual/">
       <PARAM name="flg_evt_atendeu_ura" value="0">
       <PARAM name="evt_atendeu_ura" value="atendeu_ura.html">
```

<PARAM name="codebase_atendeu_ura" value="http://host/pastavirtual/">

<PARAM name="codebase_disca_ramal" value="http://host/pastavirtual/">

<PARAM name="flg_evt_disca_ramal" value="0">

<PARAM name="evt_disca_ramal" value="disca_ramal.html">





- <PARAM name="flg_evt_senha_invalida" value="0">
- <PARAM name="evt_senha_invalida" value=" senha_invalida.html">
- <PARAM name="codebase_senha_invalida" value="http://host/pastavirtual/">
- <PARAM name="flg_evt_informacao_estatistica" value="0">
- <PARAM name="evt_informacao_estatistica" value="informacao_estatistica.html">
- <PARAM name="codebase_informacao_estatistica" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações de intervalo geral e intervalo externo somente evento-->

- <PARAM name="flg_evt_intervalo_geral" value="0">
- <PARAM name="evt_intervalo_geral" value="intervalo_geral.html">
- <PARAM name="codebase_intervalo_geral" value="http://host/pastavirtual/">
- <PARAM name="flg_evt_entrou_intervalo_externo" value="0">
- <PARAM name="evt_entrou_intervalo_externo" value="entrou_intervalo_externo.html">
- <PARAM name="codebase_entrou_intervalo_externo" value="http://host/pastavirtual/">
- <PARAM name="flg_evt_saiu_intervalo_externo" value="0">
- <PARAM name="evt_saiu_intervalo_externo" value="saiu_intervalo_externo.html">
- <PARAM name="codebase_saiu_intervalo_externo" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações nome do arquivo vox-->

- <PARAM name="flg_evt_nome_do_arquivo" value="0">
- <PARAM name="evt_nome_do_arquivo" value="nome_do_arquivo.html">
- <PARAM name="codebase_nome_do_arquivo" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações agente livre-->

- <PARAM name="flg_evt_agente_livre" value="0">
- <PARAM name="evt_agente_livre" value="agente_livre.html">
- <PARAM name="codebase_agente_livre" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações id ligação-->

- <PARAM name="flg_evt_id_ligacao" value="0">
- <PARAM name="evt_id_ligacao" value="id_ligacao.html">
- <PARAM name="codebase_id_ligacao" value="http://host/pastavirtual/">





<!--implementações ring ramal-->

- <PARAM name="flg_evt_ring_ramal" value="0">
- <PARAM name="evt_ring_ramal" value="ring_ramal.html">
- <PARAM name="codebase_ring_ramal" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações atendeu ramal-->

- <PARAM name="flg_evt_atendeu_ramal" value="0">
- <PARAM name="evt_atendeu_ramal" value="atendeu_ramal.html">
- <PARAM name="codebase_atendeu_ramal" value="http://host/pastavirtual/">

<!-- implementações param genérico atendeu ura e atendeu externo-->

- <PARAM name="param_codcli" value="codcli">
- <PARAM name="param_codcamp" value="codcamp">
- <PARAM name="param_telefone" value="telefone">
- <PARAM name="param_telefoneb" value="telefoneb">
- <PARAM name="param_codtel" value="codtel">
- <PARAM name="param_codcampanhacliente" value="codcampanhacliente">

<!--implementações talk messager-->

- <PARAM name="flg_evt_talk_messager" value="0">
- <PARAM name="evt_talk_messager" value="talk_messager.html">
- <PARAM name="codebase_talk_messager" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações fim do mailing-->

- <PARAM name="flg_evt_fim_do_mailing" value="0">
- <PARAM name="evt_fim_do_mailing value="fim_do_mailing.html">
- <PARAM name="codebase_fim_do_mailing" value="http://host/pastavirtual/">





<!--implementações intervalo dialer-->

- <PARAM name="flg_evt_intervalo_dialer" value="1">
- <PARAM name="evt_intervalo_dialer" value="intervalo_dialer.html">
- <PARAM name="codebase_intervalo_dialer" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações não atendeu-->

- <PARAM name="flg_evt_nao_atendeu" value="1">
- <PARAM name="evt_nao_atendeu" value="nao_atendeu.html">
- <PARAM name="codebase_nao_atendeu" value="http://host/pastavirtual/">

<!--implementações ocupado-->

- <PARAM name="flg_evt_ocupado" value="1">
- <PARAM name="evt_ocupado" value="ocupado.html">
- <PARAM name="codebase_ocupado" value="http://host/pastavirtual/">

<!--Adiciona Ramal-->

- <PARAM name="flg_evt_adiciona_ramal" value="1">
- <PARAM name="evt_ adiciona_ramal " value=" adiciona_ramal.html">
- <PARAM name="codebase_ adiciona_ramal " value="http://host/pastavirtual/">

<!--Não Disponível-->

- <PARAM name="flg_evt_nao_disponivel" value="1">
- <PARAM name="evt_nao_disponivel" value=" nao_disponivel.html">
- <PARAM name="codebase_nao_disponivel" value="http://host/pastavirtual/">

<!--Atendeu Serviço-->

- <PARAM name="flg_evt_atendeu_servico" value="1">
- <PARAM name="evt_atendeu_servico" value=" atendeu_servico.html">
- <PARAM name="codebase_atendeu_servico" value="http://host/pastavirtual/">





<!--PA Desligou-->

- <PARAM name="flg_evt_pa_desligou" value="1">
- <PARAM name="evt_pa_desligou" value=" pa_desligou.html">
- <PARAM name="codebase_pa_desligou" value="http://host/pastavirtual/">

<!--Congestionamento-->

- <PARAM name="flg_evt_congestionamento" value="1">
- <PARAM name="evt_congestionamento" value=" pa_desligou.html">
- <PARAM name="codebase_congestionamento" value="http://host/pastavirtual/">

<!--Congestionamento-->

- <PARAM name="flg_evt_espera_digitos" value="1">
- <PARAM name="evt_espera_digitos" value=" pa_desligou.html">
- <PARAM name="codebase_espera_digitos" value="http://host/pastavirtual/">

<!--Copia Vox-->

- <PARAM name="flg_evt_copiavox" value="1">
- <PARAM name="evt_ copiavox" value=" pa_desligou.html">
- <PARAM name="codebase_ copiavox" value="http://host/pastavirtual/">

</APPLET>

http://host/pastavirtual/ = valor não default





2. Funcionalidade dos params

path_log

Path onde será gerado o log (colocar o path completo inclusive o nome do arquivo), caso este parâmetro seja omitido o log será gerado em c:\talk\log.txt. Este path deve ser configurado no arquivo de segurança java.policy.

<PARAM name="path_log">

Exemplo:

Windows = c:\\talk\\log.txt
Linux = root/log.txt

gera_url_fim_mailing:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doFimMailing(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

```
<PARAM name="flg_evt_fim_do_mailing" value="0"> 
<PARAM name="evt_fim_do_mailing value="fim_do_mailing.html"> 
<PARAM name="codebase_fim_do_mailing" value="http://host/pastavirtual/">
```

target_main:

Nome da target que recebe os status da central.

<PARAM name="target_main" value="main">

flg_evt_logoff:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doLogoff(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_logoff" value="0">





evt_logoff:

Página para o evento de logoff.

<PARAM name="evt_logoff" value="logoff.html">

request idStatus

Id em uso

Ramal Inválido

Ramal em uso

Senha Inválida

Parâmetro Inválido

Ramal não cadastrado

Logon Inválido

Logoff Válido

request idTipoLogon

- -1 = Id em uso
- -2 = Ramal Inválido
- -3 = Ramal em uso
- -4 = Senha Inválida
- -5 = Parâmetro Inválido
- -6 = Ramal não cadastrado
- -7 = Logon Inválido

codebase_logoff:

Direciona para esse codebase quando efetuar logoff.

<PARAM name="codebase_logoff" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_logon:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doLogon (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_logon" value="0">





evt_logon:

Página para o evento de logon.

<PARAM name="evt_logon" value="logon.html">

request idStatus

Logon Válido.

codebase_logon:

Direciona para esse codebase quando efetuar logon.

<PARAM name="codebase_logon" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_sinalizando_externo:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doDiscaExterno (mensagem,telefone), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros :

<PARAM name="flg_evt_sinalizando_externo" value="0">

evt_sinalizando_externo:

Página para o evento de sinalizando externo.

<PARAM name="evt_sinalizando_externo" value="sinalizando_externo.html">

request idStatus

Sinalizando Externo.

request telefone

Número de A.

codebase_sinalizando_externo:

Direciona para esse codebase quando sinalizando externo.

<PARAM name="codebase_sinalizando_externo" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_chamando_externo:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doRingExterno (mensagem,telefone) e doRingExternoPower(mensagem,telefone,codcli) para ligações do Power Dialer. Se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_chamando_externo" value="0">

evt_chamando_externo:

Página para o evento de chamando externo.

<PARAM name="evt_chamando_externo" value="chamando_externo.html">

request idStatus

Chamando Externo.

request telefone

Número de A.

codebase_chamando_externo:

Direciona para esse codebase quando chamando externo.

<PARAM name="codebase_chamando_externo" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_atendeu_externo:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doAtendeuExterno (mensagem, telefone, telefone) e doAtendeuExternoPower (mensagem, telefone, codcli, codcamp, telefoneb, nome, codtel, codcampcliente) para ligações do PowerDialer. Se configurado para um chama a url configurada nos parametros:

<PARAM name="flg_evt_atendeu_externo" value="0">





evt_atendeu_externo:

Página para o evento de atendeu externo.

<PARAM name="evt_atendeu_externo" value="atendeu_externo.html">

request idStatus

Atendeu Externo.

request telefone

Número de A.

request codcli

Código do Cliente.

request codcamp

Código da Campanha.

request telefoneb

Número de B.

request nome

Nome do Cliente.

codebase_atendeu_externo:

Direciona para este codebase quando atendeu exerno.

<PARAM name="codebase_atendeu_externo" value="http://host/pastavirtual/">

action_mapping_atendeu_externo:

Direciona o action mapping atendeu externo para o frame.

<PARAM name="action_mapping_atendeu_externo" value=null>





flg_evt_ring_ura:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doRingUra (mensagem,telefone) e doRingUraPower(mensagem,telefone,codcli) para ligações do Power Dialer. Se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

```
<PARAM name="flg_evt_ring_ura" value="0">
```

evt_ring_ura:

Página para o evento de ring ura.

<PARAM name="evt_ring_ura" value="ring_ura.html">

request idStatus

Ring Ura.

request telefone

Número de A.

request codcli

Código do Cliente.

codebase_ring_ura:

Direciona para esse codebase quando ring ura.

<PARAM name="codebase_ring_ura" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_atendeu_ura:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doAtendeuUra (mensagem, telefone, telefone) e doAtendeuUraPower(mensagem telefone, codcli, codcamp, telefoneb, nome, codtel, codcampcliente) para ligações do Power Dialer. Se configurado como um chama a url configurada nos parametros:

<PARAM name="flg_evt_atendeu_ura" value="0">

evt_atendeu_ura:

Página para o evento de atendeu ura.

<PARAM name="evt_atendeu_ura" value="atendeu_ura.html">

request idStatus

Atendeu Ura.

request telefone

Número de A.

request codcli

Código do Cliente.

request codcamp

Código da Campanha.

request telefoneb

Número de B.

request nome

Nome do Cliente.

codebase_atendeu_ura:

Direciona para esse codebase quando atendeu ura.

<PARAM name="codebase_atendeu_ura" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_disca_ramal:

Flag para habilitar o evento disca ramal.

<PARAM name="flg_evt_disca_ramal" value="0">

evt_disca_ramal:

Página para o evento de disca ramal.

<PARAM name="evt_disca_ramal" value="disca_ramal.html">

request idStatus

Disca Ramal

codebase_disca_ramal:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doDiscaRamal(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="codebase_disca_ramal" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_senha_invalida:

Flag para habilitar o evento senha inválida.

<PARAM name="flg_evt_senha_invalida" value="0">

evt_senha_invalida:

Página para o evento de senha inválida.

<PARAM name="evt_senha_invalida" value="senha_invalida.html">

codebase_senha_invalida:

Direciona para esse codebase quando senha inválida.

<PARAM name="codebase_senha_invalida" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_informacao_estatistica:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doInformacaoEstatistica(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_informacao_estatistica" value="0">

evt_informacao_estatistica:

Página para o evento de informação estatística.

<PARAM name="evt_informacao_estatistica" value="informacao_estatistica.html">

request idStatus

0 = Operação estatística não efetuada.

1 = Informação Estatística Ok.

codebase_informacao_estatistica:

Direciona para esse codebase quando informação estatística.

<PARAM name="codebase_informacao_estatistica" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_intervalo_geral:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doIntervalo(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_intervalo_geral" value="0">

evt_intervalo_geral:

Página para o evento de intervalo geral.

<PARAM name="evt_intervalo_geral" value="intervalo_geral.html">

codebase_intervalo_geral:

Direciona para esse codebase quando intervalo geral.





<PARAM name="codebase_intervalo_geral" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_entrou_intervalo_externo:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doIntervaloExterno(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_entrou_intervalo_externo" value="0">

evt_entrou_intervalo_externo:

Página para o evento de entrou intervalo externo.

<PARAM name="evt_entrou_intervalo_externo" value="entrou_intervalo_externo.html">

codebase_entrou_intervalo_externo:

Direciona para esse codebase quando entrou intervalo externo.

<PARAM name="codebase_entrou_intervalo_externo" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_saiu_intervalo_externo:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doIntervaloExterno(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_saiu_intervalo_externo" value="0">

evt_saiu_intervalo_externo:

Página para o evento de saiu intervalo externo.

<PARAM name="evt_saiu_intervalo_externo" value="saiu_intervalo_externo.html">

codebase_saiu_intervalo_externo:

direciona para esse codebase quando saiu intervalo externo

<PARAM name="codebase_saiu_intervalo_externo" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_nome_do_arquivo:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doNomeDoArquivo(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_nome_do_arquivo" value="0">

evt_nome_do_arquivo:

Página para o evento de nome do arquivo.

<PARAM name="evt_nome_do_arquivo" value="nome_do_arquivo.html">

request NomeVox

M0102_26032011_164353.vox

codebase_nome_do_arquivo:

Direciona para esse codebase quando nome do arquivo.

<PARAM name="codebase_nome_do_arquivo" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_agente_livre:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doAgenteLivre(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_agente_livre" value="0">

evt_agente_livre:

Página para o evento de agente livre.

<PARAM name="evt_agente_livre" value="agente_livre.html">

request idStatus

Livre





codebase_agente_livre:

Direciona para esse codebase quando agente livre.

<PARAM name="codebase_agente_livre" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_id_ligacao:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doldLigacao(mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_id_ligacao" value="0">

evt_id_ligacao:

Página para o evento de id ligação.

<PARAM name="evt_id_ligacao" value="id_ligacao.html">

request idLigação

6100021

codebase_id_ligacao:

Direciona para esse codebase quando id ligação.

<PARAM name="codebase_id_ligacao" value="http://host/pastavirtual/">

request idLigacao

Id Ligação

request telefone

Número de A

request codcli

Código do Cliente

request codcamp

Código da Campanha

request telefoneb

Número de B

request nome





Nome do Cliente

flg_evt_ring_ramal:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doRingRamal(mensagem,telefone), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_ring_ramal" value="0">

evt_ring_ramal:

Página para o evento de ring ramal.

<PARAM name="evt_ring_ramal" value="ring_ramal.html">

request idStatus

Ring Ramal

Request telefone

Número do Ramal

codebase_ring_ramal:

Direciona para esse codebase quando ring ramal.

<PARAM name="codebase_ring_ramal" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_atendeu_ramal:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doAtendeuRamal(mensagem,telefone), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_atendeu_ramal" value="0">

evt_atendeu_ramal:

Página para o evento de atendeu ramal.

<PARAM name="evt_atendeu_ramal" value="atendeu_ramal.html">

request idStatus

Atendeu Ramal

Request telefone





Número do Ramal

codebase_atendeu_ramal:

Direciona para esse codebase quando atendeu ramal.

<PARAM name="codebase_atendeu_ramal" value="http://host/pastavirtual/">

param_codcli:

Muda o request default codcli para seu request personalizado.

<PARAM name="param_codcli" value="codcli">

param_codcamp:

Muda o request default codcamp para seu request personalizado.

<PARAM name="param_codcamp" value="codcamp">

param_telefone:

Muda o request default telefone para seu request personalizado.

<PARAM name="param_telefone" value="telefone">

param_telefoneb:

Muda o request default telefoneb para seu request personalizado.

<PARAM name="param_telefoneb" value="telefoneb">

param_codtel:

Muda o request default codtel para seu request personalizado.

<PARAM name="param_codtel" value="codtel">

param_codcampanhacliente:

Muda o request default codcampanhacliente para seu request personalizado.

<PARAM name="param_codcampanhacliente" value="codcampanhacliente">





flg_evt_fim_do_mailing:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doFimMailing (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_fim_do_mailing" value="0">

evt_fim_do_mailing:

Página para o evento de fim do mailing.

<PARAM name="evt_fim_do_mailing" value="fim_do_mailing.html">

codebase_fim_do_mailing:

Direciona para esse codebase quando fim do mailing.

<PARAM name="codebase_fim_do_mailing" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_intervalo_dialer:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doIntervaloDialer (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_intervalo_dialer" value="1">

evt_intervalo_dialer:

Página para o evento de intervalo dialer no logon

<PARAM name="evt_intervalo_dialer" value="intervalo_dialer.html">

codebase_intervalo_dialer:

Direciona para esse codebase quando intervalo dialer no logon.

<PARAM name="codebase_intervalo_dialer" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_nao_atendeu

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doNaoAtendeu (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_nao_atendeu" value="1">

evt_nao_atendeu:

Página para o evento de não atendeu

<PARAM name="evt_nao_atendeu" value="nao_atendeu.html">

codebase_nao_atendeu:

Direciona para esse codebase quando não atendeu.

<PARAM name="codebase_nao_atendeu" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_ocupado:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doOcupado (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_ocupado" value="1">

evt_ocupado:

Página para o evento de ocupado.

<PARAM name="evt_ocupado" value="ocupado.html">

codebase_ocupado:

Direciona para esse codebase quando ocupado.

<PARAM name="codebase_ocupado" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_nao_disponivel:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doNaoDisponivel (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_nao_disponivel" value="1">

evt_nao_disponivel:

Página para o evento de ocupado.

<PARAM name="evt_nao_disponivel" value="nao_disponivel.html">

codebase_nao_disponivel:

Direciona para esse codebase quando não disponível.

<PARAM name="codebase_nao_disponivel" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_atendeu_servico:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doAtendeuServico (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_atendeu_servico" value="1">

evt_atendeu_servico:

Página para o evento de atendeu_servico.

<PARAM name="evt_atendeu_servico" value="nao_disponivel.html">

codebase_atendeu_servico:

Direciona para esse codebase quando atendeu_servico .

<PARAM name="codebase_atendeu_servico" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt_pa_desligou:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doPaDesligou (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_pa_desligou " value="1">

evt_atendeu_pa_desligou:

Página para o evento de pa_desligou.

<PARAM name="evt_pa_desligou value="nao_disponivel.html">

codebase_pa_desligou:

Direciona para esse codebase quando pa_desligou.

<PARAM name="codebase_pa_desligou" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt_congestionamento:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doCongestionamento (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_congestionamento" value="1">

evt_atendeu_congestionamento:

Página para o evento de congestionamento.

<PARAM name="evt_ pa_congestionamento="nao_disponivel.html">

codebase congestionamento:

Direciona para esse codebase quando congestionamento.

<PARAM name="codebase_ congestionamento" value="http://host/pastavirtual/">





flg_evt espera_digitos:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript do doEsperaDigitos (mensagem), se configurado como um chama a url configurada nos parâmetros:

<PARAM name="flg_evt_ espera_digitos " value="1">

evt espera_digitos:

Página para o evento de espera_digitos.

<PARAM name="evt_espera_digitos ="nao_disponivel.html">

codebase espera_digitos:

Direciona para este codebase quando espera_digitos.

<PARAM name="codebase_espera_digitos" value="http://host/pastavirtual/">

flg_evt copiavox:

Este parâmetro se configurado como zero chama a função JavaScript doCopiaVox (mensagem)

Retorma String:

Arquivo copiado com sucesso

Erro ao copiar arquivo

Se configurado como um chama a url configurada nos parametros:

<PARAM name="flg_evt_ copiavox " value="1">

evt copiavox:

Página para o evento de copiavox.

<PARAM name="evt_copiavox ="copiavox.html">

codebase copiavox:

Direciona para esse codebase quando copiavox.





<PARAM name="codebase_copiavox " value="http://host/pastavirtual/">

3. Métodos

getIntervalo()

Retorna valor inteiro. Intervalo do tipo geral.

Valor:

0 = Livre

1 = Intervalo

getIntervaloDialer()

Retorna valor inteiro. Intervalo do tipo dialer.

Valor:

0 = Livre

1 = Intervalo Dialer

getIntervaloExterno()

Retorna valor inteiro. Intervalo do tipo externo

Valor:

0 = Livre

1 = Intervalo Externo

getNaoDisponivel()

Retorna valor inteiro. Intervalo do tipo não disponível.

Valor:

0 = Livre

1 = Intervalo Não Disponível

getVersion()

Retorna ultima versão do release.

Exemplo:





str_versao = document.JTalkAtendimento.getVersion();

setCapturaChamada()

Captura a chamada em um determinado grupo de captura.

getStatusGrava()

Retorna valor inteiro com descrição da solicitação do método. setGravarOn() setGravarOff()

0 = Não esta gravando

1 = Gravando

setGravarOn()

Inicia a gravação do ramal retornando a função Java script doGrava(mensagem)

setGravarOff()

Finaliza a gravação do ramal retornando a função Java script doGrava(mensagem)

getAdicionaRamal()

Retorna valor inteiro com descrição da solicitação do método .

setAdicionaRamal(String i_ramal_grupo,String i_ramal_insere_remove,String i_tipo)

Retorno:

- 0 = Inserção ou remoção realizada com sucesso
- 1 = Não existe o ramal no grupo
- 2 = Ramal não existe no grupo
- 3 = Ramal não existe no grupo





setAdicionaRamal(int i_ramal_grupo,int i_ramal_insere_remove,int i_tipo)

Insere ou remove o ramal em um grupo de ramais. Este método retorna a função Java script doAdicionaRamal(mensagem).

```
    i_ramal_grupo = Ramal do grupo.
    i_ramal_insere_remove = Ramal a ser inserido ou removido.
    i_tipo:
    0 = Remove o ramal do grupo
    1 = Insere o ramal no Grupo
```

setCloseConnect()

Efetua close da conexão TCP/IP.

Exemplo:

document.JTalkAtendimento.setCloseConnect();

setConnectCTI(string ip,int port)

Efetua conexão TCP/IP. Este método retorna uma string.

Exemplo:

sconncti = document.JTalkAtendimento.setConnectCTI('192.168.1.93',44900); conteúdo sconncti: true or false

setConsulta(int i_tipodiscagem ,String str_telefone, String str_rota)

Efetua uma consulta e retorna uma função Java script doConsultaRamal(mensagem)

Exemplo:

```
Interno:
setConsulta(1, "216","-1");
Externo:
setConsulta(0, "34710016", "-1");
```





setDiscar(int i_tipodiscagem ,String str_telefoneadiscar,String str_rotaexterno)
Efetua uma discagem.
Exemplo:
Interno: setDiscar(1,"216","0"); Externo: setDiscar(0,"34710016","0");
setDesligaCliente()
Efetua o desliga cliente e retorna uma função Java script doDesligaCliente(mensagem)
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setDesligaCliente();
setDesligaClienteEspecific(String str_canal)
Efetua o desliga no canal e retorna uma função Java script doDesligaCliente(mensagem)
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setDesligaClienteEspecific("10");
setEntrarIntervaloDialer()
Efetua a entrada do intervalo do tipo dialer.
Exemplo:

setInformacaoEstatistica(String str_codcli,String str_idcampanha,String str_comentario)

Efetua o registro online do codcli, idcampanha e comentário na tabela CADLOG e DIALOGOS para informações de estatísticas

Exemplo:

document.JTalkAtendimento.setInformacaoEstatistica("1000","3","comment");

document.JTalkAtendimento.setEntrarIntervaloDialer();





setInformacaoEstatistica2(String str_codcli,String str_idcampanha)
Efetua o registro online do codcli, idcampanha na Tabela CADLOG para informações de estatísticas.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setInformacaoEstatistica2("1000","3");
setIntervalo()
Efetua o intervalo do ramal.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setIntervalo();
setIntervaloDialer()
Efetua o intervalo no ramal do tipo Dialer.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setIntervaloDialer();
setIntervaloExterno()
Efetua intervalo no ramal do tipo externo.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setIntervaloExterno();
setIntervaloCustom(String str_id)
Efetua intervalo no ramal do tipo customizado. No cliente retorna intervalo, no supervisor retorna Intervalo Custom.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setIntervaloCustom("2");





setLiberaPausa()
Libera a pausa do ramal.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setLiberaPausa();
setLogin(String str_ramal,String str_id,String str_senha,String str_tipointevalo)
Efetua login com CTI.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setLogin('218','10','1234','0');
Conteúdo:
Logon válido
ld em uso
Ramal inválido
Ramal em uso
Senha inválida
Parâmetro invalido
Ramal não cadastrado
Logon inválido
setLogoff()
Efetua logoff do ramal, o método retorna uma string.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setLogoff();
action consulation of a second decision Station of a management
setMessager(String str_ramal_destino,String str_mensagem)
Envia mensagem entre ramais.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setMessager('218', 'teste');





doTalkMessager(strRamal,strMensagem)
Retorna uma mensagem enviada por outro ramal.
doNomeDoArquivo(strNomeVox)
Retorna o nome do arquivo .vox referente a chamada.
setNaoDisponivel()
Efetua intervalo não disponível. Tipo produtivo.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setNaoDisponivel();
setPoeEspera()
Efetua espera em transferência e retorna uma função Java script doPoeEspera(mensagem).
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setPoeEspera();
setRetorna()
Efetua o retorno de uma consulta.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setRetorna();

document. JTalk Atendimento. set Sair Intervalo Dialer();

Efetua a saída do intervalo dialer.

setSairIntervaloDialer()

Exemplo:





setTiradaFila()

Tira o ramal da fila. Simula tirar o ramal do gancho para obter tom de discagem necessário para efetuar uma discagem.

Exemplo:

document.JTalkAtendimento.setTiradaFila();

setPoeNaFila()

Poe o ramal na fila. Simula colocar o ramal no gancho.

Exemplo:

document.JTalkAtendimento. setPoeNaFila();

setTiraEspera()

Tira da espera em transferência.

Exemplo:

document.JTalkAtendimento.setTiraEspera();

setTransferencia(int i_tipodiscagem ,String str_telefone, String str_rota)

Efetua uma transferência e retorna uma função Java script **doTranfereCliente(mensagem)** quando for externo e **doTranfereRamal(mensagem)** para quando for interno.

Exemplo:

Interno:

setTransferencia(1, "216","-1");

Externo:

setTransferencia (0, "34710016", "-1");

setTransferencialnfoAdicionais(String numero,String info)

Transfere a ligação para o ramal com informações adicionais. Retorna uma função Java script **doInfoAdicionalTransferencia** na PA de destino.





setEnviaRamais()

Solicita ramais para o CTIServer.

Exemplo:

document.JTalkAtendimento.setEnviaRamais();

É necessário utilizar o método setTiradaFila() previamente que retornará as funções Java script:

insereRamalPA(nrRamal, nmRamal, Status) = Ramais PA

insereRamalGrupo(nrRamal, nmRamal, Status) = Ramais de grupo. Neste caso o status vem a quantidade de ramais no grupo

insereRamalPabx(nrRamal, nmRamal, Status) = Ramais Pabx

insereRamalFax(nrRamal, nmRamal, Status) = Ramais Fax

insereRamalUra(nrRamal, nmRamal, Status) = Ramais Ura

Estes métodos retornam os ramais um a um conforme recebimento. Para verificar se todos foram enviados utilize as seguintes funções Java script:

doRamaisPA(mensagem) doRamaisGrupos(mensagem) doRamaisPabx(mensagem) doRamaisFax(mensagem)

doRamaisUra(mensagem)

Estes métodos retornam um Hashtable com todos os ramais no formato: (Ramal, Nome Ramal, Status).

setCopiaVox(String strRamal, String strPath, String strArquivo)

Solicita copia de aquivo .vox para pasta na rede.

strRamal = Ramal que o arquivo.vox pertence.
strPath = Path destino do arquivo. Deve ser passado o path completo
Exemplo: \\rede\ramalx

strArquivo = Nome do arquivo .vox a ser copiado.





Este método retorna uma função Java script doCopiaVox(mensagem)

Retornos:

Arquivo copiado com sucesso.

Erro ao copiar arquivo.

getDadosIni(String strPath)

Retorna os dados contidos no arquivo pjcfg.ini

Exemplo:

document.getElementById("JTalkAtendimento").getDadosIni("c:\\windows\system32\pjcfg.ini")

document.getElementById("JTalkAtendimento").strRamal document.getElementById("JTalkAtendimento").strSenha document.getElementById("JTalkAtendimento").strId document.getElementById("JTalkAtendimento").strIpRemoto document.getElementById("JTalkAtendimento").strPortRemoto

setAlocaVoxRecado()

Método para pedir recados.

Exemplo:

document.JTalkAtendimento.setAlocaVoxRecado(); doAlocaVoxRecado(strMensagem)

Aloca Vox Recado Ok.

Erro Aloca Vox Recado.

doInsereRecado(strMensagem,strData,strHora,strDuracao,strNumA)

strMensagem = Nome do arquivo de mensagem.
strData = Data da mensagem.
strHora = Hora da mensagem.
strDuracao = Tempo de duração do recado.
strNumA = Número de A da ligação.

setCancelaAlocaVoxRecado()





Método que cancela o AlocaVoxRecado.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setCancelaAlocaVoxRecado();
setPlayVox(String strArquivo)
Método para ouvir recado.
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setPlayVox('M0159_30032011_152712_1204.vox') doPlayVox()
Play Vox Ok.
Erro Play Vox.
setIntervaloGrupo()
Método para entrar e sair de intervalo de grupo. Retornará a função JavaScript: doIntervaloGrupo(String msg
Exemplo:
document.JTalkAtendimento.setIntervaloGrupo()
Entrou Intervalo Grupo
Saiu Intervalo Grupo
getIntervaloGrupo()
Retorna valor inteiro. Intervalo do tipo Grupo.
 0 = Não está em intervalo de Grupo. 1 = Está em intervalo de Grupo.

Método para entrar no intervalo Grupo/Dialer.

setEntrarIntervaloGrupoDialer()





Exemplo: document. JTalkAtendimento. setEntrarIntervaloGrupoDialer()

setSairIntervaloGrupoDialer()

Método para sair do intervalo Grupo/Dialer.

Exemplo: document.JTalkAtendimento.setSairIntervaloGrupoDialer ()

getIntervaloGrupoDialer()

Retorna valor inteiro. Intervalo do tipo Grupo/Dialer.

0 = Não está em intervalo de Grupo/Dialer.

1 = Está em intervalo de Grupo/Dialer.

4. Variáveis

strRamal

Retorna o ramal.

strSenha

Retorna a senha do ramal.

strld

Retorna o Id.

strlpRemoto

Retorna o ip da URA.

strPortRemoto

Retorna a porta da URA.

str_mensagem

Última mensagem recebida.

str_ucanal

Último canal recebido.

str_id_ligacao

Último id ligação recebido.





i_intervalo

Último valor em intervalo recebido.

i_naodisponivel

Último valor em não disponível recebido.

i_adiciona_ramal

Último valor em adiciona ramal recebido.

Observação: Após receber os status validados do CTI a aplicação WEB (htm, jsp, asp, aspx e etc...) deve controlar as situações recebidas.

5. Relacionamento entre Métodos e Retornos

Login:

setLogin

doLogin

LogOff:

setLoff

do Logoff

Intervalos:

setEntrarIntervaloDialer

doRamaisPA

doRamaisGrupos

doRamaisPabx

doRamaisFax

doRamaisUra

doIntervaloDialer

setSairIntervaloDialer

doRamaisPA

doRamaisGrupos

doRamaisPabx

doRamaisFax

doRamaisUra

setIntervalo





doIntervalo

setIntervaloCustom doNaoDisponivel

setIntervaloDialer doRamaisPA doRamaisGrupos doRamaisPabx doRamaisFax doRamaisUra

setIntervaloExterno doIntervaloExterno

setNaoDisponivel doNaoDisponivel

setIntervaloGrupo doIntervaloGrupo

setEntrarIntervaloGrupoDialer() doEntrarIntervaloGrupoDialer

setSairIntervaloGrupoDialer() doSairIntervaloGrupoDialer

Transferência:

setEnviaRamais doRamaisPA doRamaisGrupos doRamaisPabx doRamaisFax doRamaisUra

setConsulta doConsultaExterno doConsultaRamal

setTransferencia





doTransfereCliente doTransfereRamal

Captura:

setCapturaChamada doAtendeuUra doAtendeuPa

Consulta:

setConsulta doConsultaExterno doConsultaRamal

Efetuar ligações Internas / Externas:

setDiscar
doDiscaRamal
doDiscaExterno
doRingExterno
doRingExternoPower
doAtendeuExterno
doAtendeuExternoPower
doNaoAtendeu
doOcupado
doNomeDoArquivo

Ligações receptivas Externas / Power Dialer:

doRingUra doRingUraPower

Ligações receptivas Internas:

doRingRamal doAtendeuRamal

Fila de espera no grupo

doInFilaGrupo(strCanal, ramal_do_grupo)
doOutFilaGrupo(strCanal, ramal_do_grupo)





Fila de espera no ramal

doInFilaOper(strCanal) doOutFilaOper(strCanal)

Diversos:

```
setAdicionaRamal(int, int, int) doAdicionaRamal
```

setCloseConnect()

setComentario(String) doInformacaoEstatistica

setConnectCTI(String, int)

setCopiaVox(String, String, String)
doCopiaVox

setDesligaCliente() doDesligaCliente doAgenteLivre

setDesligaClienteEspecific(String) doDesligaCliente doAgenteLivre

setEsperaDigitos() doPoeEspera

setFileLocal(String)

setFormatDateMachine()

setGravarOff() doGrava

setGravarOn() doGrava

setInformacaoEstatistica(String, String, String)





doInformacaoEstatistica
setInformacaoEstatistica2(String, String) doInformacaoEstatistica
setLiberaConsulta()
setLiberaPausa()
setMessager(String, String) doFimMailing
setPoeEspera() doPoeEspera
setPoeNaFila()
setPolicyIPRemoto(String, String)
setRetorna()
setTiradaFila()
setTiraEspera()
setTrace(int)
setTracePacket(int)
setTransferenciaInfoAdicionais(String, String)
doTalkMessager
Padrão Frameset
Estrutura abaixo mostra o formato de contexto de três páginas como deve ser desenvolvido.
<html></html>

6.

</head>





Observação: Manter sempre o padrão Frameset para sucesso na comunicação com a telefonia.

7. Suporte servidores Web

Funciona normalmente em qualquer Servidor WEB padrão que suporta o JAVA.

Pré-requisitos:

JRE suporte java.

8. Sistemas linux

Em estudo para possíveis integrações. O Padrão LINUX é o mesmo conceito para o Padrão WINDOWS.

9. Browsers

Navegador recomendado para implementação:

Internet Explorer 5.0 superior Mozilla Firefox 1.0 superior Netscape Navigator

10. Permissões

- 1º Liberação manual dos recursos para a Applet "segurança remota".
- 2º Arquivo de política: java.policy localizado em: C:\Program Files\Java\j2re\lib\security\





permission java.util.PropertyPermission "file.encoding", "read"; permission java.net.SocketPermission "IP:PORTA", "connect,listen,resolve,accept"; permission java.io.FilePermission "c:\\talk\\log.txt", "read, write"; permission java.io.FilePermission "c:\\windows\\system32\\pjcfg.ini", "read, write";

java.net.SocketPermission

IP = Ip remoto do CTI
PORTA = Porta remota do CTI

3º - Escrevendo ações da PA

java.io.FilePermission
"c:\\talk\\log.txt", "read, write";