OpenStreetMap 版

◈ GPS TRACKER

操作マニュアル

GPS 軌跡ビューア ＆ 配布エリア管理ツール

GPSトラッカーはオープンソースを利用した「完全無料」のGPSチェックツールです。
JPMDエリアプラスの配布管理にご活用ください。

＜主な機能＞

- 📂 GPXファイルの一括読み込みと軌跡表示
- 🎨 移動速度による透過度の自動調整
- 🗺 町丁目境界データ表示
- 📊 配布数に対するGPXポイントのヒートマップ
- 📍 クリック・ホバーによる地点情報の即時表示

2026.9.15
Version5.2

01

画面構成の説明

画面エリア

① **ヘッダー**

ファイル読み込みボタン（GPX・住所コード）
画面切り替え（航空写真）
住所検索（住所検索窓・住所表示欄）

隠れヘッダー

※ヘッダーをクリックすると表示されます


スライダー（1軒あたり秒数、除外滞在時間、通過とみなす速度）
充足率ヒートマップ
保存・再開
利用マニュアル

② **サイドバー（左パネル）**

端末一覧・表示切替
境界設定・住所コードリスト
絞り込み検索・一括表示/非表示

③ **地図エリア**

GPS 軌跡・マーカーの描画
クリックで住所取得
ホバーで端末情報ツールチップ




02

GPXデータの出力

手順

● GPXデータ出力方法

GPS管理システムの案件一覧で案件を検索し、
ファイル　→　GPX　→　ファイル出力　と押してGPXデータ（.zipファイル）を出力





03

GPXデータの読み込み


手順

1. ヘッダーの 「GPXデータを開く」 ボタンをクリック

2. GPXの.zipファイルを選択する
※ 複数のファイルを選択可能

3. 進捗バーが表示され、完了するとサイドバーに端末一覧が現れる

4. GPXデータは追加読み込み可能
※ ×ボタンですべて消去
※ MOGシステムのGPXデータ、itmファイル、jsonファイルにも対応



GPXデータの読み込み


手 順

5 軌跡は移動速度が速いほど透過度を高く表示

0～3.75 km/h	|0.90（最濃）|	← 徒歩移動
3.75～7.5	|0.79|	
7.5～11.25	|0.68|	
11.25～15.0	|0.57|	
15.0～18.75	|0.46|	
18.75～22.5	|0.35|	
22.5～26.25	|0.24|	
26.25～30+	|0.12（最薄）|	← 車移動

6 GPXのポイントの上にマウスを合わせると、
記録された時間を表示
※拡大時には吹き出しに速度を表示





04

端末の表示 / 非表示・絞り込み

サイドバー操作

- トグルで**グループ単位**（端末番号）の表示 / 非表示を切替
- 端末番号をクリックすると**展開**し、日付ごとのファイルを個別表示可能
- テキストボックスで**端末番号絞り込み**検索
- 「全て表示」「全て非表示」で一括操作

トグルの状態

全ファイルを表示中


一部のファイルのみ表示中

全ファイルを非表示

※　展開リストでは各ファイルの開始日時、平均速度を表示

※　⊞ ⊟ を押すと、すべての端末番号を一括展開 / 閉じる





05

境界データ表示


手順

1. サイドバー（左パネル）から「**都道府県を表示する**」ボタンをクリックし、その下のトグルで任意の都道府県を選択

   ※複数の都道府県を選択すると表示が重くなるので注意

2. 同様に「**市区町村を表示する**」をクリックし、任意の市区町村を選択

3. 境界が表示されるので、「**町丁目を表示する**」をクリックすると町丁目名を表示



サイドバーのコントロール

- トグルでエリアを表示 / 非表示
- テキストでエリアを絞り込み
- **塗り濃度**スライダー（0～100%）
- GPXのポイント数を計算し、統計上世帯数、配布数に対する推定配布数及び充足率を表示

※この充足率を、地図上にヒートマップで表示

06

住所コードの読み込み


住所コードCSVファイル（JPMDから提供）を読み込み、配布エリアの境界だけを表示

CSV フォーマット（文字コード： Shift-JIS）

列	内容	備考
1	連番	ヘッダー行あり
2	住所コード	**必須 (KEY_CODE)**
3	都道府県名	
4	市区町村名	
5	町丁目名	
6	統計上世帯数	数値（整数）
7	配達見込み世帯数	数値（整数）

手順

1. 「**住所コード読み込み**」で CSV ファイルを選択
2. KEY_CODE が一致した町丁目のみ地図に強調表示される
3. 非表示の町丁目をトグルで表示に変更した場合、地図上でその町丁目に移動
4. ×ボタンで読み込みデータをリセット



07

対実績割合ヒートマップ

GPXのポイント数から推計配布数を算出し、
配布数と比較して視覚化する機能


手順

1. GPXデータ、境界データ、住所コードを読み込むと、サイドバー（左パネル）下部に統計上世帯数、配布数（実績）、推計配布数を表示し、推計配布数÷配布数（実績）により充足率（%）を表示

2. 充足率をヒートマップとして視覚化

3. 隠れヘッダーのスライダーで以下を調整可能
   - 1軒あたり秒数…1軒を配布するのにかかる想定時間（デフォルトは30秒）
   - 除外滞在時間…30m以内に連続して滞在した時間。休憩時間等を想定しており、推定配布数から除外（デフォルトは30分）
   - 通過とみなす速度…配布を伴わない移動速度。これ以上は推定配布数から除外（デフォルトは10km/h）

※「充足率ヒートマップ」ボタンでヒートマップの表示/非表示切り替え



保存/再開機能

GPXデータ、境界データ等の読み込み状況、
地図表示位置や縮尺等を保存/再開する機能


手順（保存）

1. 隠れヘッダーを表示し、「**保存**」ボタンを押す
2. ダイアログが表示されるので、「新しい名前を入力」欄にタイトルを入力して「保存」ボタンを押す
3. 表示されているタイトルを選んで「保存」ボタンを押すと上書き保存

手順（再開）

1. 隠れヘッダーを表示し、「**再開**」ボタンを押す
2. ダイアログが表示されるので、任意のタイトルを選択して「OK」を押す

※タイトルの右にある「削除」ボタンを押すと、当該保存データを削除




09

航空写真切り替え

手順

1. 「**航空写真**」ボタンをクリック

2. 航空写真画面と地図画面との切り替えが可能



地図操作（クリック・ホバー・マーカー）

📍

クリック → 住所取得

地図上をクリックすると、ヘッダー右端に都道府県・市区町村・町丁目を表示。表示欄をクリックするとテキストをコピー。

ダブルクリック → グーグルマップを表示

地図上をダブルクリックすると、別タブで同じ位置のグーグルマップを表示。ストリートビューを見る場合等に使用。

ホバー → 端末情報ツールチップ

軌跡の近くにマウスを置くと
端末名・記録日時をポップアップ表示。

⚠ ズームレベル 13 以上で有効

さらにズームを上げるとポイント間の時速も表示。

▶ ■

開始 / 終了マーカー

▶（開始）：GPX の最初の記録地点
■（終了）：GPX の最後の記録地点
端末カラーで色分けされます。

◎

滞在マーカー


30 分以上かつ半径 30m 以内に留まった地点を
自動検出し ◎ マークを配置。
ホバーで滞在開始〜終了時刻（滞在時間）を表示。

＜参考＞個別軌跡のフォーカス機能

GPS軌跡をチェックする際に、1件ずつ表示すると当該の軌跡がフォーカスされる機能

手順（保存）

1. 端末一覧の右側にある「**田**」ボタンで全端末の軌跡データを展開
2. 「**全て非表示**」を押していったん全端末の軌跡を非表示
3. 任意のトグルをオンにして当該軌跡を表示すると、その端末の移動範囲にフォーカス




＜参考＞個別町丁目のフォーカス機能

町丁目単位で軌跡や充足率を見たい場合に、
町丁目がフォーカスされる機能

手順（保存）

1. 「町丁目を表示する」の下にある「**全て非表示**」を押していったん全ての境界を非表示

2. 任意のトグルをオンにして当該町丁目を表示すると、その町丁目にフォーカス



よくある質問 / トラブルシューティング

Q GPXファイルが読み込まれない、または端末が表示されない

A ファイルの拡張子が .zip、.gpx、.csv、.itm、.json（いずれも小文字）であるか確認してください。
ファイルがGPS管理システム（またはMOGシステム、その他GPS管理ツール）からダウンロードされたものかどうか確認してください。

Q 住所コードファイルを読み込んでも町丁目ポリゴンが表示されない（グレーのまま）

A 境界データの読み込みが終わるまで少々時間がかかるため、表示されるまでお待ちください。
もしくはデータに町丁目はあっても住所コードが一致しない場合は、グレーのまま（非表示）となり、トグルでの表示変更ができません。

Q ホバーしても端末名が表示されない

A ズームレベルを 13 以上に拡大してください。ズームが低い場合は精度確保のため無効化しています。

Q 境界表示がグレーになる

A GPXデータが読み込まれていない状態です（充足率が0%のためグレーとなっています）。
隠れヘッダーの「充足率ヒートマップ」ボタンを押すとヒートマップが解除されます。

Q 推定配布数や充足率の算出方法は

A 高速移動（10km/h以上※）及び長時間滞在（半径30m以内に30分※以上）を除外し、町丁目内の滞在秒数÷1軒あたり秒数※で配布数を推定しています。それを配布数(実数)、配布数が未登録の場合は統計上世帯数で割ったものが充足率です。

※　いずれも隠れヘッダーのスライダーで変更できます。

更新情報

日付	バージョン	更新内容
2026.6.18	V2.0	・政令指定都市の「区」が表示されていなかったバグを修正 ・都道府県境界.zipデータを複数読み込めるように仕様変更
2026.6.23	V2.1	・住所コード読み込みに×（リセット）ボタンを追加
2026.6.24	V2.2	・住所コード読み込み後、非表示の町丁目をトグルで表示に変更したときは、 地図上でその町丁目に移動
2026.6.27	V3.0	・MOGシステムのGPXデータ読み込みに対応 ・GPXデータの追加読み込みに対応（×ボタンでリセット） ・地図拡大時吹き出しに速度を表示 ・住所コード読み込みでCSVのファイル形式を自動判定し文字化けを回避
2026.7.1	V3.1	・GPSロガーのGPXデータに対応
2026.7.3	V3.2	・住所コードが追加できないバグを修正 ・町丁目名で絞り込む際に都道府県・市区町村名を含めても検索できるよう修正
2026.7.11	V4.0	・対実績割合ヒートマップ機能を追加 ・市区町村を配布エリアとして指定できるよう修正
2026.7.24	V4.1	・保存/再開機能を追加
2026.7.24	V4.2	・.json, .itmファイルを読み込みできるよう修正
2026.8.5	V5.0	・端末別/日別のトグルをオン（表示）にすると、その軌跡にフォーカスするように変更 ・境界データをサイドバーに移管して都道府県～町丁目までを選べるように変更
2026.8.29	V5.1	・調査区で分割されている町丁目の境界線を結合 ・充足率等を昇順・降順ソートできるよう修正
2026.9.15	V5.2	・住所検索にGeolonia+国土地理院APIによる番地・号ジオコーディングを追加