

◆ GPS TRACKER

操作マニュアル

GPS 軌跡ビューア & 配布エリア管理ツール

GPSトラッカーはオープンソースを利用した「**完全無料**」のGPSチェックツールです。
JPMDエリアプラスの配布管理にご活用ください。

<主な機能>

-  GPXファイルの一括読み込みと軌跡表示
-  移動速度による透過度の自動調整
-  町丁目境界データ表示
-  配布数に対するGPXポイントのヒートマップ
-  クリック・ホバーによる地点情報の即時表示

2026.7.24
Version4.2

①

住所検索（住所検索窓・住所表示欄）

利用マニュアル

②

絞り込み検索・一括表示/非表示

③

ホバーで端末情報ツールチップ



GPXデータの出力

手順

● GPXデータ出力方法

GPS管理システムの案件一覧で案件を検索し、

ファイル → GPX → ファイル出力 と押してGPXデータ（.zipファイル）を出力

案件No.

~

ステータス

▼

日付

開始日

▼

2026

▼

年

5

▼

月

~

2026

▼

年

6

▼

月

クライアント

▼

案件名

▼

新規登録

検索

クリア

クライアント	案件ID	案件名	開始日	終了日	予定数	配達済数	未配達数	進捗率
	20260605001	【SOLO】2026年6月_岩手県民共済_新規加入促進_エリアプラス	2026/06/08	2026/07/07	179,000	0	179,000	0%
	20260608002	【JPMド研修】6月 都民共済様	2026/06/09	2026/06/09	800	0	800	0%
	20260605002	【SOLO】2026年6月_静岡県民共済_新規加入促進_エリアプラス	2026/06/18	2026/07/31	384,270	0	384,270	0%
	20260611001	【ダミー】2026年5月 ダミー神奈川県民共済	2026/05/25	2026/06/05	0	0	0	0%
	20260501006	【トリノ】2026年5月 福岡県民共済（空エリア）	2026/05/05	2026/05/25	37,580	0	37,580	0%
	20260501007	【トリノ】2026年5月 福岡県民共済（普及員エリア）	2026/05/05	2026/05/25	5,540	0	5,540	0%
	20260601001	【トリノ】6月 福岡県民共済（普及員エリア）	2026/06/01	2026/06/21	28,170	0	28,170	0%
	20260519003	明石市_広報紙_全戸配布2026	2026/06/01	2027/03/31	133,488	0	133,488	0%
	20260507001	相模原市_資源とごみの分別方法の変更_チラシ配布	2026/05/08	2026/06/30	360,000	0	360,000	0%
	20260522001	岡垣町_広報紙_全戸配布	2026/06/01	2027/03/31	12,077	0	12,077	0%
	20260529002	【トリノ】6月 都民共済様	2026/06/01	2026/06/12	802,760	661,510	141,250	82%
	20260601002	【トリノ】6月 福岡県民共済（空エリア）	2026/06/01	2026/06/21	82,310	0	82,310	0%

ファイル出力

案件

20260605001 【SOLO】2026年6月_岩手県民共済_新規加

配達期間

~

配達会社

端末番号

種別

CSV

GPX

出力対象

全て

配達中のみ


ファイル出力

戻る

GPXデータの読み込み

手順

- 1 ヘッダーの「 GPXデータを開く」 ボタンをクリック
- 2 GPXの.zipファイルを選択する
※ 複数のファイルを選択可能
- 3 進捗バーが表示され、完了するとサイドバーに端末一覧が現れる
- 4 GPXデータは追加読み込み可能
※ xボタンですべて消去
※ MOGシステムのGPXデータにも対応



GPXデータの読み込み

手順

5



軌跡は移動速度が速いほど透過度を高く表示

0~3.75 km/h	[0.90 (最濃)]	← 徒歩移動
3.75~7.5	[0.79]	
7.5~11.25	[0.68]	
11.25~15.0	[0.57]	
15.0~18.75	[0.46]	
18.75~22.5	[0.35]	
22.5~26.25	[0.24]	
26.25~30+	[0.12 (最薄)]	← 車移動

6

GPXのポイントの上にマウスを合わせると、記録された時間を表示

※拡大時には吹き出しに速度を表示



端末の表示 / 非表示・絞り込み


サイドバー操作

- トグルで**グループ単位**（モデル名）の表示 / 非表示を切替
- モデル名をクリックすると▼で**展開**し、日付ごとのファイルを個別表示可能
- テキストボックスで**端末番号絞り込み**検索
- 「全て表示」「全て非表示」で一括操作

トグルの状態

- ☒ 全ファイルを表示中
- ☐ 一部のファイルのみ表示中
- ☐ 全ファイルを非表示

展開リストでは各ファイルの**開始日時**を表示




境界データの読み込み

手順

- 1 「境界データ読み込み」ボタンをクリック
- 2 都道府県境界.zipデータ（A002005212020D
DSWC01_北海道-JGD2011.zipなど）を選択
- 3 市区町村ごとのポリゴンが地図に重なって表示され、左パネルに一覧が現れる
※境界データは複数続けて読み込み可能（読み込みが多いと表示が重くなるので注意）
- 4 ×ボタンで読み込みデータをリセット

サイドバーのコントロール

- トグルで市区町村ごとに表示 / 非表示
- テキストで市区町村名を絞り込み
- 塗り濃度スライダー（0～100%）
- 統計上世帯数を表示



住所コードの読み込み


住所コードCSVファイル（JPMDから提供）を読み込み、配布エリアの境界だけを表示

CSV フォーマット（文字コード：Shift-JIS）

列	内容	備考
1	連番	ヘッダー行あり
2	住所コード	必須 (KEY_CODE)
3	都道府県名	
4	市区町村名	
5	町丁目名	
6	統計上世帯数	数値（整数）
7	配達見込み世帯数	数値（整数）

手順

- 1 先に**境界データ**を読み込む（地図表示に必要）
- 2 「**住所コード読み込み**」で CSV ファイルを選択
- 3 KEY_CODE が一致した町丁目のみ地図に強調表示される
- 4 非表示の町丁目をトグルで表示に変更した場合、地図上でその町丁目へ移動
- 5 ×ボタンで読み込みデータをリセット




住所コードの読み込み

手順

1 自治体全戸配布案件等の場合は、対象の市区町村だけをトグルで表示して「**配布エリアとして指定**」ボタンをクリック

2 その市区町村内の全町丁目の住所コードを読み込んだのと同じ状態になる

※政令指定都市の場合は複数区を選択可能、それ以外は1市区町村のみ選択



対実績割合ヒートマップ

GPXのポイント数から推計配布数を算出し、配布数と比較して視覚化する機能

手順


1 GPXデータ、境界データ、住所コードを読み込むと、サイドバー（左パネル）下部に統計上世帯数、配布数（実績）、推計配布数を表示し、推計配布数÷配布数（実績）により**対実績割合（%）**を表示

2 対実績割合をヒートマップとして視覚化

3 隠れヘッダーのスライダーで以下を調整可能

- ・ **1軒あたり秒数**…1軒を配布するのにかかる想定時間（デフォルトは30秒）
- ・ **除外滞在時間**…30m以内に連続して滞在した時間。休憩時間等を想定しており、推定配布数から除外（デフォルトは30分）
- ・ **通過とみなす速度**…配布を伴わない移動速度。これ以上は推定配布数から除外（デフォルトは10km/h）

※「対実績割合ヒートマップ」ボタンでヒートマップの表示/非表示切り替え



保存/再開機能

GPXデータ、境界データ等の読み込み状況、地図表示位置や縮尺等を保存/再開する機能


手順（保存）

- 1 隠れヘッダーを表示し、「保存」ボタンを押す
- 2 ダイアログが表示されるので、「新しい名前を入力」欄にタイトルを入力して「保存」ボタンを押す
- 3 表示されているタイトルを選んで「保存」ボタンを押すと上書き保存

手順（再開）

- 1 隠れヘッダーを表示し、「再開」ボタンを押す
- 2 ダイアログが表示されるので、任意のタイトルを選択して「OK」を押す

※タイトルの右にある「削除」ボタンを押すと、当該保存データを削除



航空写真切り替え


手順

1

「航空写真」ボタンをクリック

2

航空写真画面と地図画面との切り替えが可能



地図操作（クリック・ホバー・マーカー）



クリック → 住所取得

地図上をクリックすると、ヘッダー右端に都道府県・市区町村・町丁目を表示。表示欄をクリックするとテキストをコピー。

ダブルクリック → グーグルマップを表示

地図上をダブルクリックすると、別タブで同じ位置のグーグルマップを表示。ストリートビューを見る場合等に使用。



ホバー → 端末情報ツールチップ

軌跡の近くにマウスを置くと

端末名・記録日時をポップアップ表示。

△ ズームレベル 13 以上で有効

さらにズームを上げるとポイント間の時速も表示。



開始 / 終了マーカー

▶（開始）：GPX の最初の記録地点

■（終了）：GPX の最後の記録地点

端末カラーで色分けされます。



滞在マーカー

30 分以上かつ半径 30m 以内に留まった地点を

自動検出し ◎ マークを配置。

ホバーで滞在開始～終了時刻（滞在時間）を表示。

よくある質問 / トラブルシューティング

Q GPXファイルが読み込まれない、または端末が表示されない

A ファイルの拡張子が .zip、.gpx、.csv（いずれも小文字）であるか確認してください。
ファイルがGPS管理システム（またはMOGシステム）からダウンロードされたものかどうか確認してください。

Q 境界データを読み込んでも地図に何も表示されない

A ファイルの拡張子が .zip（小文字）であるか確認してください。
ファイルが壊れている場合は e-Stat からダウンロードしてください。

e-Stat 境界データダウンロードページ：
<https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=A&toukeiCode=00200521&toukeiYear=2020&surveyId=A002005212020&coordsys=1&format=shape&datum=2011>

Q 住所コードファイルを読み込んでも町丁目ポリゴンが表示されない（グレーのまま）

A 先に都道府県境界.zipデータを読み込んでください。その後 CSV を読み込むと、住所コードが一致した町丁目のみ色付きで表示されます。
データに町丁目はあっても住所コードが一致しない場合は、グレーのまま（非表示）となり、トグルでの表示変更ができません。

Q ホバーしても端末名が表示されない

A ズームレベルを 13 以上に拡大してください。ズームが低い場合は精度確保のため無効化しています。

Q 境界表示がグレーになる

A GPXデータが読み込まれていない状態です（対実績割合が0%のためグレーとなっています）。
隠れヘッダーの「対実績割合ヒートマップ」ボタンを押すとヒートマップが解除されます。

日付	バージョン	更新内容
2026.6.18	V2.0	・ 政令指定都市の「区」が表示されていなかったバグを修正 ・ 都道府県境界.zipデータを複数読み込めるように仕様変更
2026.6.23	V2.1	・ 住所コード読み込みに×（リセット）ボタンを追加
2026.6.24	V2.2	・ 住所コード読み込み後、非表示の町丁目をトグルで表示に変更したときは、地図上でその町丁目に移動
2026.6.27	V3.0	・ MOGシステムのGPXデータ読み込みに対応 ・ GPXデータの追加読み込みに対応（×ボタンでリセット） ・ 地図拡大時吹き出しに速度を表示 ・ 住所コード読み込みでCSVのファイル形式を自動判定し文字化けを回避
2026.7.1	V3.1	・ GPSロガーのGPXデータに対応
2026.7.3	V3.2	・ 住所コードが追加できないバグを修正 ・ 町丁目名で絞り込む際に都道府県・市区町村名を含めても検索できるよう修正
2026.7.11	V4.0	・ 対実績割合ヒートマップ機能を追加 ・ 市区町村を配布エリアとして指定できるよう修正
2026.7.24	V4.1	・ 保存/再開機能を追加
2026.7.24	V4.2	・ .json, .itmファイルを読み込みできるよう修正