
BGM DECK

取扱説明書 ／ Android 用 音楽プレイヤー



スマホの中の曲を「ジャンル」ごとにまぜて流す、BGM 用のプレイヤーです。お店や部屋で、Bluetooth スピーカーにつないで使うことを考えて作りました。

1 インストール

このアプリは Google Play にはありません。配っている人から受け取った `bgm-deck-v00.apk` というファイルを、スマホに直接インストールします。

必要なもの

- Android 10 以上のスマホ
- APK ファイル（LINE やメール、Google ドライブなどで受け取ります）

手順

1. 受け取った APK ファイルをタップして開きます。
2. 「提供元不明のアプリ」の確認が出たら **設定** を押し、いま使っているアプリ（Chrome、ファイル、LINE など）で「この提供元を許可」をオンにして戻ります。
3. **インストール** を押します。
4. 「Play プロテクト」の注意が出ることがあります。そのときは「詳細」→「インストールする」（または「無視してインストール」）を選びます。Google Play を通していないアプリには、いつも出る注意です。
5. ホーム画面の「BGM DECK」を開き、「音楽とオーディオ」（Android 12 以前は「ストレージ」）へのアクセスを **許可** します。

> **新しい版にするとき**
>
> 新しい APK を同じようにインストールすると、そのまま上書きされます。アンインストールは不要で、設定やサンプラーの音も残ります。

2 曲の入れ方

スマホの `Music` フォルダの中に `BGM` フォルダを作り、その中に**ジャンルごとのフォルダ**を作って曲を入れます。フォルダの名前が、そのままジャンルの名前になります。

```
Music/
└ BGM/
   ├ ハウス/   …曲
   ├ クンビア/   …曲
   └ ブルース/   …曲
```

- パソコンと USB でつなぐか、スマホの「ファイル」アプリでフォルダを作れます。
- フォルダを増やせば、ジャンルも増えます。ジャンルのフォルダの中にさらにフォルダがあっても、同じジャンルとして扱います。
- `BGM` の中に直接置いた曲（ジャンルのフォルダに入っていない曲）は表示されません。
- 曲はアプリにコピーされません。スマホの中のファイルをそのまま再生します。
- 曲を足したら、アプリの 再読込 を押します。

使えるファイルの種類

BGM の曲にも、サンプラーのパッドの音にも、同じ種類のファイルが使えます。


形式	ファイルの名前の最後（拡張子）	メモ
MP3	`.mp3`	いちばん一般的な形式。
AAC	`.m4a` `.aac` `.mp4`	iTunes や多くの録音アプリの形式。
WAV	`.wav`	圧縮していない音。サンプラーの素材に向いています。
FLAC	`.flac`	音質を落とさずに圧縮した形式。
Ogg Vorbis / Opus	`.ogg` `.opus`	

使えないもの・機種によって動かないもの

・WMA（`.wma`）、AIFF（`.aif` `.aiff`）は使えません。MP3 などに変換してから入れてください。
・コピー防止が付いた曲（昔の iTunes Store の `.m4p` など）や、音楽配信アプリでダウンロードした曲は再生できません。
・Apple Lossless（ALAC、`.m4a`）は、スマホの機種によっては再生できないことがあります。

3 画面の見方

上半分がプレイヤー、下半分が「今日の気分」「イコライザー」「サンプラー」の 3 つのタブです。オレンジの液晶には、次の情報が出ます。



1. いまの再生位置と、曲の長さ。
2. ランプ。光っているものが ON です（STEREO＝再生中、EQ＝イコライザー、SHUF＝シャッフル、REP＝リピート）。
3. 曲名。長いときは横に流れます。その下に歌っている人の名前が出ます。
4. スペクトラム。左が低い音、右が高い音で、音に合わせて動きます（マイクは使いません）。
5. いま流れている曲のジャンル。
6. 流れる順番で数えて何曲目か ／ 全部で何曲か。

右上の ABOUT を押すと、「このアプリについて」（お約束・プライバシー・ライセンス）が開きます。

4 再生の操作

ボタン	はたらき
⏮	曲のはじめに戻る。曲のはじめ（3 秒以内）なら前の曲へ。
▶ / ⏸	再生 ／ 一時停止。
■	停止。曲のはじめに戻ります。
⏭	次の曲へ。
シークバー	液晶の下のバー。つまみを動かして指を離すと、その位置へ移動します。
SHUFFLE	ON：ランダムな順番。OFF：ジャンル → 曲名の順。切り替えても、いまの曲は止まりません。
REPEAT	ON：最後まで行ったら最初からくり返す。OFF：最後の曲で止まる。
VOL	スマホ本体の音量（音量ボタンと同じもの）。

- 画面を消しても、ほかのアプリを開いても、再生は続きます。
- 通知やロック画面からも、再生・一時停止・曲送りができます。
- Bluetooth やイヤホンが切れると、自動で一時停止します。
- シャッフル・リピートの設定は、アプリを閉じても残ります。

5 今日の気分

ジャンルをまぜて流す

1. 流したいジャンルにチェックを入れます（いくつでも）。
2. 選んだジャンルで再生 を押します。選んだジャンルの曲がまざって流れます。

おまかせ

おまかせ を押すと、ジャンルを 1〜3 個ランダムに選んで流します。選ばれたジャンルにはチェックが付きます。

1 曲を選んで流す

1. ジャンル名の右の ▼ を押すと、そのジャンルの曲名が並びます（▲ で閉じます）。
2. 曲名をタップすると、その曲から再生します。
3. その曲が終わると、同じジャンルのほかの曲が続きます（順番はシャッフル、くり返しはリピートの設定どおり）。

いま流れている曲は、一覧でオレンジ色になります。

6 イコライザー

音の高さごとに、大きくしたり小さくしたりして音の雰囲気を変えます。設定はアプリを閉じても残ります。

プリセット	向いている場面
フラット	何もしない、元の音。
低音強め	ベースやキックを太くしたいとき。
夜の店（やわらかめ）	高い音をおさえて耳当たりをやわらかく。長時間流すときに。
ボーカルくっきり	歌や声を聞き取りやすく。
小さいスピーカー向け	小型スピーカーで出ない低すぎる音を削り、聞こえる低音を少し持ち上げる。

- `EQ ON` / `EQ OFF` で、イコライザーの ON / OFF を切り替えます。プリセットを押すと自動で ON になります。
- 5 本のつまみ（左から 60・250・1k・4k・10k Hz）を上下に動かすと、自分好みに調整できます（−12〜＋12 dB）。そのとき表示は「カスタム」になります。
- イコライザーはアプリの中で音を加工しているので、スマホの機種による差が出にくくなっています。

7 サンプラー

9 個のパッドで効果音を鳴らします。BGM は止まらず、上に重なって鳴ります。パッドは指が触れた瞬間に鳴り、オレンジに光ります。

さわり方	はたらき
タップ	1 回鳴ります。同じパッドを連打すると、音が重なって鳴ります。
長押し	鳴っている音がそのままループ（くり返し）になります。ループ中のパッドは光り続け、下に「LOOP」と出ます。
ループ中にタップ	そのパッドのループが止まります。



最初から入っている 9 つの音は、アプリの中でプログラムで合成したオリジナルの音です。

ボタン	はたらき
STOP	鳴っているパッドの音を、ループも含めて全部止めます。
PAD VOL	パッドだけの音量。BGM の音量とは別です。
EDIT	ON にしてパッドをタップすると、編集メニュー（音・名前・ピッチ・スピード）が出ます。

パッドを編集する

1. EDIT を ON にします（パッドのふちがオレンジになります）。
2. 編集したいパッドをタップすると、メニューが出ます。
3. 終わったら EDIT を OFF にします。

メニュー	できること
音を変える	スマホの中の音声ファイルを選びます（使える種類は「使えるファイルの種類」を参照。15MB・30 秒まで）。パッドの名前はファイル名になります。
名前を変える	パッドに表示する名前を、16 文字まで自由に付けられます。
ピッチ・スピード	2 本のスライダーで、音の高さと速さを別々に変えます（下を参照）。
試しに鳴らす	いまの音を確認します。
最初の状態に戻す	音・名前・ピッチ・スピードを、まとめて最初に戻します。

ピッチとスピード

- **ピッチ**（音の高さ）：−12〜＋12。半音きざみで、12 で 1 オクターブです。スピードは変わりません。
- **スピード**：50〜200%。5% きざみです。音の高さは変わりません。ドラムパターンのテンポを曲に合わせるときに便利です。
- スライダーから指を離すと、その設定で音を作り直してから鳴ります。長い音は少し待ちます。
- 変えたパッドには、下に「P+3 120%」のように表示が出ます。`元に戻す` でピッチ 0・スピード 100% に戻ります。
- 大きく変えるほど、音が少しにじんだりザラついたりします。

> **知っておくと便利なこと**
>
> ・選んだファイルはアプリの中にコピーされるので、元のファイルを消しても鳴ります。
> ・サンプラー用の音は `Music/BGM` の外（たとえば `Download`）に置いてください。`Music/BGM` の中に置くと、BGM の曲として一覧に出てしまいます。
> ・Bluetooth スピーカーでは、パッドを押してから音が出るまで 0.1〜0.3 秒ほど遅れます。スピーカー側の仕組みによるものです。
> ・パッドの音はイコライザーを通らず、スペクトラムにも出ません。
> ・ループをきれいにつなげたいときは、ちょうど 1 小節などで切った音を使うと、つなぎ目が目立ちません。
> ・30 秒をこえる音は、はじめの 30 秒だけを使います。

8 困ったとき

▼ ジャンルや曲が出てこない

・フォルダが `Music/BGM/ジャンル名/` の形になっているか確かめてください。
・使えない種類のファイル（WMA など）は一覧に出ません。「使えるファイルの種類」を見てください。
・曲を入れたばかりのときは、`再読込` を押します。それでも出ないときは、スマホを再起動すると Android が曲を見つけ直します。
・「音楽とオーディオ」へのアクセスが許可されているか、スマホの「設定」→「アプリ」→「BGM DECK」→「権限」で確かめてください。

▼ しばらくすると再生が止まる

スマホの電池を長持ちさせる機能が、アプリを止めていることがあります。「設定」→「バッテリー」（または「アプリ」→「BGM DECK」→「バッテリー」）で、BGM DECK を「制限なし」や「バックグラウンドでの実行を許可」にしてください。名前は機種によって少し違います。

▼ インストールできない

・「提供元不明のアプリ」の許可を、APK を開いたアプリ（Chrome、ファイル、LINE など）に出しているか確かめてください。
・Android 10 より古いスマホには入りません。
・「パッケージが競合しています」と出るときは、ほかの人が作った同じ名前のアプリが入っている可能性があります。配っている人に相談してください。

▼ イコライザーで音が割れる

つまみを大きく上げすぎると、音が割れることがあります。上げる代わりに、ほかの帯域を少し下げてみてください。

▼ パッドを押しても鳴らない

・EDIT が ON になっていると、パッドは鳴らずにメニューが出ます。OFF にしてください。
・PAD VOL が一番下になっていないか確かめてください。
・ループ中のパッドをタップすると、鳴らずにループが止まります。
・はじめてサンプラーを開いた直後は、音の準備に数秒かかります。

9 お約束とライセンス

- 個人が趣味で作った非売品のアプリです。現状のまま提供し、動作の保証はありません。使ったことで起きた不具合や損害について、作者は責任を負いません。
- アプリを販売したり、作者のふりをして配ったりしないでください。
- **プライバシー**：インターネットには接続しません（通信の許可を持っていません）。曲や設定の情報を外に送ることはありません。
- **音楽の権利**：再生する曲や、サンプラーに入れた音の権利は、それぞれの持ち主にあります。お店などで BGM として流すときは、必要な手続き（音楽の使用料など）を確認してください。
- **オープンソース**：AndroidX（Jetpack Compose、Media3 など）、Kotlin、Guava などのオープンソースの部品を使っています（Apache License 2.0、MIT License）。くわしい表記とライセンスの全文は、アプリの ABOUT から見られます。
- 画面のデザイン、ロゴ、サンプラーの最初の音は、このアプリのオリジナルです。