D

TAREQO

Troubleshooting — TAREQO ERP (resolução de problemas)

Guia prático para resolver os problemas mais comuns do app no dia a dia. Para aprender a usar o sistema, veja o Guia do Usuário.

Versão 2.1.3+23 · 14 de Setembro de 2026

TAREQO

Índice

Como usar este guia 3

1. Problemas de entrada e conta 3

"Não consigo entrar" 3

"A minha conta foi desativada" 3

"Escrevi o e-mail errado ao registar" 3

2. Problemas com fotos de produto 3

"A foto do produto não aparece na lista" 3

"Ao tirar foto / escolher da galeria, nada acontece" 3

"Aparece 'Produto adicionado! (foto não enviada...)'" 4

3. Problemas com vendas 4

"A venda não confirma / 'Não foi possível registrar a venda'" 4

"Vendi por engano / o cliente não levou" 4

"O estoque não abateu / abateu a mais" 4

"A balança etiquetadora não encontra o produto" 4

4. Problemas com produtos e estoque 4

"O produto não aparece na lista / no PDV" 4

"O estoque está negativo ou errado" 5

"O alerta de validade não aparece" 5

5. Problemas com dinheiro e financeiro 5

"O saldo do caixa não bate" 5

"O fecho de caixa mostra sobra/falta" 5

"Não consigo fazer o fecho de caixa / registar compra" 5

"A pendência não entra no caixa quando recebo" 5

6. Problemas de conexão e sincronização 5

"Os dados parecem antigos / não atualizam" 6

"Sem internet, consigo usar o app?" 6

"O app fica 'carregando' para sempre" 6

7. Problemas do app (trava, tela branca, lento) 6

"O app trava ou fecha sozinho" 6

"Tela branca / não abre" 6

"O app mudou de idioma / moeda de repente" 6

8. Mensagens de erro comuns 7

9. Quando contactar o suporte 7

Como usar este guia

1. Encontre o sintoma do problema na lista abaixo (entrada, vendas, estoque, fotos...).
2. Siga os passos na ordem indicada — comece sempre pelo mais simples.
3. Se o problema persistir, veja a secção Mensagens de erro comuns e, por último, Quando contactar o suporte.

> Atenção: Regra de ouro: antes de qualquer coisa, verifique se o telefone está com internet e se o app está atualizado (loja de aplicativos). Muitos "erros" são só falta de conexão ou versão antiga.

---

1. Problemas de entrada e conta

"Não consigo entrar"

1. Confirme o e-mail (sem espaços, tudo certo) e a senha.
2. Toque em "Esqueceu a senha?" se não lembrar — o link chega por e-mail (confira também o spam/lixo eletrónico).
3. Se é novo utilizador: a conta precisa estar aprovada (até 24h). Aprovação pendente = não entra.
4. Feche o app completamente e abra de novo (por vezes a sessão fica presa).

"A minha conta foi desativada"

- O dono pode desativar funcionários — se for o seu caso, o acesso é bloqueado na hora.
- Fale com o dono do estabelecimento para ser reativado.

"Escrevi o e-mail errado ao registar"

- Não há como alterar o e-mail do registo pelo app: fale com o suporte informando o e-mail correto e o nome do negócio.

---

2. Problemas com fotos de produto

"A foto do produto não aparece na lista"

1. O produto pode ter sido salvo sem foto (o envio falhou — ex.: sem internet). Abra o produto → Editar produto → toque na área de foto → adicione de novo.
2. Confirme que a foto foi mesmo selecionada (a pré-visualização aparece antes de guardar).

"Ao tirar foto / escolher da galeria, nada acontece"

1. O telefone pede permissão de câmara/armazenamento — aceite. Se recusou antes: Definições do telefone → Aplicações → TAREQO → Permissões e ative Câmara/Arquivos.
2. Feche e abra o app e tente de novo.

"Aparece 'Produto adicionado! (foto não enviada...)'"

- O produto foi salvo — só a foto não subiu (sem internet ou erro temporário).
- Pode adicionar a foto depois, pela edição do produto.
- Se acontecer sempre, mesmo com internet, fale com o suporte (pode ser configuração do servidor).

---

3. Problemas com vendas

"A venda não confirma / 'Não foi possível registrar a venda'"

1. Verifique a internet.
2. Confirme que preencheu todos os campos (produto, quantidade, forma de pagamento).
3. Confirme que a quantidade não é zero e que o total bate com os itens.
4. Se a venda é de um produto desativado, reative-o (Produtos → Editar → Produto ativo).

"Vendi por engano / o cliente não levou"

- Abra a venda → Anular venda (só dono/gerente). O estoque volta e o caixa é estornado.
- Funcionário não vê o botão Anular — é uma operação gerencial; peça ao dono/gerente.

"O estoque não abateu / abateu a mais"

1. Confira no detalhe da venda se os itens estão corretos.
2. Vendas anuladas devolvem o estoque — se anulou, o stock volta.
3. Verifique se houve compras (aumentam o estoque) ou ajustes manuais na edição do produto.
4. Se ainda houver divergência, use o ajuste de estoque na edição do produto (dono/gerente) para corrigir.

"A balança etiquetadora não encontra o produto"

- Confirme o código (PLU) cadastrado no produto (até 5 dígitos, formato 20PPPPPWWWWW).
- Confirme que o produto está ativo e na loja ativa correta.

---

4. Problemas com produtos e estoque

"O produto não aparece na lista / no PDV"

1. Puxe a tela para baixo para atualizar a lista.
2. Confirme que está na loja ativa certa (Lojas → Ajustes → Loja ativa).
3. Verifique se o produto não está desativado (Produtos → Editar → Produto ativo).

"O estoque está negativo ou errado"

- O sistema não permite vender mais do que existe — o erro "estoque insuficiente" é o sistema protegendo você.
- Corrija divergências pelo ajuste manual de estoque (edição do produto, dono/gerente).

"O alerta de validade não aparece"

- O alerta aparece quando o produto tem data de validade definida (cadastro ou compra com lote).
- Produtos sem validade nunca geram alerta.

---

5. Problemas com dinheiro e financeiro

"O saldo do caixa não bate"

1. Confirme se há pendências (receber/pagar) ainda não confirmadas — só contam quando Receber/Pagar é confirmado.
2. Vendas anuladas geram estorno — o par (venda + estorno) fecha em zero.
3. Compras e despesas saem do caixa — confira se não há despesa esquecida.
4. Confira a loja ativa — cada loja tem caixa separado.

"O fecho de caixa mostra sobra/falta"

- O esperado na gaveta considera só dinheiro físico (cartão, M-Pesa, E-Mola, transferência não entram).
- Sobra: pode haver dinheiro extra (ex.: cliente pagou a mais, ou registo a menos).
- Falta: confira se algum pagamento em dinheiro não foi registado ou se houve retirada da gaveta.
- Errou a contagem? Pode refazer o fecho do dia — atualiza sem duplicar.

"Não consigo fazer o fecho de caixa / registar compra"

- São operações gerenciais (dono/gerente). Funcionários não têm o botão — peça ao dono/gerente.

"A pendência não entra no caixa quando recebo"

- Ao confirmar Receber/Pagar, a movimentação passa a contar no caixa realizado. Se não contar, atualize a tela (puxe para baixo) e confirme a loja ativa.

---

6. Problemas de conexão e sincronização

"Os dados parecem antigos / não atualizam"

1. Puxe a tela para baixo nas listas para atualizar.
2. Troque de aba e volte (o app recarrega ao entrar na tela).
3. Verifique a internet do telefone.

"Sem internet, consigo usar o app?"

- No modo online (padrão), o app precisa de conexão para registar vendas, produtos etc. Sem internet, as operações falham — tente de novo quando voltar a conexão.
- O login também exige internet.

"O app fica 'carregando' para sempre"

1. Verifique a internet (teste abrindo outra página/aplicação).
2. Feche o app e abra de novo.
3. Se for a primeira abertura após atualização, aguarde — pode estar a sincronizar.

---

7. Problemas do app (trava, tela branca, lento)

"O app trava ou fecha sozinho"

1. Feche o app (deslize para fora das apps recentes) e abra de novo.
2. Reinicie o telefone se continuar.
3. Verifique o armazenamento do telefone (muito cheio → app lento).
4. Atualize o app na loja de aplicativos — versões antigas podem ter erros já corrigidos.

"Tela branca / não abre"

1. Feche e abra o app.
2. Verifique a internet (a tela de login precisa dela).
3. Se continuar, desinstale e instale de novo — os seus dados ficam no servidor e voltam ao entrar. Atenção: Desinstalar não apaga os dados do negócio (estão na nuvem), mas confirme o e-mail/senha antes.

"O app mudou de idioma / moeda de repente"

- A moeda e o idioma são definidos pelo dono em Lojas → Ajustes e valem para o negócio inteiro, na hora. Se mudou de repente, foi uma alteração feita nas definições (ou noutro aparelho com a mesma conta de dono) — basta voltar a Lojas → Ajustes e escolher de novo.

8. Mensagens de erro comuns

> As mensagens abaixo são aproximações — a redação exata pode variar ligeiramente por versão do app. Procure pela ideia central.

Mensagem que aparece (ex.:)	O que significa	O que fazer
"Não foi possível entrar. Verifique as suas credenciais."	E-mail ou senha errados	Recupere a senha ("Esqueceu a senha?") ou confira o e-mail
"Acesso pendente de aprovação"	Conta ainda não aprovada	Aguarde a aprovação (até 24h) ou fale com o suporte
"Não foi possível adicionar o produto. Tente novamente."	Erro ao guardar o produto	Verifique a internet, os campos obrigatórios e tente de novo
"Produto adicionado! (foto não enviada...)"	Produto salvo, mas a foto não subiu	Adicione a foto depois pela edição do produto
"Estoque insuficiente"	Não há stock suficiente para a quantidade	Reduza a quantidade, compre mais ou ajuste o estoque
"O total da venda não corresponde aos itens"	Soma dos itens ≠ total	Revise os itens e o total antes de confirmar
"Não foi possível anular a venda. Tente novamente."	Erro ao anular	Verifique a internet e se a venda ainda está ativa (não anulada)
"Apenas o dono ou um gerente podem..."	Operação restrita ao dono/gerente	Peça ao dono/gerente para executar
"Não foi possível partilhar o recibo"	Erro ao partilhar	Verifique se tem apps de partilha (WhatsApp) instalados
"Não foi possível exportar o relatório"	Erro ao gerar o CSV/PDF	Tente de novo; se persistir, contacte o suporte
"Sessão expirada / entre de novo"	Sessão antiga terminou	Faça login novamente

9. Quando contactar o suporte

Contacte o suporte quando:

- A mensagem de erro persiste após tentar os passos acima.
- O erro envolve dinheiro (caixa, fecho, vendas) e a diferença não é explicável.
- Há suspeita de dados errados no servidor (ex.: venda que não aparece em outro aparelho).
- O app apresenta um erro novo ou um comportamento estranho depois de uma atualização.

Para ajudar o suporte, tenha à mão:

1. A mensagem exata que aparece no ecrã (ou um print/ecrã).

2. O que estava a fazer quando o erro aconteceu (ex.: "registar venda de 3 produtos").
3. O telefone/modelo e a versão do app (Definições do telefone → Aplicações → TAREQO).
4. A loja e o horário aproximado do problema.

Baseado no Guia do Usuário — para aprender a usar o app, veja o Guia do Usuário.