
## Chapter 1

# Geospatial API

L'API Geospatial è una funzionalità aggiunta a maggio 2022 al framework AR-Core, che utilizza i dati di Google Earth 3D e Google Maps Street View per creare contenuti AR basati sulla posizione geografica. L'API sfrutta il global localization, il quale combina il VPS - Visual Positioning Service, un servizio Google che analizza l'ambiente circostante attraverso la fotocamera per determinare la posizione, Street View, che fornisce un database di immagini di luoghi, e il machine learning per migliorare la determinazione della posizione del dispositivo [?].

Il Geospatial API compara le informazioni provenienti dalla fotocamera (figura??) e dai sensori del dispositivo, come il GPS, con miliardi di immagini 3D estratte tramite machine learning da Street View (figura ??) per determinare la posizione e l'orientamento del dispositivo, per poi mostrare contenuti AR posizionati correttamente rispetto all'utente, come spiegato in [?].



tivo

(b) Confronto con immagini Street View

Figure 1.1: Ricostruzione delle funzionalità di Geospatial API.

### 1.1 Configurazione e utilizzo

La sessione ARCore deve abilitare l'utilizzo di Geospatial API, come descritto dal listing ?? tratto dalla documentazione ufficiale [?].

#### 1.1.1 Configurazione di VPS

L'utilizzo di Visual Positioning System impone che l'app sia associata a un progetto Google Cloud Project con abilitato il ARCore API. È inoltre necessaria un'autenticazione tramite *OAuth client*, oppure con *API key*. Si veda il paragrafo ?? del capitolo Cloud Anchor per specifiche su entrambi i tipi di autenticazione.

Sono necessari inoltre i permessi per accedere alla posizione e ad internet per comunicare con il servizio online Geospatial API, da dichiarare nel campo manifest del file AndroidManifest.xml, come descritto dal listing ??.

```
[caption=Richiesta
                    di
                          permessi
                                     per
                                            l'uso
                                                    di
                                                          Geospatial
        label=lst:geo<sub>n</sub>erm, language
                                           xml, more keywords
android: name, android: value, keywordstyle
                                              =
                                                    , also digit
-, stringstyle = , emph = manifest, uses - permission, emphstyle
       manifest... > < uses - permission and roid
"and roid.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/
                                                                ><
             permissionandroid
"and roid.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/
                                                     ><
permissionandroid: name = "android.permission.INTERNET" / ><
/manifest >
```

#### 1.1.2 Calcolo della posizione

La posizione può essere presa da un oggetto della classe Earth, ricevuto dalla sessione ARCore session, come descritto dal listing ??. Se l'oggetto di tipo Earth ha stato TrackingState.TRACKING, la posizione può essere ottenuta tramite un oggetto di tipo GeospatialPose, che contiene la latitudine e la longitudine, l'altitudine e un'approssimazione della direzione verso cui il dispositivo è rivolto.

```
[caption=Calcolo & della & posizione & corrente., \\ label=lst:geo_{c}urrent, language & = Kotlin]valearth & = \\ session.earth//VerificochesiainstatoTRACKINGif(earth?.trackingState == \\ TrackingState.TRACKING)valcameraGeospatialPose : GeospatialPose = earth.cameraGeospatial/\\ // Salvataggio della latitudine in gradi val latitude : Double = cameraGeospatialPose.latitude // Salvataggio della longitudine in gradi val longitude : Double = cameraGeospatialPose.longitude // Salvataggio dell'altitudine in metri val elevation : Double = cameraGeospatial-Pose.altitude // Salvataggio dell'orientamento in gradi val heading : Double = cameraGeospatialPose.heading
```

L'oggetto GeospatialPose specifica anche l'accuratezza A dei dati ricevuti, tramite i metodi getHeadingAccuracy(), getHorizontalAccuracy() e getVerticalAccuracy(). I valori restituiti dai metodi hanno stessa unità di misura dei valori stimati E di cui specificano la precisione, cioè gradi per la latitudine, la longitudine e l'orientamento e metri per l'altitudine, e specificano che la posizione reale R è compresa con una probabilità del 68% nell'intervallo:

$$R \in [E - A, E + A].$$

Ad esempio, se il metodo GeospatialPose.getHeading() restituisce il valore  $E=60^{\circ}$  e il metodo GeospatialPose.getHeadingAccuracy() ritorna una precisione di  $A=10^{\circ}$ , il valore reale sarà con probabilità del 68% nell'intervallo  $R\in[50^{\circ},70^{\circ}]$ . Un valore alto di accuratezza quindi garantisce una precisione minore.

#### 1.1.3 Posizionamento di un anchor Geospatial

Per il posizionamento di un anchor, i valori di latitudine e longitudine devono essere dati rispettando le specifiche WGS84, mentre l'altitudine è definita come la distanza in metri dall'elissoide definito dallo stesso standard. L'orientamento dell'anchor invece viene fatto con l'utilizzo di un quaternione (qx,qy,qz,qw). Si veda il listing ?? per un esempio di creazione dell'anchor.

 $[caption=Posizionamento & di & anchor & Geospatial., \\ label=lst:geo_pos, language & = Kotlin] if (earth.trackingState & == \\ TrackingState.TRACKING) valanchor & = earth.createAnchor(/*Valoridellaposizione*/latitude, longitude, all labels and labels are all labels are all labels and labels are all labels are all labels are all labels and labels are all labels and labels are all labels are$ 

L'altitudine dell'anchor, se esso viene posizionato vicino all'utente, può avere lo stesso valore dell'altitudine restituita dal metodo GeospatialPose.getAltitude(). Se invece l'anchor deve avere un'altitudine diversa da quella dell'utente, essa può essere ricavata dall'API Google Maps, forzando la prospettiva 2D e convertendo il valore restituito, basato sullo standard EGM96, nella codifica WGS84.