Sessions Sweeps Pro — Manual de configuración y del barrido de liquidez

Nov 9, 2026 · @Getting Fed Up With AI

Sessions Sweeps Pro (Suite) vigila la liquidez de las sesiones, clasifica cada barrido en el tick y arma dos modelos de entrada: **A (barrido)** y **B (retroceso a LVN / EDGE / FVG)**, con gatillo de order flow, en NQ, ES y YM (y sus micros) con un perfil propio por instrumento. Este manual es el de la versión 3 (corrección del 08-11-2026).

> Las señales y estadísticas son informativas y deben validarse. No son un registro de operaciones reales salvo que provengan de ejecuciones confirmadas. Las puntuaciones son puntos para ordenar, no probabilidades.

Instalar y poner en el gráfico

Con bic.cmd y cinco clics queda listo: un gráfico de 1 minuto con Sessions Sweeps Pro, el Thermal y los trackers del mismo instrumento.

1. Cierre ATAS y ejecute `C:\homs\bic.cmd` (sincroniza GitHub, compila e instala la suite).
2. Abra un gráfico de **1 minuto** (*TimeFrame M1*) de NQ, ES, YM, MNQ, MES o MYM. En otra temporalidad el indicador lo dice y no calcula.
3. Agregue **Sessions Sweeps Pro (Suite)**.
4. Agregue **Thermal Volume Profile + LVN (Suite)** del mismo instrumento (en este gráfico o en otro). Es la fuente de **LVN y EDGE** y tiene las herramientas PIERNA, LVN, EDGE y GATILLO. Sin él, el panel dice `SIN FUENTE LVN`.
5. Para la toma de stops y la absorción agregue los trackers del **mismo instrumento** en cualquier gráfico: **Iceberg Tracker Pro**, **Stops Tracker Pro**, **Sweeps Tracker Pro**, **Stacked Imbalance Pro** y/o **Absorption Master**. Conservan su dibujo original; su panel propio viene apagado (*0. General → Panel propio en el gráfico*) porque todo se lee en el panel de Sessions Sweeps.
6. Opcional: **Sessions Sweeps CVD (Suite)**, el subpanel con las velas del CVD y sus divergencias.

Al terminar de cargar el historial se abre el panel flotante. Los indicadores se comunican por dentro de la DLL; si uno es de otra compilación, el panel dice `VERSIÓN DISTINTA` y sus eventos no se usan (reinstale con bic.cmd).

Instrumento y calibración

El símbolo del gráfico elige el perfil, y ES, YM y los micros usan sus propios umbrales en contratos y ticks: nunca se copian de NQ.

Instrumento	Tick	USD por tick	USD por punto	Perfil en ATAS
NQ	0.25	5	20	31. Perfil NQ
ES	0.25	12.5	50	32. Perfil ES
YM	1	5	5	33. Perfil YM
MNQ	0.25	0.5	2	34. Perfil MNQ
MES	0.25	1.25	5	35. Perfil MES
MYM	1	0.5	0.5	36. Perfil MYM

- **Alias:** si el proveedor usa otro nombre, *30. Instrumentos → Alias de símbolos* (`ENQ=NQ;EP=ES`). Sin reconocer: **INSTRUMENTO NO SOPORTADO** (sin señales ni alertas).
- **Valor del contrato:** el tick de ATAS se compara con el de la tabla. Si no coincide: **VALOR DE CONTRATO NO VALIDADO**, sin contratos ni órdenes.
- **Calibración:** con las velas de 1 minuto de RTH cargadas (20 sesiones por defecto) calcula las medianas de volumen y de |delta| por minuto (también por franja de 15 min) y el **VolumePerBar AUTO** = mediana × 0,33, con mínimo y máximo. Cargue 20 días o más de historial de 1 minuto.
- **Estados:** CALIBRADO (verde), CALIBRACIÓN INSUFICIENTE (valores PROVISIONAL, naranja) o CONFIGURACIÓN MANUAL. Se guarda por familia en `%APPDATA%\ATAS\OrderFlowSuite\SessionsSweeps\perfiles`.
- Con PROVISIONAL se ve todo, pero el puente MT5 no manda órdenes.

Configuración paso a paso

Con los valores por defecto funciona en NQ en la sesión de Nueva York; estos son los grupos que conviene revisar y lo recomendado.

Grupo en ATAS	Qué se ajusta	Recomendado (NQ, NY)
3. Niveles de liquidez	PDH/PDL, días anteriores, PWH/PWL, máximos y mínimos iguales, de sesión; ventana de detección	Todo encendido; ventana **NY** (Premercado, NY AM, NY PM)
16. Barras de volumen y horario	Killzone, horas de noticias, bloqueo por noticia	09:30-11:30 NY; `08:30;10:00;14:00`; 5 min
17. Fuentes de la suite	Activado y peso de Iceberg, Stops, Sweeps, Stacked, Imbalance, Absorción	Todos sí, peso 1
22. Estados y alertas	Puntos BARRIDO REAL y PREMIUM; estado mínimo para alertar	70 y 85; REAL
23. FVG / LVN	FVG de 1m y 5m, tamaño mínimo, ventana BFVG, distancia mínima del objetivo	Sí; 4 ticks; 30 min; 8 ticks
24. Modelos	Modelo A, Modelo B y sus zonas, intentos por zona, TP, objetivo, salida	Todo sí; 2 intentos; TP 2R; salida **TP o EMA 15, lo primero**
25. Riesgo	Monto o porcentaje, riesgo por operación, leer el saldo de ATAS	Monto 200 USD (o 0,5 %)
27. CVD	Pivotes macro y micro, reinicio, CVD Trigger Matrix	10 y 3 velas; 18:00 NY
28. Panel y dibujo	Panel flotante o dentro del gráfico, cajas, zonas, FVG, LVN, diagnóstico de trackers	Panel flotante sí
29. CSV	Grabar y restaurar del CSV	Sí y sí

Grupo en ATAS	Qué se ajusta	Recomendado (NQ, NY)
30-36. Instrumentos y perfiles	Alias, fracción AUTO, contratos por barra, umbrales en contratos y ticks	AUTO; revisar ES y YM tras calibrar
37. Alertas y canales	ATAS, correo o Telegram por alerta	Ver Alertas
13. Correo y Telegram	SMTP, destinatarios, contraseña de aplicación, token y chat ID	Ver Alertas
38. MT5 (opcional)	Modo, mapeo de símbolos, límites	**APAGADO**

Valores clave del perfil NQ (grupo 31): penetración mínima 2 ticks, barrido máximo 24 ticks, recuperación 16 ticks, margen del stop 3 ticks, stop máximo 40 ticks, agresor mínimo 65 %, delta F3 mínimo 25 %, contratos por barra 500 (provisional; AUTO al calibrar). La lista completa con rangos está en `SessionSweeps/PARAMETROS.md`.

El panel

La cabecera dice en tres líneas si hay barrido, si hay gatillo y con qué instrumento; debajo, 17 recuadros que se pliegan con un clic en su título.

La ventana se arrastra a cualquier lugar o monitor y recuerda posición, tamaño, letra, opacidad y qué recuadros están plegados. Botones: Detalle/Resumen, Fijar, A− / A+, Opacidad, Minimizar y los del puente MT5: **PAUSAR / REANUDAR**, **CERRAR TODO**, **DESHABILITAR / HABILITAR ÓRDENES** (nunca abren operaciones).

Cabecera (siempre visible)

1. **ESTADO:** SIN OPERACIÓN · PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO DE BARRIDO DE LIQUIDEZ · BARRIDO DE LIQUIDEZ REAL · BARRIDO DE LIQUIDEZ REAL PREMIUM · RUPTURA / ACEPTACIÓN (contexto).
2. **Gatillo:** GATILLO ALCISTA / BAJISTA CUMPLIDO (solo con la vela cerrada y el gatillo VÁLIDO) · GATILLO PENDIENTE y lo que falta · `NO SE HA CUMPLIDO — EN CAMINO A LVN 21,412.50 · a 20 ticks / 5 pts`.
3. **Instrumento:** raíz, contrato, CALIBRADO / PROVISIONAL / MANUAL, datos TICKS o APROX, Thermal, trackers cargados (de 4) y estado de MT5.

Recuadro	Qué dice
1. Instrumento y calibración	Contrato, tick, USD por tick y por punto, VolumePerBar, medianas en contratos, perfil y sesiones
2. Sesión	Sesión, hora CDMX y NY, killzone, noticias
3. Contexto	H1, 15m y 5m con flecha; rompimiento con iceberg roto (contexto, no entrada)
4. Barrido	Nivel, hora del T0 (CDMX), nueva dirección, clasificación y puntos, penetración, volumen más allá en contratos, stops, validación, recuperación 1m y 5m, lo que falta
5. Iceberg	Estado del tracker y su último evento (MBO o INFERIDO)
6. Stacked / Imbalance	Última zona stacked y último imbalance
7. Stops	Última cascada de stops, en contratos
8. Sweeps	Último barrido de niveles, contratos y duración
9. CVD	CVD y delta en contratos, **minigráfico de velas de CVD con sus divergencias**, CVD Trigger Matrix y su último disparo
10. Modelo A	El setup del barrido y los BFVG
11. Modelo B	Zona (LVN, EDGE, FVG…), estado, distancia en ticks y puntos, gatillo
12. LVN / EDGE	Próximo objetivo en la dirección, origen, estado y distancia
13. Footprint / gatillo	VÁLIDO (vela de arranque o de continuidad), PENDIENTE o NO EJECUTABLE con el motivo
14. Riesgo	Modo, contratos, entrada, SL, TP, R:R y salida
15. Alertas	Correo y Telegram configurados y el último envío de cada canal

Recuadro	Qué dice
16. MT5	Modo, mapeo, prueba de conversión, operaciones y pérdida del día, registro
17. Calidad y trazabilidad	Versión, eventos del día, CSV, TICKS / APROX, MBO / INFERIDO, cada fuente

Detalle añade los bloques A-E con sus topes, las penalizaciones, las 7 puertas premium, el desglose punto a punto, las transiciones y los setups.

Thermal: LVN, EDGE, PIERNA y gatillo manual

El Thermal (Suite) es la única fuente de LVN y EDGE para el Modelo B; sus herramientas están en su panel flotante.

Botón	Qué hace
PERFIL	Muestra u oculta el perfil
RANGO	Elige el rango del perfil (arrastre). Un rango nuevo borra las líneas LVN (configurable) y Sessions Sweeps cancela los setups que dependían solo de ellas
PIERNA	Congela el perfil de la pierna de un impulso: no suma volumen nuevo. PIERNA: DESCONGELAR y BORRAR PIERNA
ZONA	Zona de búsqueda
LVN	LVN manual: clic (punto) o arrastre vertical (zona); se ajusta al valle cercano y se ve el precio original
BORRAR LVN / DESHACER	Quita un LVN visible / deshace el último
EDGE	EDGE manual: clic; el lado (TECHO o PISO HVN) lo decide el perfil
GATILLO / BORRAR GATILLO	Recuadro para el gatillo manual (ESC cancela) / lo quita
Tipo, Dirección, Fijar, Recalcular	Análisis AUTO / VELA / COMPUESTA; AUTO / LARGO / CORTO; deja de reevaluar; vuelve a pedir

Botón	Qué hace
FVG, Interna, Externa	Dibujo de Sessions Sweeps desde aquí

- **LVN automático:** valle entre dos picos del **perfil fino** (1-2 ticks por fila), zona completa a media profundidad, puntuación 0-100. Es PROVISIONAL hasta confirmarse con cierres; después ACTIVO, PROBADO o ATRAVESADO (con histéresis). Sessions Sweeps nunca usa un PROVISIONAL.
- **EDGE:** borde de un HVN (TECHO HVN / PISO HVN) medido en ticks, con estados y toques. El dibujo se configura aparte del cálculo (*7. EDGE → Mostrar líneas EDGE*, línea o franja, grosor, discontinua, solo los N más cercanos).
- **Gatillo manual:** pulse GATILLO y arrastre un recuadro sobre las velas del retroceso. Respuesta: GATILLO POR VELA DE ARRANQUE, DE CONTINUIDAD, NO EJECUTABLE o [-] (sin dirección clara). Se graba en el CSV con Origen MANUAL y no alerta.

Modelos A y B, gatillo y salida

Solo hay dos modelos; una entrada existe únicamente con un gatillo VÁLIDO al cierre de la vela. El iceberg roto y la ruptura con aceptación son contexto, no un tercer modelo.

	Modelo A — barrido	Modelo B — retroceso (mayor prioridad)
Cuándo	Un BARRIDO REAL o PREMIUM	A favor del sesgo (H1 o 5m, sin 15m en contra), o tras una RUPTURA / ACEPTACIÓN
Zona	La del barrido (A - BARRIDO) o un FVG de la pierna de recuperación (A - BFVG, BFVG+LVN, BFVG+EDGE)	FVG+LVN > FVG+EDGE > LVN > EDGE > FVG > EMA 15 / nivel roto; B - RETROCESO TRAS ROMPIMIENTO (≤ 61,8 % de la pierna)
Stop	Más allá del extremo del barrido + margen	Más allá de la zona o estructura (o del POC de la vela de arranque) + margen
Se anula	FALLIDO (cierre más allá del extremo)	Zona atravesada, rango nuevo del Thermal, 2 intentos por zona

Gatillo de order flow (recuadro 13)

- **Vela de arranque:** en la zona, freno (absorción, compresión, subasta terminada o delta sin progreso) y desplazamiento fuera de la zona con delta a favor.
- **Vela de continuidad:** a favor del sesgo 5m/15m, barra rápida con intención y cierre en el tercio a favor.
- **Vela compuesta:** varias velas del retroceso juntas como un footprint: POC en el tercio correcto, delta acumulado que vira, imbalances de intención.
- **NO EJECUTABLE:** zona atravesada, iceberg o stacked en contra, delta en contra con avance, arranque lento, NOTICIA, R:R menor de 1,5 o stop mayor que el máximo del instrumento.

Objetivo y salida: TP a 2R (o al próximo LVN / EDGE con *Objetivo = LVN/EDGE*). Se sale con el TP o con un cierre de 1 minuto al otro lado de la EMA 15, lo que ocurra primero. El SL nunca se amplía. Contratos = riesgo ÷ (ticks de stop × USD por tick); si no alcanza, el panel dice usar el micro.

Alertas, correo y Telegram

Solo hay cinco alertas, solo en vivo, una vez por evento y nunca con NOTICIA; cada canal se activa por alerta en *37. Alertas y canales*.

Alerta	ATAS	Correo	Telegram
BARRIDO DE LIQUIDEZ REAL	sí	no	no
BARRIDO REAL PREMIUM (y UPGRADE PREMIUM, sin repetir)	sí	sí	sí
RUPTURA / ACEPTACIÓN (contexto)	sí	no	no
GATILLO VÁLIDO — Modelo A	sí	sí	sí
GATILLO VÁLIDO — Modelo B	sí	sí	sí

La tabla muestra los valores por defecto. El mensaje lleva instrumento, contrato, dirección, hora CDMX y NY, clasificación, zona, gatillo, entrada, SL, TP, trackers y estado de MT5.

Correo (Gmail) en *13. Correo y Telegram*:

1. En la cuenta de Google active la verificación en dos pasos y cree una **contraseña de aplicación** (16 letras).

2. *Servidor SMTP* `smtp.gmail.com`, *Puerto* 587, *TLS* sí, *Usuario SMTP* = la dirección de Gmail.
3. Pegue la contraseña de aplicación en *Contraseña de aplicación*.
4. *Para (destinatarios)*: uno o varios separados por `;`. *Remitente* vacío = el usuario SMTP.
5. Marque *Enviar correo de prueba* y mire el resultado en el recuadro 15.

Telegram:

1. En Telegram hable con @BotFather, cree un bot y copie su token.
2. Péguelo en *Telegram: token del bot* y ponga su *Telegram: chat ID*.
3. Marque *Telegram: enviar prueba*.

La contraseña y el token se guardan **cifrados con DPAPI de Windows**: no quedan en los ajustes de ATAS ni en archivos en claro, y nunca salen en el registro ni en el CSV. Para quitar el token escriba `BORRAR`. Los envíos van por una cola con 3 reintentos: ATAS nunca espera.

MT5 (opcional)

El puente a MetaTrader 5 viene APAGADO; se prueba primero en SIMULACIÓN, luego en DEMO, y REAL exige una frase escrita.

1. Copie `SessionSweeps/MT5/SessionsSweepsBridge.mq5` a MetaEditor, compílelo y póngalo en un gráfico de MT5.
2. En MT5: *Herramientas → Opciones → Asesores expertos → Permitir WebRequest para las URL* y agregue `http://127.0.0.1:5005` (el *Puerto local del puente*).
3. En *38. MT5*: *Modo* **SIMULACIÓN** (no necesita MT5), después **DEMO**. Para **REAL** escriba en *Confirmación para REAL* exactamente `CONFIRMO OPERAR EN REAL`.
4. Mapee cada instrumento (por ejemplo *NQ → símbolo MT5* = `USTEC`) y su *factor de distancia* (1 si sigue al mismo índice).
5. Revise la **prueba de conversión** del recuadro 16 y solo entonces marque *mapeo validado*.
6. Ajuste *Operaciones máximas por día* (3), *Pérdida máxima diaria* (500 USD) y *Deslizamiento máximo*.

SL y TP viajan como **distancias**, nunca como precios del futuro. Los lotes salen del riesgo y respetan el mínimo, el máximo y el paso del bróker.

Nunca manda una orden: en el historial o la recarga; sin mapeo validado; con calibración insuficiente; con NOTICIA; en PAUSA o con órdenes deshabilitadas; dos veces el mismo evento; con una posición en esa dirección o en la contraria; por debajo del volumen mínimo del bróker; pasados los límites del día. Las credenciales de MT5 no se piden: la cuenta vive en MT5.

Qué toma en cuenta para el barrido de liquidez

Un barrido empieza cuando el precio pasa un nivel vigilado por la penetración mínima (NQ: 2 ticks); desde ese tick se mide en barras de volumen hasta clasificarlo o vencer.

Niveles vigilados (grupo 3):

- **Externos:** PDH / PDL (día de 18:00 a 17:00 ET), días anteriores sin barrer, PWH / PWL (semana anterior).
- **De sesión:** máximos y mínimos de Asia, Londres y Premercado.
- **Iguales:** máximos o mínimos iguales (3 ticks de tolerancia, 2 toques).
- **Swings internos.**

Ventana: por defecto NY (Premercado, NY AM y NY PM); también todas las horas o una ventana propia en ET.

T0 en el tick: el primer trade que pasa el nivel por *Penetración mínima*. Desde ahí se sigue el extremo tick a tick y se evalúa en cada **barra de volumen** cerrada (VolumePerBar del instrumento; NQ 500 contratos provisional, AUTO al calibrar). Con los trades del historial los datos son TICKS; si el proveedor no los da, las barras salen del footprint de 1 minuto (APROX).

Fases que se miden:

1. **F1 — toma de stops:** velocidad (ráfaga de 5 s respecto a la mediana), agresor, penetración, eventos del Stops y del Sweeps Tracker.
2. **F2 — freno en el extremo:** barras de compresión, divergencia de delta más allá del nivel, iceberg, absorción, subasta terminada, POC y área de valor de la vela compuesta.
3. **F3 — arranque de vuelta:** cierre de vuelta al otro lado del nivel, barra de desplazamiento rápida con delta a favor (≥ 25 % en NQ), giro de delta.
4. **Recuperación:** 16 ticks (NQ) desde el extremo sin volver a tocarlo, en 1 y 5 minutos.

Vence a las 15 barras de volumen o 300 segundos sin cumplir. Volumen y delta siempre en contratos del instrumento; ES y YM usan sus propios umbrales.

Puntuación, puertas premium y estados

Cada barrido suma de 0 a 100 en cinco bloques con tope; REAL pide 70 y PREMIUM 85 más las siete puertas. Cada hecho cuenta una sola vez aunque lo vean dos fuentes.

Bloque	Tope	Qué suma (puntos)
A Nivel	20	Externo 10, de sesión 6 o swing interno 2; iguales +5; intacto y con antigüedad (60 min) +3; dentro de la killzone +2
B Toma de stops	20	Ráfaga propia o del Sweeps Tracker +6; barra del cruce rápida +4; agresor ⩾ 65 % más allá del nivel +4; evento del Stops Tracker +4; penetración entre 2 y 24 ticks +2
C Absorción	25	Divergencia de delta más allá del nivel +6 (+3 más con volumen relativo bajo); iceberg AGUANTANDO MBO +6 o inferido +3; Absorption Master +3; F2 freno en el extremo +4; POC y VA de la compuesta en el tercio del extremo +4; subasta terminada +3; stacked contrario en el extremo +2
D Recuperación	25	Cierre de vuelta +6; F3 rápida +6; giro de delta +5; stacked en la nueva dirección +4; recuperación ⩾ 16 ticks sin tocar el extremo +4
E Contexto	10	15m y H1 no en contra +3; divergencia de CVD +3; vuelta al otro lado de la VWAP +2; coincide el Pine +2. Con NOTICIA no suma
Penalizaciones	—	Subasta sin terminar −4; barra de arranque lenta −3 (después de los topes)

Los puntos de los trackers se multiplican por su peso (*17. Fuentes de la suite*, 0 a 2) y valen 0 si el tracker no está cargado.

Estados

Estado	Cuándo
BARRIDO DE LIQUIDEZ REAL	Cierre de vuelta + absorción (bloque C > 0) + arranque (F3 rápida o giro de delta) + toma de stops (bloque B ⩾ 6 o ráfaga) + total ⩾ 70
BARRIDO DE LIQUIDEZ REAL PREMIUM	Lo de REAL con total ⩾ 85 y las 7 puertas
RUPTURA / ACEPTACIÓN	Sin cierre de vuelta y al menos 3 de 5: 2 cierres de aceptación, POC más allá del nivel, delta sostenido a favor, poca absorción (C < 8) o iceberg roto, retest que aguanta
SIN LIQ	Penetración ⩽ 2 ticks, sin toma de stops ni ráfaga
INDETERMINADO	Vence sin cumplir nada de lo anterior (incluye lo que antes era TRAMPA B, por debajo de 70)

Las 7 puertas premium

1. Bloque A ⩾ 12 (nivel de calidad).
2. Ráfaga ⩾ 2,5 veces la velocidad mediana, o evento del Sweeps o del Stops Tracker.
3. Iceberg AGUANTANDO, o F2 de 3 barras o más con el POC en el tercio del extremo.
4. Subasta terminada en el extremo.
5. Cierre de vuelta en 3 barras o menos, con F3 rápida y giro de delta.
6. Recuperación de 16 ticks o más sin volver a tocar el extremo.
7. Dentro de la killzone, sin noticia y sin el 15m en contra.

En el panel, *Detalle* muestra el desglose punto a punto y las puertas como siete cifras (1 = cumplida).

Validación, recuperación, congelación y transiciones

Una vez clasificado, el barrido se congela y no se repinta; después solo puede subir a PREMIUM o fallar.

- **Mientras evalúa:** la cabecera dice PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO y el recuadro 4 muestra PROVISIONAL en naranja con lo que falta (por ejemplo "falta recuperación", "falta absorción").

- **Validación por iceberg:** "Certificada como real por iceberg (MBO)" solo con datos MBO y el iceberg AGUANTANDO. Sin MBO dice "Probable: iceberg inferido". Sin iceberg, "Sin iceberg".
- **Recuperación 1m y 5m:** confirmada cuando el precio se aleja 16 ticks (4 puntos en NQ) del extremo sin volver a tocarlo; el recuadro 4 da la hora CDMX de cada una.
- **Congelación:** al pasar a REAL, PREMIUM, RUPTURA, SIN LIQ o INDETERMINADO, la puntuación y el estado quedan fijos y se graban en el CSV.

Transición	Cuándo	Efecto
REAL → UPGRADE PREMIUM	Dentro de 10 barras, el total llega a 85 y se cumplen las 7 puertas	Alerta de PREMIUM una sola vez
REAL o PREMIUM → FALLIDO	Una barra cierra más allá del extremo + el margen del stop	Anula los setups del Modelo A de ese barrido y nace una evaluación nueva (posible ruptura)
RUPTURA → RUPTURA FALLIDA	Dentro de 5 barras, un cierre vuelve 4 ticks al otro lado del nivel	Anula los B tras rompimiento y nace una evaluación nueva del mismo barrido

Al recargar el historial, los barridos ya congelados del día toman su estado del CSV (los icebergs y stops de los trackers solo existen en vivo) y nada suena.

CSV de auditoría

Cada día y cada instrumento tiene dos archivos en `%APPDATA%\ATAS\OrderFlowSuite\SessionSweeps\{Instrumento}\`, solo en vivo y sin credenciales.

Archivo	Una fila por	Qué lleva
`yyyy-MM-dd_barridos_v3.csv`	Congelación y cada transición	Medidas, bloques A-E, estado, puertas, fuentes, transiciones; volumen y delta en contratos, DeltaPct, volumen relativo, si habilita el Modelo A
`yyyy-MM-dd_modelos_v3.csv`	Entrada, cierre o invalidación de A y B, y cada gatillo manual	Modelo A o B, zona y su centro, LVN / EDGE / FVG, gatillo y resultado, entrada, SL, TP, R:R, contratos, riesgo, resultado, MAE / MFE, salida

Las dos llevan la auditoría: hora UTC, ET y CDMX; raíz y contrato; timeframe; tick, USD por tick y por punto; calibración, sesiones y versión del perfil; fuente de datos (REAL, MBO o APROX); canales de alerta; estado de MT5. Con 1-2 semanas de CSV por instrumento se ajustan los umbrales de su perfil (31-36) y de *22. Estados y alertas*; nunca se copian los de NQ a ES o YM.

Problemas frecuentes y lo que hay que comprobar en ATAS

Casi todo lo que falla se ve en la cabecera o en un recuadro; esta tabla dice qué hacer.

Ve	Causa y arreglo
`funciona en graficos de 1 minuto`	Cambie el gráfico a M1
INSTRUMENTO NO SOPORTADO	Agregue el alias en *30. Instrumentos*
VALOR DE CONTRATO NO VALIDADO	El tick de ATAS no es el del contrato: revise el instrumento
CALIBRACIÓN INSUFICIENTE / PROVISIONAL	Cargue 20 días o más de historial de 1 minuto
Fuente NO CARGADO o VERSIÓN DISTINTA	Falta ese tracker en un gráfico del mismo contrato, o es de otra compilación: reinstale con bic.cmd

Ve	Causa y arreglo
SIN FUENTE LVN	Agregue el Thermal (Suite) del mismo instrumento
Datos: APROX todo el día	El proveedor no dio los trades del historial; lo nuevo en vivo es TICKS
Correo o Telegram SIN CONFIGURAR o ERROR	Usuario y contraseña de aplicación, token y chat ID; use las pruebas; mire el recuadro 15 y el registro de ATAS
MT5 SIN VALIDAR o EA SIN CONTACTO	Revise la prueba de conversión y marque el mapeo; EA en el gráfico de MT5 y WebRequest permitido
No se ve la ventana	Otro monitor o minimizada; o active *Panel dentro del gráfico*

Comprobar en ATAS real la primera vez (las pruebas automáticas usan sustitutos de ATAS y no sustituyen esta revisión):

- [ ] La línea 3 de la cabecera muestra el instrumento correcto y, con 20 días cargados, CALIBRADO.
- [ ] Los recuadros 5-8 dicen CARGADO con los trackers puestos.
- [ ] El minigráfico de CVD se dibuja y los recuadros se pliegan y recuerdan al reabrir.
- [ ] En el Thermal: PIERNA, LVN (punto y zona), BORRAR LVN, DESHACER, EDGE y GATILLO con el ratón.
- [ ] El correo de prueba y la prueba de Telegram llegan.
- [ ] MT5: SIMULACIÓN primero; después DEMO con el EA conectado y la prueba de conversión revisada.
- [ ] La recarga del historial no hace sonar alertas ni manda órdenes.