# 实验 1、SDN 实验环境搭建

电子科技大学信通学院 杨宁

<b>一</b> 、	一、安装 64-bit Ubuntu 14.04.6 虚拟机	1
	1、Ubuntu 版本	2
	2、Ubuntu 虚拟机设置	2
	3、VMware Player 的 VMware Tools 安装问题	2
二、	工、安装实验需要的工具软件	2
	1、Ubuntu 中的用户和权限	3
	2、更新软件源	3
	3、安装开源测试工具	3
三、	E、SDN 实验的基本拓扑	4
四、	]、虚拟机网络配置方法	5
	1、桥接模式	5
	2、NAT 模式	6
	3、Host-only 模式	c
	4、内网模式	11
五、	ī、组建 SDN 基本实验网络	12
	1、复制虚拟机	13
	2、配置虚拟机的网络连接模式	16
	3、配置 SDN-Controller 的主机名和网络接口	16
实验	F验报告任务	18
	1、配置虚拟机 SDN-SW	18
	2、配置虚拟机 PC1	18
	3、配置虚拟机 PC2	18
	4、检测 SDN 基本实验网络的连通性	18

参考资料: 锐捷网络&广东交通职业技术学院《SDN 培训课程——开源工具介绍与 SDN 环境准备》

# 一、安装 64-bit Ubuntu 14.04.6 虚拟机

基于版权问题,首选使用免费的 VirtualBox 来安装虚拟机,也可以使用 VMware Workstation 15 Player(仅用于非商业用途),但功能不如 VirtualBox 强大。

- VirtualBox 支持安装在 Windows、MAC OS X 和 Linux 系统中,下载地址: <a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads</a>
- VMware Workstation 15.5 Player 只支持安装在 Windows 和 Linux 系统中, 下载地址:

https://www.vmware.com/cn/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html

在 win10 系统中安装 VMware 15 时会遇到如下的报错信息:

此安装程序要求您重新启动系统以完成 Microsoft VC Redistributable 安装,然后重新运行该程序安装。

请到以下链接下载安装"Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019"(如图 1-1 所示),然后再安装 VMware 即可。

https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/




图 1-1 Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019 的下载页面

VirtualBox 或 VMware Player 的详细安装操作请查阅网上资料! 安装中请注 意以下事项:

#### 1、Ubuntu 版本

请使用 SDN 实验软件包中提供的安装镜像文件: ubuntu-14.04.6-desktop-amd64.iso

目前仅在 64-bit Ubuntu 14.04.6 桌面版系统中验证过实验提供的 SDN 控制器和 OpenvSwitch 软件版本可以正常工作。

因此 64-bit Ubuntu 14.04.6 虚拟机安装完成重启虚拟机后会提示是否升级到 Ubuntu 16.04.6,请选择"Don't Upgrade"!

#### 2、Ubuntu 虚拟机设置

虚拟机设置建议如下:

磁盘容量: 20GB (将虚拟磁盘拆分成多个文件),最低不少于 10GB 内存: 2048 MB,作为交换机和主机的虚拟机最低可为 1024 MB 网络适配器: NAT

### 3、VMware Player 的 VMware Tools 安装问题

VMware 简易安装 Ubuntu 时如果遇到 VMware Tools 安装失败的情况,请先关闭 Ubuntu 虚拟机,将该虚拟机的 CD/DVD 的连接从原来的"使用 ISO 映像文件"改成"使用物理驱动器",然后打开虚拟机安装 VMware Tools。具体安装方案可上网查找。

# 二、安装实验需要的工具软件

Ubuntu 系统安装完后,请重启虚拟机,登录并安装实验中要使用的以下工具软件(这些软件的具体使用将在相应的实验中介绍):

- vim:优于 vi 的文本编辑器。
- openssh-server: 提供使用 SSH 远程连接虚拟机。
- iperf: 网络性能测试工具,可测试 TCP 和 UDP 的传输性能(带宽、延迟 抖动、丢包等)。
- netperf: 类似于 iperf,可进行批量数据传输模式或请求/应答模式的网络性能测试。
- wireshark: 数据分组捕获和分析工具。
- scapy: 基于 Python 编写的交互式分组处理程序,可以发送、解析和伪造网络分组,常用于网络攻击和测试。
- postman: Google 开发的测试和调试网页的工具,可以发送网页 HTTP 请求。

#### 1、Ubuntu 中的用户和权限

安装 Ubuntu 时创建的用户是一般用户,基于安全考虑,通常都是以一般用户身份登录 Ubuntu 系统的。但是安装软件需要 root 用户权限,因此在一般用户身份下(Terminal 命令行提示符以"\$"符号结尾),可以在需要 root 权限的命令前添加"sudo"来执行。不过使用 sudo 时,需要输入当前登录系统的一般用户的密码。

如果需要 root 权限的命令较多,则可以使用下面的命令设置 root 密码:

#### \$ sudo passwd root

然后使用如下命令切换进入 root 用户:

#### \$ su root

root 用户身份下的 Terminal 命令行提示符以"#"符号结尾。此时即可直接执行需要 root 用户权限的命令了!

注意:本文后面的所有命令行显示中均使用命令行提示符的结尾符号"**\$**"和"**#**"来指示该命令所处的用户模式!

#### 2、更新软件源

首先确保虚拟机能连上因特网,例如:打开 Terminal, ping 国内某个网站。在安装工具软件之前需要先使用如下命令更新软件源:

# \$ sudo apt-get update

或进入 root 用户

#### # apt-get update

#### 3、安装开源测试工具

安装实验中需要使用的 vim、openssh-server、iperf、netperf、wireshark、scapy 等工具软件。

- \$ sudo apt-get install vim
- \$ sudo apt-get install openssh-server
- \$ sudo apt-get install iperf netperf wireshark scapy
- 一个 apt-get install 可以指定安装一个软件,也可以指定安装多个软件。多数软件在安装前都需要与用户交互,在用户确认(yes)后才继续安装。

Postman 是一个 HTTP 请求测试工具,安装步骤如下:

- \$ wget https://dl.pstmn.io/download/latest/linux64
- \$ sudo tar -xvf linux64 -C /mnt
- \$ sudo apt-get install libgconf-2-4

默认安装完后,需要使用如下命令更改环境变量来加载 postman 命令:

#### \$ sudo In -s /mnt/Postman/Postman /usr/bin/postman

注意: Ubuntu 系统中的命令和参数都是大小写敏感的!

# 三、SDN 实验的基本拓扑

SDN 实验的基本拓扑如图 3-1 所示:




图 3-1 SDN 基本实验拓扑

图 3-1 中各个虚拟机的角色、IP 地址规划和安装软件规划如表 3-1 所示。

角色/虚拟机名	功能	IP 地址规划	安装软件规划
SDN-Controller	数据转发规则控制设备	eth0: DHCP(管理网, 172.16.1.0/24) eth1: 10.1.1.10/24(控制网)	<ul><li>Ubuntu14.04</li><li>Wireshark postman</li><li>iperf netperf</li><li>OpenDaylight</li></ul>
SDN-SW	数据转发设备	eth0: DHCP(管理网, 172.16.1.0/24) eth1: 10.1.1.20/24(控制网) eth2: 无 IP(数据网) eth3: 无 IP(数据网)	<ul> <li>Ubuntu14.04</li> <li>Wireshark postman</li> <li>iperf netperf</li> <li>OpenvSwitch</li> <li>Mininet</li> </ul>
PC1	测试客户端、SDN用户端	eth0: DHCP(管理网, 172.16.1.0/24) eth1: 10.2.2.128/24(数据网)	<ul><li>Ubuntu14.04</li><li>Wireshark postman</li><li>iperf netperf</li><li>Mininet</li></ul>
PC2	测试客户端、SDN用户端	eth0: DHCP(管理网, 172.16.1.0/24) eth1: 10.2.2.129/24(数据网)	<ul><li>Ubuntu14.04</li><li>Wireshark postman</li><li>iperf netperf</li><li>Mininet</li></ul>

表 3-1 SDN 基本实验拓扑规划

表中的红字软件将在后续实验中安装在相应角色的虚拟机中。

SDN 实验拓扑中的 SDN-Controller (SDN 控制器)、SDN-SW (SDN 交换机)和 PC (主机)都是 Ubuntu 虚拟机,其中作为 SDN-SW 和 PC 的虚拟机数量在相关实

验中会有所不同。无论 SDN-SW 和 PC 的数量如何,整个实验拓扑都划分为 3 个 IP 网络,且这 3 个 IP 网络之间不互通:

#### ● 管理网(172.16.1.0/24)

所有虚拟机的 eth0 均接入管理网中,**使用 DHCP 分配管理网中的 IP 地址、掩码和默认网关**,以便于这些虚拟机需要时(例如安装软件等)能够访问因特网。

#### ● SDN 控制网(10.1.1.0/24)

所有 SDN-SW 和 SDN-Controller 的 eth1 均接入 SDN 控制网,执行 SDN 控制面功能,无需与其他 IP 网络互通。为了便于在实验中识别和管理控制面的 SDN 交换机和控制器,**人工设置 SDN 控制网中的 IP 地址和掩码**。

### ● SDN 数据网(10. 2. 2. 0/24)

所有 PC 的 eth1 和 SDN-SW 连接 PC 的 eth 接口(例如图中的 eth2 和 eth3)均接入 SDN 数据网,执行 SDN 数据面功能,无需与其他 IP 网络互通。

在 SDN 数据网中,只有 PC 虚拟机的 eth1 接口需要 IP 地址和掩码。SDN-SW 虚拟机连接 PC 虚拟机的 eth 接口是二层接口(即数据链路层接口),不需要 IP 地址和掩码。为了便于在实验中识别和管理数据面的 PC,**人工设置 SDN 数据网中的 IP 地址和掩码。** 

# 四、虚拟机网络配置方法

VMware Player 和 VirtualBox 都提供了桥接(bridged)、NAT(network address translation,网络地址转换)、仅主机(Host-only)、内网这四种模式来配置虚拟机的网卡,具体配置方法是在虚拟机设置中,将其网卡的连接方式指定为对应模式的虚拟网卡。

但是,VirtualBox 安装后只会创建 1 个 Host-only 虚拟网卡,桥接和 NAT 都能正常使用;而 VMware Player 安装后只有 VMnet1(Host-only 模式)和 VMnet8(NAT 模式)这 2 个虚拟网卡,没有 VMnet0(桥接模式)。因此,如果要将虚拟机的网卡指定为虚拟机默认没有提供的虚拟网卡,则需要先添加虚拟网卡。

下面介绍虚拟机的四种网络连接模式。

#### 1、桥接模式



图 4-1 桥接模式

桥接模式的虚拟网卡直接连接宿主主机所接入的网络,如图 4-1 所示。虚拟机网卡的 IP 地址完全采用宿主主机所接入的网络的 IP 地址分配方案,可以直接

与宿主主机所接入的网络相互访问。SDN 实验中的所有虚拟机均不使用桥接模式。

VirtualBox 不用创建和配置桥接网卡,只需在设置虚拟机时将"网络"设置中所启用网卡的"连接方式"选择为"桥接网卡"即可。

VMware Player 需要先使用"虚拟网络编辑器"工具(vmnetcfg. exe)添加 VMnet0 虚拟网卡,然后才能在虚拟机的设置中将其网卡的"网络连接"选择为"桥接模式"。不过,宿主主机的"网络连接"中是看不到 VMnet0 虚拟网卡的。

#### 2、NAT 模式

NAT 模式构成一个独立的 NAT 网络(如图 4-2 中的 IP 网络 1),宿主主机为接入 NAT 网络中的虚拟机提供 NAT 功能,使得虚拟机可以通过 NAT 访问宿主主机接入的网络,但宿主主机接入的网络(如图 4-2 所示的 IP 网络 2 和 Internet)不能主动访问虚拟机。SDN 实验的所有接入管理网的虚拟机网卡均使用 NAT 模式。




图 4-2 NAT 模式

VirtualBox 内置提供一个 10.0.2.0/24 的 NAT 网络,而不是虚拟网卡。这个 NAT 网络不允许用户管理配置。如果用户要使用一个非 10.0.2.0/24 的 NAT 网络,则可以在"全局设定→网络"配置项中添加并配置新的 NAT 网络,如图 4-3 所示。




图 4-3 VirtualBox 的 NAT 网络配置

在设置 VirtualBox 中的虚拟机时,将所启用网卡的"连接方式"选择为"网

络地址转换(NAT)",或选择"NAT 网络"及相应的 NAT 网络名称,如图 4-4 所示。



图 4-4 设置 VirtualBox 虚拟机网卡的 NAT 模式连接

注意: 选择"网络地址转换(NAT)", 将使用 VirtualBox 内置的 10.0.2.0/24的 NAT 网络; 选择"NAT 网络"及相应的 NAT 网络名称,则使用在"全局设定→网络"配置项中添加并配置的 NAT 网络。

VMware 默认提供一个 NAT 模式的 VMnet8 虚拟网卡。但不提供虚拟网络配置工具,因此默认不能修改 VMnet8 虚拟网卡的配置。解决方案如下:

- (1) 查看 VMware player 的安装目录(例如 C:\Program Files (x86)\VMware \VMware Player) 中是否有 vmnetcfg.exe 文件。如果没有,则将 SDN 实验软件包中提供的 vmnetcfg.exe 复制到 VMware player 的安装目录下;
  - (2)以管理员身份运行 vmnetcfg.exe,即可添加、删除和修改所有虚拟网卡。

VMware 的 VMnet8 虚拟网卡配置如图 4-5 所示。VMware 默认提供的 NAT 模式虚拟网卡是 VMnet8,用户可以修改 VMnet8 的 IP 网络配置,还可以通过图 4-5 中的"添加网络"来添加新的 NAT 虚拟网卡。

在设置 VMware 中的虚拟机时,将所启用网卡的"网络连接"选择为"NAT模式"即可,如图 4-6 所示。



图 4-5 VMware 的 NAT 虚拟网卡(VMnet8)配置




图 4-6 设置 VMware 虚拟机网卡的 NAT 模式连接

### 3、Host-only 模式

Host-only 模式构成一个独立网络(如图 4-7 中的 IP 网络 1),宿主主机可以通过 Host-only 模式的虚拟网卡接入 Host-only 网络,该网络中的虚拟机和宿主主机之间可以通信,但是虚拟机不能访问宿主主机所接的网络(如图 4-7 所示的 IP 网络 2 和 Internet)!




图 4-7 Host-only 模式

VirtualBox 和 VMware 都可以添加多个 Host-only 模式的虚拟网卡。每个 Host-only 虚拟网卡相当于一个二层交换机,将连接在该虚拟网卡上的所有虚拟机互连在一个 IP 网络中,并可以为这些虚拟机提供 DHCP 服务。连接在不同 Host-only 虚拟网卡上的虚拟机之间是不能通信的。每一个 Host-only 模式的虚拟网卡在宿主主机的"网络连接"中均可见。

SDN 实验中的所有虚拟机均不使用 Host-only 模式, 不过本文档中仍提供了 Host-only 模式的配置方法。

VirtualBox 默认提供一个名为"VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"的 Host-only 虚拟网卡。可以通过"管理→主机网络管理器"或"工具→网络"来添加一个新的 Host-only 虚拟网卡(如 VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2),并可以配置 Host-only 虚拟网卡的 IP 地址、掩码、DHCP 服务器,如图 4-8 所示。



图 4-8 VirtualBox 的 Host-only 虚拟网卡配置

在设置 VirtualBox 中的虚拟机时,将所启用网卡的"连接方式"选择为"仅

? X Ubuntu-14.04.6-64-SDN - 设置 网络 常规 系统 网卡 2 网卡 1 网卡 3 网卡 4 ▽ 启用网络连接(E) 显示 连接方式(A): 仅主机(Host-Only)网络 · 存储 界面名称(N): VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 声音 ▶ 高级(d) VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #3 VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2 网络 串口 USB设备 共享文件夹 用户界面

主机(Host-Only)网络"以及相应的 Host-only 虚拟网卡名称,如图 4-9 所示。

图 4-9 设置 VirtualBox 虚拟机网卡的 Host-only 模式连接

OK

Cance1

VMware Player 默认提供一个 Host-only 模式的 VMnet1 虚拟网卡,可以使用 "虚拟网络编辑器"工具(vmnetcfg.exe)添加一个新的 Host-only 虚拟网卡(如 VMnet2),并可以配置 Host-only 虚拟网卡(类似图 4-5 所示)。VMware 只能配置 Host-only 虚拟网卡所在网络的网络地址,虚拟网卡的 IP 地址直接使用该网络的 第一个主机地址,不能配置修改。

# 注意:本文档中的"虚拟网卡"是指宿主主机的网卡,是虚拟机自己的网卡 所连接的网络接口,不是虚拟机自己的网卡!

在设置 VMware 中的虚拟机时,将所启用网卡的"网络连接"选择为"自定 义", 并选择对应的 Host-only 虚拟网卡即可, 如图 4-10 所示。



图 4-10 设置 VMware 虚拟机网卡的 Host-only 模式连接

#### 4、内网模式

内网模式类似于 Host-only 模式,同样构成一个独立网络,但不提供 IP 网络的地址分配和 DHCP 服务,对宿主主机来说完全未知、不能接入,如图 4-11 所示。




图 4-11 内网模式

VirtualBox 和 VMware 都可以添加多个独立的内部网络。每个内部网络可以是一个 IP 网络,也可以是一个物理链路。连接在不同内部网络上的虚拟机之间不能直接通信。

SDN 实验中所有接入 SDN 控制网和 SDN 数据网的虚拟机网卡都使用内部网络模式。VirtualBox 和 VMware 的内部网络添加和配置都非常简单。

如图 4-12 所示,在设置 VirtualBox 中的虚拟机时,将所启用网卡的"连接方式"选择为"内部网络"。如果输入一个新的内部网络名称,则是添加一个新内部网络并接入;如果输入或选择一个已有的内部网络名称(如 intnet1),则是接入该内部网络。



图 4-12 设置 VirtualBox 虚拟机网卡的内部网络模式连接

设置 VirtualBox 中的虚拟机的内部网络模式(LAN 区段)连接如图 4-13 所示。



图 4-13 设置 VMware 虚拟机网卡的内部网络模式(LAN 区段)连接

# 五、组建 SDN 基本实验网络

组件 SDN 基本实验网络主要包括以下任务:

● 复制虚拟机

- 配置虚拟机的网络连接模式
- 配置虚拟机的主机名和网络接口 下面将描述每个任务的具体操作内容。

### 1、复制虚拟机

通过复制安装好的 64-bit Ubuntu 14.04.6 虚拟机,生成 SDN 基本实验拓扑中使用的 4个虚拟机:SDN-Controller、SDN-SW、PC1 和 PC2。如果宿主主机的硬盘空闲容量足够,则保留安装好的 64-bit Ubuntu 14.04.6 虚拟机,复制 4个新的虚拟机;否则就复制 3个新的虚拟机。

#### (1) VirtualBOX

VirtualBox 提供虚拟机复制功能,即右键点击要复制的虚拟机,如图 5-1 所示。复制时的选项设置如图 5-2 所示。如为虚拟机创建了快照,则选择"全部"备份。



图 5-1 复制 VirtualBox 虚拟机



图 5-2 复制 VirtualBox 虚拟机的选项设置

#### (2) VMware Player

VMware Player 不提供虚拟机复制功能,需要人工复制。

假设已安装好的 Ubuntu 虚拟机名为 *Ubuntu 64 位*,现在要将该虚拟机复制生成名为 *SDN-SW*的新虚拟机,具体复制方法如下:

- (1) 将 *Ubuntu 64 位*虚拟机的目录整体复制,并命名为 *SDN-SW*;
- (2) 打开复制后的 *SDN-SW* 目录,删除多余文件,只保留文件名后缀为.vmdk(可能有多份文件)和.vmx(只有1份文件)的文件;
- (3) 将文件名后缀为.vmdk 和.vmx 的所有文件的文件名中的 *Ubuntu 64 位* 都替换为 *SDN-SW*,如图 5-3 所示;




图 5-3 修改文件名

(4) 用记事本打开 SDN-SW.vmx 文件,用 *SDN-SW* 替换所有的 *Ubuntu 64* **位**,如图 5-4 所示:



图 5-4 修改 SDN-SW.vmx 文件

(5) 用记事本打开 SDN-SW.vmdx 文件,修改文件中的.vmdx 文件名,如图 5-5 所示:




图 5-5 修改 SDN-SW.vmdx 文件

(6) 用 VMware Player 打开 SDN-SW.vmx。第一次打开时会出现图 5-6 所示的提示,选择"我已复制该虚拟机"即可。




图 5-6 用 VMware Player 运行 SDN-SW.vmx 文件

"我已移动该虚拟机"保留 MAC 地址不变,"我已复制该虚拟机"会使用一个新的 MAC 地址,这样就不会产生 MAC 地址冲突。

#### 2、配置虚拟机的网络连接模式

根据图 3-1 所示的 SDN 基本实验拓扑和表 3-1 所示的 SDN 基本实验拓扑规划,建议按表 5-1 所示配置 SDN 基本实验拓扑中各虚拟机的主机名和网卡。

虚拟机主机名	网卡	网络连接模式		t	网络接口配置
歴がりに土がし右		模式	VirtualBox	VMware	(IP 地址/掩码/GW)
SDN-Controller	网卡1	NAT	NAT 网络	VMnet8	eth0: DHCP (172.16.1.0/24)
3DIN-CONTROLLER	网卡 2	内部网络	intnet1	LAN1	eth1: 10.1.1.10/24,无 GW
	网卡1	NAT	NAT 网络	VMnet8	eth0: DHCP (172.16.1.0/24)
SDN-SW	网卡 2	内部网络	intnet1	LAN1	eth1: 10.1.1.20/24,无 GW
2DIN-244	网卡 3	内部网络	intnet2-1	LAN2-1	eth2: 无 IP 地址/掩码/GW
	网卡4	内部网络	intnet2-2	LAN2-2	eth3: 无 IP 地址/掩码/GW
PC1	网卡1	NAT	NAT 网络	VMnet8	eth0: DHCP (172.16.1.0/24)
PCI	网卡 2	内部网络	intnet2-1	LAN2-1	eth1: 10.2.2.128/24,无 GW
PC2	网卡1	NAT	NAT 网络	VMnet8	eth0: DHCP (172.16.1.0/24)
PC2	网卡 2	内部网络	intnet2-2	LAN2-2	eth1: 10.2.2.129/24,无 GW

表 5-1 虚拟机设置建议

SDN 数据网逻辑上是一个 IP 网络中,但物理上却包含多个链路,即 PC1 连接 SDN-SW(网卡 3)的链路,以及 PC2 连接 SDN-SW(网卡 4)的链路。在传统 IP 网络中,一个 IP 网内位于不同链路上的主机之间可以直接通过互连多个链路 的二层转发设备(例如二层交换机)相互通信,即二层交换机主动学习获得数据 的转发路径并执行转发操作。但在 SDN 网络中,连接不同链路的 SDN 交换机的 数据转发路径和转发动作都是由 SDN 控制器控制的,因此表 2 所示的 1 个 SDN 数据网(逻辑上的一个 IP 网络)包含 2 个内部网络分别对应物理上的 2 个链路,内部网络的名称采用数字 x-v 来标识所属的 IP 网络(x)和物理链路(y)。

虚拟机设置中的网卡(如表 2 中的网卡 1、网卡 2 等)与虚拟机操作系统中的网络接口(如表 2 中的 eth0、eth1 等)一一对应,网卡的连接模式对应于所接入的 IP 网络。组建实验网络时,一定要注意虚拟机的网卡、网络连接模式和网络接口这三者间的对应。

#### 3、配置 SDN-Controller 的主机名和网络接口

为了便于在实验中正确识别和操作各个虚拟机,首先按照表 2 所示修改虚拟机操作系统的主机名。修改操作如图 5-7 所示,但需要重启系统后才能生效。



图 5-7 修改 SDN-Controller 虚拟机系统的主机名

接着查看虚拟机的网络接口和路由表,如图 5-8 所示。




图 5-8 查看 SDN-Controller 虚拟机的网络接口和路由表

按照表 5-1,编辑网络接口配置文件/etc/network/interfaces 来配置虚拟机的 网络接口,以便让配置在系统重启后仍然有效。配置命令如下:

#### \$ sudo vim /etc/network/interfaces

/etc/network/interfaces 文件内容如图 5-9 所示:



图 5-9 编辑/etc/network/interfaces 文件虚拟机的网络接口

修改并保存完/etc/network/interfaces 文件后,重启系统使配置生效:

#### \$ sudo reboot

# 实验报告任务

实验报告使用"课程实验报告模板.doc",模板中的"二、实验步骤、数据及分析结果"请填写以下任务内容。

#### 1、配置虚拟机 SDN-SW

按照表 5-1 完成以下配置操作:

- (1) 设置网卡 1、网卡 2、网卡 3 和网卡 4 的网络连接模式 实验报告要求: 4 个网卡的网络连接设置结果截图。
  - (2) 配置主机名为 SDN-SW

实验报告要求:配置文件截图,配置生效后的结果截图。

(3) 编辑/etc/network/interfaces 配置网络接口

实验报告要求:配置文件截图,配置生效后的结果截图。

#### 2、配置虚拟机 PC1

按照表 5-1 完成以下配置操作:

(1) 设置网卡1和网卡2的网络连接模式

实验报告要求: 2个网卡的网络连接设置结果截图。

(2) 配置主机名为 PC1

实验报告要求:配置文件截图,配置生效后的结果截图。

(3) 编辑/etc/network/interfaces 配置网络接口

实验报告要求:配置文件截图,配置生效后的结果截图。

#### 3、配置虚拟机 PC2

按照表 5-1 完成以下配置操作:

(1) 设置网卡1和网卡2的网络连接模式

实验报告要求: 2个网卡的网络连接设置结果截图。

(2) 配置主机名为 PC2

实验报告要求:配置文件截图,配置生效后的结果截图。

(3) 编辑/etc/network/interfaces 配置网络接口

实验报告要求:配置文件截图,配置生效后的结果截图。

#### 4、检测 SDN 基本实验网络的连通性

所有配置生效后,在每个虚拟机上使用 ping 命令检测管理网、SDN 控制网和 SDN 数据网的连通性。

实验报告要求:每个网络的连通性检测方案,ping 命令响应信息截图,以及 连通结果。