pT_EX マニュアル

日本語 T_EX 開発コミュニティ* version p3.8.1, 2018 年 9 月 4 日

本ドキュメントはまだまだ未完成です.

目次

| 第I部 | pT _E X の日本語組版と追加プリミティブ | 2 |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1 | 文字コードの指定 | 2 |
| 2 | 禁則 | 3 |
| 3 | 文字間のスペース | 4 |
| 4 | 組方向 | 7 |
| 5 | ベースライン補正 | 9 |
| 6 | 和文フォント | 10 |
| 7 | 文字コード変換,漢数字 | 11 |
| 8 | 長さ単位 | 12 |
| 9 | バージョン番号 | 13 |
| 第Ⅱ部 | オリジナルの T _E X 互換プリミティブの動作 | 14 |
| 10 | 和文に未対応のプリミティブ | 14 |
| 11 | 和文に対応したプリミティブ | 14 |

^{*} https://texjp.org,e-mail:issue(at)texjp.org

第一部

pTEX の日本語組版と追加プリミティブ

ここでは、pTeX の日本語組版の概略と、それを実現するために導入されたプリミティブを 説明する.

文字コードの指定

 T_EX82 では「文字コードの範囲」は 0–255 であった.一方, pT_EX では「文字コードを引数 にとるプリミティブ」といっても、状況によって

- 欧文文字の文字コード 0-255 をとる(例:\catcode)
- 和文文字の内部コードをとる(例:\inhibitxspcode)
- 上記 2 つのどちらでもとれる(例:\prebreakpenalty)

のいずれの場合もありうる.

本ドキュメントでは上のどれかを明示するために,以下のような記法を採用する.

(8-bit number) 0-255 の範囲内の整数

(kanji code) 和文文字の内部コード

《character code》 0-255 の範囲内の整数,および和文文字の内部コード

〈16-bit number〉 0-65535 の範囲内の整数

pTFX の内部コードは EUC-IP か Shift-IIS のいずれかである. 和文文字の内部コードとし て許される整数は $256c_1 + c_2$, 但し $c_i \in C_i$ であり、ここで

```
内部コードが EUC-JP のとき C_1 = C_2 = \{\text{"a1}, \dots, \text{"fe}\}.
内部コードが Shift-JIS のとき C_1 = \{"81, \ldots, "9f\} \cup \{"e0, \ldots, "fc\},
  C_2 = \{\text{"40}, \dots, \text{"7e}\} \cup \{\text{"80}, \dots, \text{"fc}\}.
```

である.



♪ pTeX の内部コードは pTeX 起動時のバナーから分かる. 例えば

This is pTeX, Version 3.14159265-p3.8.0 (utf8.euc) (TeX Live 2018) (preloaded format=ptex)

というバナーの場合は、(utf8.euc) から

- 入力ファイルの(既定)文字コードは UTF-8(但し,JIS X 0208 の範囲内)
- pTeX の内部コードは EUC-JP

という情報が見て取れる.

TrX82 と同様に,バッククオート(`)を使って「`あ」のようにして和文文字の内部コード を内部整数として得ることができる. 欧文文字については、1 文字の制御綴を代わりに指定す ることができた(例えば、「`b」と「`\b」は同じ意味だった)が、同じことを和文文字に対し

て「`\あ」などと行うことはできない.

2 禁則

欧文と和文の処理で見かけ上最も大きな違いは, 行分割処理であろう.

- 欧文中での行分割は、ハイフネーション処理等の特別な場合を除いて、単語中すなわち連続する文字列中はブレークポイントとして選択されない。
- 和文中では禁則(行頭禁則と行末禁則)の例外を除いて、全ての文字間がブレークポイントになり得る.

しかし、pTeX の行分割は TeX 内部の処理からさほど大きな変更を加えられてはいない. というのも、TeX のペナルティ *1 という概念を和文の禁則処理にも適用しているためである.

行頭禁則と行末禁則を実現する方法として、pTEX では「禁則テーブル」が用意されている. このテーブルには

- 禁則文字
- その文字に対応するペナルティ値
- ペナルティの挿入位置(その文字の前に挿入するか後に挿入するかの別)

を登録でき、pTEX は文章を読み込むたびにその文字がテーブルに登録されているかどうかを調べ、登録されていればそのペナルティを文字の前後適切な位置に挿入する。

禁則テーブルに情報を登録する手段として,以下のプリミティブが追加されている.

▶ \prebreakpenalty ⟨character code⟩=⟨number⟩

指定した文字の前方にペナルティを挿入する。正の値を与えると行頭禁則の指定にあたる。例えば \prebreakpenalty `。=10000 とすれば、句点の直前に 10000 のペナルティが付けられ、行頭禁則文字の対象となる。

▶ \postbreakpenalty ⟨character code⟩=⟨number⟩

指定した文字の後方にペナルティを挿入する。正の値を与えると行末禁則の指定にあたる。例えば \postbreakpenalty \postbreakpenalty

和文文字,欧文文字の区別無しに指定できる.また,同一の文字に対して両方のペナルティを同時に与えるような指定はできない(もし両方指定された場合,後から指定されたものに置き換えられる).禁則テーブルには256文字分の領域しかないので,禁則ペナルティを指定できる文字数は最大で256文字までである.

禁則テーブルからの登録の削除はペナルティ値0をグローバルに(つまり、 \global を用いて)設定することによって行われる*2.

^{*1} ペナルティとは、行分割時やページ分割時に「その箇所がブレークポイントとしてどの程度適切であるか」を示す一般的な評価値である(適切であれば負値、不適切であれば正値とする). 絶対値が 10000 以上のペナルティは無限大として扱われる.

 $^{^{*2}}$ 0 をローカルに設定した場合でも,その設定が最も外側のグループ(ϵ -TeX 拡張でいう \currentgrouplevel

▶ \jcharwidowpenalty=⟨number⟩

パラグラフの最終行が「す。」のように孤立するのを防ぐためのペナルティを設定する.

3 文字間のスペース

欧文では単語毎にスペースが挿入され、その量を調整することにより行長が調整される. 一 方、和文ではそのような調整ができる箇所がほぼ存在しない代わりに、ほとんどの場合は行長 を全角幅の整数倍に取ることで,(和文文字だけの行では)綺麗に行末が揃うようにして組ま れる.

ただし、禁則処理が生じたり、途中に欧文が挿入されたりした場合はやはり調整が必要とな る. そこで一般に行われるのが、追い込み、欧文間や和欧文間のスペース量の調整、追い出し などの処理である. これらを自動で行うため、pTFX には下記の機能が備わっている.

- 1. 連続する和文文字間に自動的にグルー(伸縮する空白)を挿入
- 2. 和欧文間に(ソース中に空白文字を含めずとも)自動的にグルーを挿入
- 3. 和文の約物類にグルーを設定

上記のうち, 1と2についてはそれぞれ \kanjiskip, \xkanjiskip というパラメータを設け ている. 3 については, TeX が使うフォントメトリック (TFM) を拡張した pTeX 専用の形式, JFM フォーマットによって実現している.

[TODO] JFM グルーの挿入規則について

- メトリック由来空白の挿入処理は展開不能トークンが来たら中断
- 展開不能トークンや欧文文字は「文字クラス 0」扱い.「)\relax(」の例

► \kanjiskip=⟨*skip*⟩

連続する和文文字間に標準で入るグルーを設定する、段落途中でこの値を変えても影響 はなく、段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.



和文文字を表すノードが連続した場合、その間に \kanjiskip があるものとして行分割やボックス の寸法計算が行われる. \kanjiskip の大部分はこのように暗黙のうちに挿入されるものであるの で、\lastskip などで取得することはできないし、\showlists や \showbox でも表示されない. その一方で, ノードの形で明示的に挿入される \kanjiskip も存在する. このようになるのは次 の場合である:

- 水平ボックス (\hbox) が和文文字で開始しており、そのボックスの直前が和文文字であった場 合, ボックスの直前に \kanjiskip が挿入される.
- 水平ボックス (\hbox) が和文文字で終了しており、そのボックスの直後が和文文字であった場 合, ボックスの直後に \kanjiskip が挿入される.
- 連続した和文文字の間にペナルティがあった場合, 暗黙の \kanjiskip が挿入されないので明 示的にノードが作られる.

なお,水平ボックスであっても \raise, \lower で上下位置をシフトさせた場合は上記で述べた \kanjiskip を前後に挿入処理の対象にはならない.

が0のとき)には削除される.「ローカルで削除された場所に別の禁則ペナルティ設定がグローバルで行われ る」ことがおこらないようにするため、最外グループ以外での0設定ではテーブルから削除されない。



\hbox to 15zw{% \kanjiskip=0pt plus 1fil あ「い」うえ, お}

あ い 」 う え , お

のように \kanjiskip に無限の伸長度を持たせることで均等割付を行おうとするコードを見かけ るが、連続する和文文字の間にはメトリック由来の空白と \kanjiskip は同時には入らないので、 上に書いたコードは不適切である*³.

► \xkanjiskip

和文文字と欧文文字の間に標準で入るグルーを設定する.段落途中でこの値を変えても 影響はなく, 段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.



⋩ \kanjiskip と異なり、\xkanjiskip はノードの形で挿入される. この挿入処理は段落の行分割 処理の直前や、\hbox を閉じるときに行われるので、「どこに \xkanjiskip が入っているか」を知 るためには現在の段落や\hbox を終了させる必要がある.

\blacktriangleright \xspcode $\langle 8$ -bit number $\rangle = \langle 0-3 \rangle$

コード番号が (8-bit number) の欧文文字の周囲に \xkanjiskip が挿入可能が否かを 0-3の値で指定する. それぞれの意味は次の通り:

- 欧文文字の前側、後側ともに \xkanjiskip の挿入を禁止する.
- 欧文文字の前側にのみ \xkanjiskip の挿入を許可する. 後側は禁止.
- 2 欧文文字の後側にのみ \xkanjiskip の挿入を許可する. 前側は禁止.
- 欧文文字の前側、後側ともに \xkanjiskip の挿入を許可する.

pT_FX の標準値は,数字 0-9 と英文字 A-Z, a-z に対する値は 3 (両側許可), その他の文 字に対しては 0 (両側禁止).

\blacktriangleright \inhibitxspcode $\langle kanji code \rangle = \langle 0-3 \rangle$

コード番号が (kanji code) の和文文字の周囲に \xkanjiskip が挿入可能が否かを 0-3 の値で指定する. それぞれの意味は次の通り:

- 0 和文文字の前側,後側ともに \xkanjiskip の挿入を禁止する.
- 1 和文文字の後側にのみ\xkanjiskipの挿入を許可する. 前側は禁止.
- 2 和文文字の前側にのみ \xkanjiskip の挿入を許可する. 後側は禁止.
- 和文文字の前側、後側ともに \xkanjiskip の挿入を許可する.

この \inhibitxspcode の設定値の情報は 256 文字分のテーブルに格納されている,未登 録時は3(両側許可)であるとみなされ、またグローバルに3を代入するか、あるいは最 も外側のグループで3を代入するとテーブルからの削除が行われる.



| \xspmode と \inhibitxspmode では、一見すると設定値 1 と 2 の意味が反対のように感じるかも しれない. しかし, 実は両者とも

- 1:「和文文字→欧文文字」の場合のみ許可.「欧文文字→和文文字」の場合は禁止.
- 2:「欧文文字→和文文字」の場合のみ許可.「和文文字→欧文文字」の場合は禁止. となっている.

^{*&}lt;sup>3</sup> 実際,開き括弧の前・閉じ括弧(全角コンマを含む)の後には JFM グルーが入っているので半角しかない.

► \autospacing, \noautospacing

連続する和文文字間に,標準で \kanjiskip で指定されただけのグルーを挿入する (\autospacing) か挿入しない (\noautospacing) を設定する. 段落途中でこの値を変え ても影響はなく、段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.

► \autoxspacing, \noautoxspacing

和文文字と欧文文字の間に、標準で\xkanjiskipで指定されただけのグルーを挿入す る (\autoxspacing) か挿入しない (\noautoxspacing) を設定する. 段落途中でこの値 を変えても影響はなく、段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.

どちらの設定も標準では有効 (\autospacing, \autoxspacing) である.



◆ すでに述べたように, \kanjiskip の一部と \xkanjiskip はノードの形で挿入される. \noautospacing や \noautoxspacing を指定しても,このノードの形での挿入自体は行われる (ただノードが \kanjiskip や \xkanjiskip の代わりに長さ 0 のグルーを表すだけ).

これにより、例えば\noautoxspacing 状況下で「あa」と入力しても、間に長さ 0 のグルーが あるため「あ」と「a」の間で改行可能となることに注意.

▶ \showmode

\kanjiskip の挿入や \xkanjiskip の挿入が有効になっているか否かを

- > auto spacing mode;
- > no auto xspacing mode.

という形式(上の例では \autospacing かつ \noautoxspacing の状況)で端末やログ に表示する.

▶ \inhibitglue

この命令が実行された位置において, メトリック由来の空白の挿入を禁止する. 以下の 点に注意.

- メトリック由来の空白が挿入されないだけであり、その代わりに \kanjiskip や \xkanjiskip が挿入されることは禁止していない.
- 本命令は現在が(非限定,限定問わず)水平モードのときしか効力を発揮しない(数 式モードでも効かない). 段落が和文文字「【」で始まり, その文字の直前にメトリッ ク由来の空白が入ることを抑止したい場合は、次のように一旦段落を開始してから \inhibitglue を実行する必要がある.

\leavevmode\inhibitglue [



pIAT_EX 2017-10-28 以降では、\inhibitglue の短縮として \< が次のように定義されている (\protected は ε -T_EX 拡張の機能だが、現在では LAT_EX 自体が ε -T_EX 拡張を要求している).

\protected\def\<{\ifvmode\leavevmode\fi\inhibitglue}

表 1 pTFX のサポートする組方向

| | 横組 | 縦組 | DtoU 方向 | 縦数式ディレクション |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 命令 | \yoko | \tate | \dtou | _ |
| 字送り方向 | 水平右向き (→) | 垂直下向き (↓) | 垂直上向き (↑) | 垂直下向き(↓) |
| 行送り方向 | 垂直下向き(↓) | 水平左向き (←) | 水平右向き (→) | 水平左向き (←) |
| 使用する和文 | 横組用 (\jfont) | 縦組用 (\tfont) | 横組用 (\j: | font) の 90° 回転 |
| フォント 組版例 | 銀は、Ag | * 銀は、Ag | * 銀は、AB | ************************************ |

4 組方向

従来の T_{EX} では,字送り方向が水平右向き(\rightarrow),行送り方向が垂直下向き(\downarrow)に固定されていた. pT_{EX} では, T_{EX} の状態として "組方向(ディレクション)" を考え,ディレクションによって字送り方向と行送り方向を変えることにしてある.なお,行は水平ボックス (horizontal box),ページは垂直ボックス (vertical box) であるという点は, pT_{EX} でも従来の T_{FX} と同様である.

pTeX のサポートする組方向は横組、縦組、そして pTeX のすポートする組方向は横組、縦組、そして pTeX のすポートする組方向は横組、縦組、そして pTeX の pTeX

以下が、組方向の変更や現在の組方向判定に関わるプリミティブの一覧である.

► \tate, \yoko, \dtou

組方向をそれぞれ縦組, 横組, DtoU 方向に変更する. カレントの和文フォントは縦組では縦組用フォント, 横組および DtoU 方向では横組用フォントになる.

組方向の変更は,原則として作成中のリストやボックスに何のノードも作られていない 状態でのみ許される.より詳細には,

● 制限水平モード (\hbox), 内部垂直モード (\vbox) では, 上記に述べた原則通り.

\hbox{\hsize=20em\tate}

のように、ノードが作られない代入文などは組方向変更前に実行しても良い. 違反すると次のようなエラーが出る.

^{*&}lt;sup>4</sup> 下から上 (Down to Up) であろう.

! Use `\tate' at top of list.

- 非制限水平モード(行分割される段落)や,数式モード(文中数式,ディスプレイ数 式問わず)での実行は禁止.
- 外部垂直モードの場合は、次の2点が同時に満たされる場合のみ実行可能である*5.
 - current page の中身にはボックス, 罫線 (\hrule), insertion (\insert) はない. 言い換えれば, current page の中身はあってもマーク (\mark) か whatsit のみ*6.
 - recent contributions の中身にもボックス, 罫線, insertion はない. 違反すると次のようなエラーが出る.
 - ! Use `\tate' at top of the page.

また、ボックスの中身を \underbrack \underbrack (unvbox 等で取り出す場合は、同じ組方向のボックス内でなければならない* 7 . 違反した場合、

! Incompatible direction list can't be unboxed.

なるエラーが出る.

\discretionary 命令では\discretionary $\{\langle pre \rangle\}\{\langle post \rangle\}\{\langle nobreak \rangle\}$ と3つの引数を指定するが、この3引数の中で組方向を変更することはできない(常に周囲の組方向が使われる).

▶ \iftdir, \ifydir, \ifddir, \ifmdir

現在の組方向を判定する. \iftdir,\iftydir,\iftdir はそれぞれ縦組, 横組, DtoU 方向であるかどうかを判定する(数式ディレクションであるかは問わない). 一方, \iftmdir は数式ディレクションであるかどうかを判定する.

従って、表1に示した4つの状況のどれに属するかは以下のようにして判定できることになる。

```
\iftdir
\ifmdir
(縦数式ディレクション)
\else
(通常の縦組)
\fi
\else\ifydir
(横組)
```

^{*&}lt;sup>5</sup> T_EX は、外部垂直モードでボックスその他のノードを追加する際に、まずそのノードを recent contributions というリストの末尾に追加し、その後 recent contributions の中身が徐々に current page という別のリストに移されるという処理を行っている.

そのため、単純に current page または recent contributions という 1 つのリストを調べるだけでは「ページが空」か正しく判断できない.

^{*6} current page の中身にグルー,カーン,ペナルティがあるのは、それらの前にボックス,罫線, insertion が存在する場合にのみである.

^{*7}数式ディレクションか否かは異なっていても良い.

\else (DtoU方向) \fi

▶ \iftbox ⟨number⟩, \ifybox ⟨number⟩, \ifdbox ⟨number⟩, \ifmbox ⟨number⟩

⟨number⟩ 番のボックスの組方向を判定する. ⟨number⟩ は有効な box レジスタでなけ ればならない.

バージョン p3.7 までの pTeX では、ボックスが一旦ノードとして組まれてしまうと、 通常の縦組で組まれているのか、それとも縦数式ディレクションで組まれているのかとい う情報が失われていた.しかし、それでは後述の「ベースライン補正の戻し量」を誤り、 欧文の垂直位置が揃わないという問題が生じた([1]).この問題を解決する副産物として, バージョンp3.7.1でifmboxプリミティブが実装された.

5 ベースライン補正

和文文字のベースラインと欧文文字のベースラインが一致した状態で組むと、行がずれて見 えてしまう場合がある.特に縦組の状況が典型的である(表1の「組版例」参照).

この状況を解決するため,pTFX では欧文文字のベースラインを行送り方向に移動させるこ とができる:

▶ \tbaselineshift=⟨dimen⟩, \ybaselineshift=⟨dimen⟩

指定した箇所以降の欧文文字のベースラインシフト量を格納する。両者の使い分けは \tbaselineshift 縦組用和文フォントが使われるとき(つまり組方向が縦組のとき), \vbaselineshift 横組用和文フォントが使われるとき(横組, DtoU 方向, 縦数式 ディレクション)

となっている. どちらの命令においても, 正の値を指定すると行送り方向(横組ならば 下、縦組ならば左)にずらすことになる.



disp_node

欧文文字だけでなく,文中数式(\$...\$)もベースライン補正の対象である.文中数式は全 体に \tbaselineshift (もしくは \ybaselineshift) だけのベースライン補正がかかるが, それだけでは

数式中のボックスの欧文は(文中数式全体にかかる分も合わせて)二重にベースライン 補正がされる

という問題が起きてしまう. この問題を解決するための命令が以下の3つの命令であり, pT_{EX} p3.7*8 で追加された.

▶ \textbaselineshiftfactor=⟨number⟩, \scriptbaselineshiftfactor=⟨number⟩

^{*8} TFX Live 2016, 厳密には 2016-03-05 のコミット (r39938).

► \scriptscriptbaselineshiftfactor=(number)

文中数式全体にかかるベースライン補正量に対し、文中数式内の明示的なボックスを逆方向に移動させる割合を指定する. 1000 が 1 倍(ベースライン補正をちょうど打ち消す)に相当する.

プリミティブが 3 つあるのは,数式のスタイルが \textstyle 以上(\displaystyle 含む),\scriptstyle,\scriptscriptstyle のときにそれぞれ適用される値を変えられるようにするためである.既定値はそれぞれ 1000(1 倍),700(0.7 倍),500(0.5 倍)である.

TFX Live 2015 以前の動作に戻すには、上記の 3 プリミティブに全て 0 を指定すれば良い.



\scriptbaselineshiftfactorを設定するときには、\scriptstyle下で追加するボックス内のベースライン補正量をどうするかを常に気にしないといけない、例えば次のコードを考える:

\ybaselineshift=10pt\scriptbaselineshifyfactor=700 漢字pqr\$a\hbox{xあ}^{% b\hbox{\scriptsize yう} \hbox{\scriptsize\ybaselineshift=7pt zえ} }\$か%\$

組版結果は以下のようになる:

漢字
$$b^{b}y$$
 z か $pqrax$

この例で、ボックス $hbox{scriptsize_y }$ 内ではベースライン補正量は 10 pt のままである*9. それが添字内に配置された場合、このボックスは

(文中数式全体のシフト量)
$$\times \frac{\text{\scriptbaselineshiftfactor}}{1000} = 7 \text{ pt}$$

だけ上に移動するので、結果として「y」は添字内に直書きした「b」と上下位置が $10 \, \text{pt} - 7 \, \text{pt} = 3 \, \text{pt}$ だけ上に配置されてしまっている。

なお、\scriptscriptbaselineshiftfactorについても全く同様の注意が当てはまる.

6 和文フォント

▶ \jfam=⟨number⟩

現在の和文数式フォントファミリの番号を格納する*10. 現在の欧文数式ファミリの番号を格納する \fam と原理的に同じ番号を指定することは原理的には可能だが、数式ファミリは和文・欧文共用であるので実際には異なる値を指定することになる.

欧文フォントが設定されている数式ファミリの番号を \jfam に指定し、数式中で和文文字を記述すると

! Not two-byte family.

^{*9 \}scriptsize などのフォントサイズ変更命令では、標準では \ybaselineshift の値は変更しない (\tbaselineshift の値はその都度変更する).

^{*} 10 pTeX, upTeX では 0–15 の範囲が許される. ε -pTeX, ε -upTeX では欧文の \fam と共に 0–255 に範囲が拡張されている.

というエラーが発生する. 逆に、和文フォントが設定されているファミリの番号を\fam に指定し,数式中に欧文文字を記述すると

! Not one-byte family.

というエラーが発生する.

▶\jfont,\tfont

欧文フォントを定義したり、現在の欧文フォントを取得する\font の和文版である. 一応 \jfont が「和文の横組用フォント」の、\tfont が「和文の縦組用フォント」のた めに用いる命令である.

- フォントを定義する際は、欧文フォント・和文の横組用フォント・和文の縦組用の フォントのいずれも \font, \jfont, \tfont のどれを用いても定義できる.
- \the 等で「現在のフォント」を取得する際には、\jfont で「和文の横組用フォン ト」を、\tfontで「和文の縦組用フォント」を返す.

\blacktriangleright \kcatcode \character code\=\(16-18\)

pTFX では, 和文文字に 16 (kanji), 17 (kana), 18 (other kchar) のいずれかのカテゴリー コードを割り当てている.これらの値による動作の違いは次のようになる:

- TrX82 では、「複数文字からなる命令」(control word) にはカテゴリーコードが 11 (letter) の文字しか使用できないことになっていたが、pTEX では 16, 17 の和文文 字も合わせて使用することが出来る. カテゴリーコードが 18 の和文文字は control word 中には使用できない *11 .
- 前で説明した \jcharwidowpenalty は,カテゴリーコードが 16,17 の和文文字の 前にのみ挿入されうるもので,カテゴリーコードが 18 の和文文字の前には挿入され

\kcatcode は DVI 中の上位バイト(すなわち, JIS コードでいう区ごと)に値が設定可 能である. 初期状態では 1, 2, 7-15, 85-94 区の文字が 18, 3-6 区の文字が 17, 16-84 区 の文字が 16 である.



◇ \kcatcode では欧文文字の文字コードも指定することができ,その場合「0 区扱い」として扱われ る*12.

なお, upTFX においては, \kcatcode は大きく仕様変更されている.

7 文字コード変換, 漢数字

pTFX の内部コードは環境によって異なる. そこで, 異なる文字コード間で同じ文字を表現 するため、文字コードから内部コードへの変換プリミティブが用意されている.また、漢数字

^{*&}lt;sup>11</sup> 但し「\】」のように一文字命令 (control symbol) としての使用は可能である.

^{*&}lt;sup>12</sup> pTFX の処理でこの「0 区」の \kcatcode が使われることはないので,事実上は「16-18 のどれかを格納可能 な追加レジスタ」程度の使い方しかない.

を出力するプリミティブも用意されている*13.

▶ \kuten ⟨16-bit number⟩

▶\jis ⟨16-bit number⟩, \euc ⟨16-bit number⟩, \sjis ⟨16-bit number⟩

それぞれ JIS コード, EUC コード, Shift_JIS コードから内部コードへの変換を行う. たとえば, \char\jis"346E, \char\euc"B0A5, \char\sjis"8A79 は, それぞれ「喜」, 「哀」,「楽」である.

► \kansuji ⟨number⟩, \kansujichar ⟨0−9⟩=⟨kanji code⟩

\kansuji は、続く数値 ⟨number⟩ を漢数字の文字列で出力する.出力される文字は \kansujichar で指定できる(デフォルトは「○一二三四五六七八九」).たとえば

\kansuji 1978年

は「一九七八年」と出力され,

\kansujichar1=`壱 \kansujichar2=\euc"C6F5\relax \kansujichar3=\jis"3B32\relax \kansuji 1234

は「壱弐参四」と出力される.

以上に挙げたプリミティブ (\kuten, \jis, \euc, \sjis, \kansuji) は内部整数を引数にとるが、実行結果は文字列であることに注意. また、pTEX は JIS X 0213 には対応せず、JIS X 0208 の範囲のみ扱える.

\newcount\hoge
\hoge="2423 9251,九二五一
\the\hoge, \kansuji\hoge\\ 42147, \w\
\jis\hoge, \char\jis\hoge\\ -七〇一
\kansuji1701

8 長さ単位

pTeX では TeX82 に加えて以下の単位が使用可能である:

► ZW

現在の和文フォント(通常の縦組のときは縦組用フォント,それ以外のときは横組用フォント)における「全角幅」。例えばこの文書の本文では 1 zw = 10.12534 pt である。

^{*} 13 実は \kansuji, \kansujichar プリミティブは p3.1.1 でいったん削除され,p3.1.2 で復活したという経緯がある.

▶ zh

現在の和文フォント(通常の縦組のときは縦組用フォント,それ以外のときは横組用フォント)における「全角高さ」。例えばこの文書の本文では $1 \, \text{zh} = 9.64365 \, \text{pt}$ である。



より正確に言えば、zw, zh はそれぞれ標準の文字クラス(文字クラス 0)に属する和文文字の幅、高さと深さの和を表す。

ただ、pTeX の標準和文フォントメトリックの一つである min10.tfm では、1zw = 9.62216 pt, 1zh = 9.16443 pt となっており、両者の値は一致していない。JIS フォントメトリックでも同様の 寸法となっている。一方、実際の表示に使われる和文フォントの多くは、1zw = 1zh、すなわち正 方形のボディに収まるようにデザインされているから、これと合致しない。したがって、単位 zh はあまり意味のある値とはいえない。

なお, japanese-otf (OTF パッケージ) が用いているフォントメトリックは 1zw = 1zh である.

► Q, H

両者とも $0.25\,\mathrm{mm}$ (7227/10160 sp) を意味する. 写植機における文字の大きさの単位である Q 数(級数) と、字送り量や行送り量の単位である歯数に由来する.

9 バージョン番号

▶ \ptexversion, \ptexminorversion, \ptexrevision

pTeX のバージョン番号は px.y.z の形式となっており、それらを取得するための命令である。\ptexversion, \ptexminorversion はそれぞれ x,y の値を内部整数で返し、\ptexrevision はその後ろの「.z」を文字列で返す。従って、全部合わせた pTeX のバージョン番号は

\number\ptexversion.\number\ptexminorversion\ptexrevision

で取得できる. pT_EX p3.8.0 で導入された.

第Ⅱ部

オリジナルの TFX 互換プリミティブの動作

オリジナルの TeX に存在したプリミティブの 2 バイト以上のコードへの対応状況を説明 する.

10 和文に未対応のプリミティブ

以下のプリミティブでは、文字コードに指定可能な値は 0-255 の範囲に限られている:

\catcode, \sfcode, \mathcode, \delcode, \mathchardef, \lccode, \uccode

以前の pTEX では、これらの命令の文字コード部分に和文文字の内部コードを指定することもでき、その場合は「引数の上位バイトの値に対する操作」として扱われていた:

\catcode"E0=1 \message{\the\catcode"E0E1}% ==> 1

しかしこの挙動は 2016-09-06 のコミット (r41998) により禁止され, T_EX Live 2017 の pT_EX (p3.7.1) で反映されている.

11 和文に対応したプリミティブ

► \char ⟨character code⟩, \chardef ⟨control sequence⟩=⟨character code⟩

引数として 0-255 に加えて和文文字の内部コードも指定できる。和文文字の内部コードを指定した場合は和文文字を出力する。

► \accent ⟨character code⟩=⟨character⟩

\accent プリミティブにおいても、アクセントの部分に和文文字の内部コードを指定できるほか、アクセントのつく親文字を和文文字にすることもできる.

- 和文文字をアクセントにした場合,その上下位置が期待されない結果になる可能性が大きい.これは、アクセントの上下位置補正で用いる \fontdimen5 の値が和文フォントでは特に意味を持たない*¹⁴ためである.
- 和文文字にアクセントをつけた場合,
 - 前側には JFM グルーや \kanjiskip は挿入されない (ただし \xkanjiskip は挿入 されうる).
 - 後側には JFM グルーは挿入されない(ただし \kanjiskip, \xkanjiskip は挿入されうる).

^{*&}lt;sup>14</sup> 欧文フォントでは x-height である.

参考文献

[1] aminophen, 「縦数式ディレクションとベースライン補正」, 2016/09/05, https://github.com/texjporg/platex/issues/22

索引

| Symbols | \noautospacing 6 |
|--|---------------------------------------|
| $\verb \accent \dots \dots$ | \noautoxspacing 6 |
| \autospacing 6 | \postbreakpenalty 3 |
| \autoxspacing 6 | \prebreakpenalty 3 |
| \char14 | \ptexminorversion13 |
| \chardef14 | \ptexrevision |
| \dtou 7 | \ptexversion |
| \euc | \scriptbaselineshiftfactor 9 |
| \ifdbox 9 | $\scriptscriptbaselineshiftfactor~10$ |
| \ifddir 8 | \showmode 6 |
| \ifmbox 9 | \sjis12 |
| \ifmdir 8 | \tate 7 |
| \iftbox 9 | \tbaselineshift 9 |
| \iftdir 8 | \textbaselineshiftfactor 9 |
| \ifybox 9 | \tfont11 |
| \ifydir 8 | \xkanjiskip 5 |
| \inhibitglue 6 | \xspcode 5 |
| \inhibitxspcode 5 | \ybaselineshift 9 |
| \jcharwidowpenalty 4 | \yoko 7 |
| \jfam10 | н |
| \jfont11 | н13 |
| \jis12 | |
| \kanjiskip 4 | Q |
| \kansuji | Q13 |
| \kansujichar | 7 |
| \kcatcode11 | Z zh13 |
| · | |
| \kuten12 | zw12 |