1. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
HƯỚNG DÂN ĐỚI MẬT KHÂU CỦA USER DOMAIN ADMIN							
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 1/13				

I. Muc tiêu

- Tài liệu này hướng dẫn thay đổi password **Domain Admin** và thay đổi cấu hình của các phần mềm khác có liên quan đến password **Domain Admin**.


II. Áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống mạng FOV.

III. Nội dung

3.1 Thay đổi password Domain Admin


- Mở công cụ Server manager → Bấm vào Tool → chọn Active Directory Users and Computers.



Check by: Nguyen Huu Hai Dang	Approved by: Nguyen Truong Giang		
Date: 21/2/2016	Date: 21/2/2016		
Prepared by: Nguyen Huu Duc			
Date: 20/2/2016			

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN						
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 2/13			

 Cửa sổ Active Directory Users and Computers mở ra → bên trái chọn OU Admin → phải chuột vào user cần đổi password → chon Reset Password.



· Cửa sổ reset password hiện ra, nhập vào password mới và xác nhận lại password → Bấm **OK** để hoàn tất.




3.2 Các phần mềm và thiết bị cần thay đổi theo password Domain Admin

- **❖** Thiết bị tường lửa (Firewall) Cyberoam:
- Firewall sử dụng các user của AD để kiểm tra user đó được phép hay không được phép sử dụng các ứng dụng từ internet. Để làm được việc này Firewall phải tạo kết nối với AD, kết nối này thành công khi Firewall gửi thông tin username và password đến AD và được chấp nhận. Hiện tại đang sử dụng user administrator để xác


HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN						
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 3/13			

thực, vậy nên khi AD đổi password của user administrator thì phải cập nhật lại trên Firewall. Dưới đây là các bước thực hiện để cập nhật password mới cho Firewall.

- Đăng nhập vào trang web console của Firewall: https://10.16.248.14:4343 (username: admin).
- O panel bên trái chọn IDENTITY → Authentication như hình bên dưới.




- Click vào Fovsevr2 sẽ xuất hiện cửa sổ Edit External Server.
- Trong cửa sổ Edit External Server bấm vào link Change Password.
- Nhập password mới → **OK**.



- Làm tương tự đối xác thực tới FOVSEVR1.
- ❖ Đổi password xác thực cho phần mềm CTAS.
- Truy cập vào cả 2 server: FOVSEVR1, FOVSEVR2.
- Må Services.msc

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẦU CỦA USER DOMAIN ADMIN					
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 4/13		


- Click chọn Cyberoam Transparent Authentication Suite.
- Tại Tab General Click vào nút **Stop**, sau đó chọn **Update**.



- Màn hình hiện lên thông tin đăng nhập tài khoản xác thực, điền tài khoản xác thực trên Domain → OK.

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN

000-0-WI-016 Phiên bản 4 Trang 5/13




Làm tương tự đối xác thực tới FOVSEVR1.

❖ Đổi password xác thực cho phần mềm Chat (openfire).

- Phần mềm chat (Openfire) cần đăng ký user để đăng nhập. Để thuận tiện chúng ta cho phần mềm này liên kết đến AD để lấy toàn bộ user từ AD, mỗi người không cần phải đăng ký user mới. Để làm được việc này chúng ta cần cấu hình đúng LDAP. Trong cấu hình LDAP cần điền đúng username và password của user domain để xác nhận sự kết nối. Vì vậy khi username này đổi password, chúng ta phải cập nhật password cho LDAP của phần mềm Chat (Openfire).
- Các bước thực hiện để cập nhật password như bên dưới:
- Truy cập vào web console của Openfire: http://fovsevr6:9090
- Đăng nhập bằng user: serveradmin như hình bên dưới.

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN


000-0-WI-016 Phiên bản 4 Trang 6/13




Administration Console



• O trang chính, chọn tab Server Manager → System Properties.



• Trong trang System Properties, bấm vào biểu tượng **Edit** của dòng *ldap.adminPassword*.




- Cửa sổ Edit hiện ra, xóa password cũ và nhập password mới vào ô Property Value → Bấm Save Property.
- Quá trình cập nhật password đến đây đã hoàn thành.
- Restart lại service của ứng dụng để kiểm tra kết quả.

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN						
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 7/13			

- ❖ Đổi password xác thực cho DPM report backup.
- Truy cập đường dẫn sau trên trình duyệt:

http://fovom/Reports

- Click vào DPM Backup Summary Reports




- Click vào DPM_BackupSummary_v4, click chuột phải chọn Manage.




- Chọn Data_Source và nhập password xác thực → Test Connection nếu OK → Apply

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN

000-0-WI-016 Phiên bản 4 Trang 8/13




- Đổi password xác thực cho LANSWEEPER.
- Truy cập đường dẫn sau trên trình duyệt Web: http://10.16.248.34:8080/
- Click vào Scanning → Scanning Credentials.



Chọn xác thực cho Administrator và Server admin sau đó đánh password đã được đổi trên Domain → **OK**.


HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN

000-0-WI-016 Phiên bản 4 Trang 9/13



* Đổi password xác thực cho SPICEWORKS.

- Để monitor các server thì SpiceWork cần xác thực với server đó. Vậy nên mỗi khi đổi password của user xác thực thì phải cập nhật lại password mới này. Để cập nhật password mới ta thực hiện theo các bước sau:
- Vào trang web của SpiceWork: https://fovmnt:8443 hoặc http://fovmnt:8080
- Đăng nhập với username và password của người quản trị.




- Ở cửa số Dashboard, lần bấm chuột vào các server trong mục Server Watchlist.


HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN 000-0-WI-016 Phiên bản 4 Trang 10/13

HOST	CPU		DISK		NETV	NETWORK		MEMORY	
Server Name	% Used	Queue	Rate	Queue	Rate	PKT Loss	% Used	Pagefaults	
ovsevr2		0		0	4	0			
ovsevr7		0		0		0			
ovsevr3		0		0		0			
overp		0		0		0			
ovsevrv5		0		4		23			
ovsevr11.fujikuravn.com		0		0		6			
ovmail		0		0		0			
ovsevrv4		0		0					
ovsevrv3		0	A	0		0			
ovsevr1	11	0	A	0	A A	0		A.	

- Thông tin của server vừa bấm chuột vào hiển thị ở TAB vừa mới mở ra. Bên góc phải của TAB mới này có nút **Action**, bấm vào nút **Action** chọn vào dòng **Edit Device Credentials**.




Cập nhật password mới → Save.




HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN						
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 11/13			

- **❖** FOV Task Tracking System and Project Management (Redmine)
- Truy cập vào trang web: http://redmine/redmine
- Đăng nhập bằng user admin:



- Tại giao diện trang chủ, click chọn **Admistrator**, sau đó vào phần **DAP** authentication




- Tại giao diện Authentication modes click chọn FOV
- Cập nhật lại các thông số như bên dưới.



Logon vào tất cả các server có sử dụng các account domain admin để đảm bảo việc đổi đổi mật khẩu đã có hiệu lực.

HƯỚNG DẪN ĐỖI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN					
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 12/13		

- ❖ Đổi password service trong FOVERP.
 - Truy cập vào server FOVERP.
 - Nhấn tổ hợp phím **Windows** + **R** → Gõ *services.msc* → Enter
 - Chọn service AdminService for OpenEdge 10.2B, click chuột phải chọn Properties → Logon
 - → Tiến hành đổi password.



HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CỦA USER DOMAIN ADMIN					
000-0-WI-016		Phiên bản 4	Trang 13/13		

REVISION HISTORY

Date	Person in	Version	D	Description		Change
	charge		Old Content	New Content	change	requester
2-Aug-11	Hải Đăng	01			First	Công
					Issued	Son
8-Sep-14	Phomx	02	- Update new	- Remove: Update		
			password	new password		
			for Oracle	for Oracle DB,		
			DB,	Firewall		
			Firewall	(Astaro), NT		
			(Astaro),	backup, Backup		
			NT backup,	SQL.		
			Backup	- Add: Upadate		
			SQL on	new password		
			Fovsevr3	for Firewall		
			and	(Cyberoam),		
			VMWare3	Openfire		
			9.	software.		
7-Feb-	Nhud,	03	_	- Add Redmine,	New	Hải
2017	Ducnh,			CTA, DMP	application	Đăng
	Phomx	2		report,		
				Lansweeper,		
				Spicework,		
20-Feb-	Duenh	04	-	- Đổi password	Add new	Hải
2017				service trong	content	Đăng
				FOVERP.		