# Dodatak A. Programski jezik MikroJava

Ovaj dodatak opisuje programski jezik MikroJava koji se koristi u praktičnom delu kursa programskih prevodilaca (13E114PP1, 13S114PP1) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Mikrojava je slična Javi, ali je mnogo jednostavnija.

## A.1 Opšte osobine jezika

- MikroJava program počinje ključnom rečju *program* i ima statička polja, statičke metode i unutrašnje klase koje se mogu koristiti kao (korisnički) tipovi podataka.
- Glavna metoda MikroJava programa se uvek zove *main()*. Kada se poziva MikroJava program izvršava se ta metoda.
- Postoje:
  - Celobrojne, znakovne i logičke konstante (int, char, bool).
  - Osnovni tipovi: int, bool, char (ASCII).
  - Promenljive: globalne (statičke), lokalne, klasne (polja).
  - Promenljive osnovnih tipova sadrže vrednosti.
  - Strukturirani/referencijalni tipovi: jednodimenzionalni nizovi kao u Javi i unutrašnje klase sa poljima i metodama.
  - Promenljive referencijalnih tipova predstavljaju reference (sadrže adrese koje se ne mogu menjati eksplicitno).
  - Statičke metode u programu.
- Ne postoji garbage kolektor (alocirani objekti se samo dealociraju nakon kraja programa).
- Postoji nasleđivanje klasa i polimorfizam.
- Postoji redefinisanje metoda.
- Metode unutrašnjih klasa su vezane za instancu i imaju implicitni parametar *this* (referenca na instancu klase za koju je pozvana metoda).
- Referenca "this" se implicitno deklariše u metodama unutrašnjih klasa kao prvi formalni argument tipa reference na klasu kojoj metoda pripada.
- Unutar metoda instance, ime polja odnosi se na polje instance trenutnog objekta, pod pretpostavkom da polje nije skriveno parametrom metode. Ako je skriveno, možemo pristupiti polju instance preko this.fieldName.
- Predeklarisane procedure su ord, chr, len.
- Metoda *print* ispisuje vrednosti svih osnovnih tipova.
- Od kontrolnih struktura postoji uslovno grananje (if-else) i ciklus (do-while).

#### Primer programa

```
program p
const int size = 10;
class Table {
      int pos[], neg[], factor;
            Table(int factor) {this.factor = factor;}
            void putp (int a, int idx) { this.pos[idx] = a; }
            void putn (int a, int idx) { this.neg[idx] = a; }
            int getp (int idx) { return pos[idx]; }
            int getn (int idx) { return neg[idx]; }
      }
}
Table val;
Int rows, columns;
      void f(char ch, int a, int arg)
            int x;
      {
            x = arg;
      }
      void main() int x, i; char c, int arr[];
            val = new Table(2);
            arr = new int[3];
            i = 0;
            while (i<3) {
                  arr[i] = i;
                  i++;
            }
            arr.foreach(x => print(x););
            val.pos = new int [size];
            val.neg = new int [size];
            read(x);
            [i,,x] = arr;
            while (i<size) {
                  val.putp(0, i);
                  val.putn(0, i);
                  i++;
            }
            f(c, x, i);
            read(rows);
            x = rows;
            while (true) {
                  if (x \le 0) break;
                  if (0 \le x \&\& x \le size)
                         val.putp(val.getp(x)+1);
                  }
                  else if (-size < x \&\& x < 0)
                         val.putn(val.getn(-x)+1);
                  read(x);
            }
      }
}
```

### A.2 Sintaksa

Program = "program" ident {ConstDecl | VarDecl | ClassDecl } "{" {MethodDecl} "}". = "const" Type ident"="(numConst | charConst | boolConst) {, ident "=" (numConst | ConstDecl charConst | boolConst)} ";". VarDecl = Type ident ["[" "]"] {"," ident ["[" "]"]} ";". ClassDecl "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} ["{" {ConstructorDecl} {MethodDecl} "}"] "}". = ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}. \* za C nivo ConstructorDecl MethodDecl = (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}". FormPars = Type ident ["[" "]"] {"," Type ident ["[" "]"]}. Type Statement = DesignatorStatement ";" | "if" "(" Condition ")" Statement ["else" Statement] | "while" "(" Condition ")" Statement | "break" ";" | "continue" ";" "return" [Expr] ";" | "read" "(" Designator ")" ";" | "print" "(" Expr ["," numConst] ")" ";" | Designator "." "foreach" "(" ident "=>" Statement ")" ";" \* za B i C nivo | "{" {Statement} "}". DesignatorStatement = Designator (Assignop Expr | "(" [ActPars] ")" | "++" | "--") | "[" [Designator] {"," [Designator]}"]" "=" Designator. **ActPars** = Expr {"," Expr}. Condition = CondTerm {"||" CondTerm}. CondTerm = CondFact {"&&" CondFact}. CondFact = Expr [Relop Expr]. Expr = ["-"] Term {Addop Term}. Term = Factor {Mulop Factor}. Factor = Designator ["(" [ActPars] ")"] | numConst | charConst boolConst | "new" Type ( "[" Expr "]" | "(" [ActPars] ")" ) | "(" Expr ")". Designator = ident {"." ident | "[" Expr "]"}. Label = ident. Assignop Relop = "==" | "!=" | ">" | ">=" | "<" | "<=". Addop = "+" | "-". = "\*" | "/" | "%". Mulop Leksičke Strukture Ključne reči: program, break, class, else, const, if, while, new, print, read, return, void, extends, continue, foreach Vrste tokena: ident = letter { letter | digit | "\_"}. numConst = digit {digit}. charConst = """ printableChar """.

boolConst = ("true" | "false").

Operatori: +, -, \*, /, %, ==, !=, >, >=, <, <=, &&, | |, =, ++, --, ;, :, zarez, ., (, ), [, ], {, }, =>

Komentari: // do kraja linije

### A.3 Semantika

Svi pojmovi u ovom dokumentu, koji imaju definiciju, su podvučeni da bi se naglasilo njihovo posebno značenje. Definicije tih pojmova su date u nastavku.

#### Tip reference

Nizovi i klase su tipa reference.

#### Tip konstante

- Tip celobrojne konstante (npr. 17) je int.
- Tip znakovne konstante (npr. 'x') je char.
- Tip logičke konstante (npr. true) je bool.

#### Ekvivalentni tipovi podataka

Dva tipa podataka su ekvivalentna

- ako imaju isto ime, ili
- ako su oba nizovi, a tipovi njihovih elemenata su ekvivalentni.

### Kompatibilni tipova podataka

Dva tipa podataka su kompatibilna

- ako su <u>ekvivalentni</u>, ili
- ako je jedan od njih <u>tip reference</u>, a drugi je tipa *null*.

## Kompatibilnost tipova podataka pri dodeli

Tip *src* je kompatibilan pri dodeli sa tipom *dst* 

- ako su src i dst ekvivalentni,
- ako je dst tip reference, a src je tipa null.
- ako je dst referenca na osnovnu klasu, a src referenca na izvedenu klasu

#### Predeklarisana imena

int tip svih celobrojnih vrednosti

char tip svih znakovnih vrednosti

bool logički tip

null vrednost promenljive tipa klase ili (znakovnog) niza simbolički označava referencu koja ne pokazuje ni na jedan podatak

eol - kraj reda karaktera (odgovara znaku '\n'); print(eol) vrši prelazak u novi red

**chr** - standardna metoda; chr(i) vrši konverziju celobrojnog izraza *i* u karakter (char)

ord - standardna metoda; ord(ch) vrši konverziju karaktera ch u celobrojnu vrednost (int)

#### Opseg važenja

Opseg važenja (*scope*) predstavlja tekstualni doseg metode ili klase. Prostire se od početka definicije metode ili klase do zatvorene velike zagrade na kraju te definicije. Opseg važenja ne uključuje imena koja su deklarisana u opsezima koji su leksički ugnježdeni unutar njega. U opsegu se "vide" imena deklarisana unutar njega i svih njemu spoljašnjih opsega. Pretpostavka je da postoji veštački globalni opseg (universe), za koji je glavni program lokalan i koji sadrži sva predeklarisana imena.

Deklaracija imena u unutrašnjem opsegu S sakriva deklaraciju istog imena u spoljašnjem opsegu.

#### Napomena

- Indirektna rekurzija nije dozvoljena i svako ime mora biti deklarisano pre prvog korišćenja.
- Predeklarisana imena (npr. int ili char) mogu biti redeklarisani u unutrašnjem opsegu (ali to nije preporučljivo).

### A.4 Kontekstni uslovi

### Opšti kontekstni uslovi

- Svako ime u programu mora biti deklarisano pre prvog korišćenja.
- Ime ne sme biti deklarisano više puta unutar istog opsega.
- U programu mora postojati metoda sa imenom *main*. Ona mora biti deklarisana kao void metoda bez argumenata.



Kontekstni uslovi za standardne metode

chr(e) e mora biti izraz tipa int.

ord(c) c mora biti tipa char.

len(a) a mora biti niz ili znakovni niz.

Kontekstni uslovi za MikroJava smene

Program = "program" ident {ConstDecl | VarDecl | ClassDecl | RecordDecl } "{" {MethodDecl} "}".

ConstDecl = "const" Type ident "=" (numConst | charConst | boolConst) ";".

• Tip terminala numConst, charConst ili boolConst mora biti ekvivalentan tipu Type.

VarDecl = Type ident ["[" "]"] {"," ident ["[" "]"]} ";".

ClassDecl = "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} ["{" {ConstructorDecl} {MethodDecl} "}"]"]".

• Tip *Type* prilikom izvođenja klase iz druge klase mora biti unutrašnja klasa glavnog programa.

MethodDecl = (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}".

• Ako metoda nije tipa void, mora imati iskaz return unutar svog tela (uslov treba da se proverava u vreme izvršavanja programa).

ConstructorDecl = ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}".

- Konstruktor klase mora imati isti naziv kao i klasa za koju je definisan.
- Ne smeju postojati dva konstruktora u okviru iste klase sa istim formalnim parametrima.

FormPars = Type ident ["[" "]"] {"," Type ident ["[" "]"]}.

Type = ident.

• ident mora označavati tip podataka.

**Statement = DesignatorStatement ";".** 

DesignatorStatement = Designator Assignop Expr ";".

- Designator mora označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
- Tip neterminala *Expr* mora biti <u>kompatibilan pri dodeli</u> sa tipom neterminala *Designator*.

DesignatorStatement = Designator ("++" | "--") ";".

- Designator mora označavati promenljivu, element niza ili polje objekta unutrašnje klase.
- *Designator* mora biti tipa int.

DesignatorStatement = Designator "(" [ActPars] ")" ";".











 Designator mora označavati nestatičku metodu unutrašnje klase ili globalnu funkciju glavnog programa.

## DesignatorStatement = "[" [Designator] {"," [Designator]}"]" "=" Designator

- Svi *Designator* neterminali sa leve strane znaka za dodelu vrednsti moraju označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
- Designator sa desne strane znaka za dodelu vrednosti mora predstavljati niz.
- Tip elementa niza predstavljen neterminalom *Designator* sa desne strane znaka za dodelu vrednosti mora biti <u>kompatibilan pri dodeli</u> sa tipom svih neterminala *Designator* sa leve strane znaka za dodelu vrednosti.
- U zavisnosti od redosleda navođenja, *Designator* sa leve strane znaka za dodelu vrednosti će dobiti vrednost odgovarajućeg elementa niza (prvi navedeni *Designator* uzima vrednost nultog elementa niza, drugi navedeni *Designator* uzima vrednost prvog elementa niza itd.).
- Ukoliko se ne navede *Designator* nakon znaka ",", odgovarajući element niza se preskače.
- U slučaju da je sa leve strane znaka za dodelu vrednosti navedeno više neterminala *Designator* od dužine niza, potrebno tokom izvršavanja prijaviti grešku (*runtime error*).

#### Statement = "break".

• Iskaz break se može koristiti **samo** unutar *while* ili *foreach* petlje. Prekida izvršavanje **neposredno okružujuće** petlje.

#### Statement = "continue".

• Iskaz continue se može koristiti **samo** unutar *while* ili *foreach* petlje. Prekida tekuću iteraciju neposredno **okružujuće** petlje.

### Statement = "read" "(" Designator ")" ";".

- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
- *Designator* mora biti tipa int, char ili bool.

## Statement = "print" "(" Expr ["," numConst] ")" ";".

• *Expr* mora biti tipa int, char ili bool.

### Statement = "return" [Expr].

- Tip neterminala *Expr* mora biti ekvivalentan <u>povratnom tipu</u> tekuće metode/ globalne funkcije.
- Ako neterminal *Expr* nedostaje, tekuća metoda mora biti deklarisana kao void.
- Ne sme postojati izvan tela (statičkih) metoda, odnosno globalnih funkcija.

### Statement = "if" "(" Condition ")" Statement ["else" Statement].

- Naredba if ukoliko je vrednost uslovnog izraza *Condition* true, izvršavaju se naredbe u if grani, u suprotnom izvršavaju se naredbe u else grani, ako je navedena.
- Tip uslovnog izraza Condition mora biti bool.

## Statement = "while" "(" Condition ")" Statement.

- Uslovni izraz Condition mora biti tipa bool.
- Prilikom ulaska u petlju, kao i po završetku tela petlje (osim ukoliko se ne naiđe na break)
  proverava se zadati uslov. Ukoliko je uslov ispunjen skače se na početak petlje, dok se u
  suprotnom izlazi iz petlje.

## Statement = Designator "." "foreach" "(" ident "=>" Statement ")" ";".

- Designator mora označavati niz proizvoljnog tipa.
- *ident* mora biti lokalna ili globalna promenljiva istog tipa kao i elementi niza koji opisuje Designator.
- U svakoj iteraciji petlje *ident* označava tekući element niza, pri čemu iteriranje počinje od prvog

elementa niza i završava se sa poslednjim.

• *ident* nije moguće koristiti za promenu vrednosti elementa niza – dozvoljeno je samo čitanje, ne i upis.

### ActPars = Expr {"," Expr}.

- Broj formalnih i stvarnih argumenata metode ili konstruktora mora biti isti.
- Tip svakog stvarnog argumenta mora biti <u>kompatibilan pri dodeli</u> sa tipom svakog formalnog argumenta na odgovarajućoj poziciji.

Condition = CondTerm {" | | " CondTerm}.

CondTerm = CondFact {"&&" CondFact}.

### **CondFact = Expr Relop Expr.**

- Tipovi oba izraza moraju biti kompatibilni.
- Uz promenljive tipa klase ili niza, od relacionih operatora, mogu se koristiti samo != i ==.

Expr = Term.

Expr = "-" Term.

Term mora biti tipa int.

Expr = Expr Addop Term.

• Expr i Term moraju biti tipa int. U svakom slučaju, tipovi za Expr i Term moraju biti komatibilni.

Term = Factor.

**Term = Term Mulop Factor.** 

• *Term* i *Factor* moraju biti tipa int.

Factor = Designator | numConst | charConst | boolConst | "(" Expr ")".

Factor = Designator "(" [ActPars] ")".

• *Designator* mora označavati nestatičku metodu unutrašnje klase, konstruktor unutrašnje klase ili globalnu funkciju glavnog programa.

Factor = "new" Type "[" Expr "]".

• Tip neterminala *Expr* mora biti int.

Factor = "new" Type "(" [ActPars] ")".

Neterminal Type mora da označava unutrašnju klasu (korisnički definisani tip).

Designator = Designator "." ident.

• Tip neterminala *Designator* mora biti unutrašnja klasa (*ident* mora biti ili polje ili metoda objekta označenog neterminalom *Designator*).

Designator = Designator "[" Expr "]".

- Tip neterminala *Designator* mora biti niz.
- Tip neterminala *Expr* mora biti int.

Assignop = "=".

Operator dodele vrednosti je desno asocijativan.







Relop = "==" | "!=" | ">" | ">=" | "<" | "<=".

Addop = "+" | "-".

Operatori su levo asocijativni.

Mulop = "\*" | "/" | "%".

Operatori su levo asocijativni.

## A.5 Implementaciona ograničenja


- Ne sme se koristiti više od 256 lokalnih promenljivih.
- Ne sme se koristiti više od 65536 globalnih promenljivih.
- Klasa ne sme imati više od 65536 polja.
- Izvorni kod programa ne sme biti veći od 8 KB.

# Dodatak B. MikroJava VM

Ovaj dodatak opisuje arhitekturu MikroJava virtuelne mašine koja se koristi u praktičnom delu kursa programskih prevodilaca (13E114PP1/13S114PP1) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. MikroJava VM je slična Java VM, ali ima znatno manje instrukcija. Neke instrukcije su takođe pojednostavljene. Dok kod Java VM punilac razrešava imena operanada iz skladišta konstanti (constant pool), dotle MikroJava VM koristi fiksne adrese operanada. U instrukcijama Java bajt koda kodirani su i tipovi njihovih operanada, tako da se može proveriti konzistentnost predmetnog fajla (object file). Instrukcije MikroJava bajt koda ne kodiraju tipove operanada.

## B.1 Organizacija memorije

MikroJava VM koristi sledeće memorijske oblasti:



Code Ova oblast sadrži kod metoda. U registru pc se nalazi indeks instrukcije koja se trenutno

izvršava. Registar mainpc sadrži početnu adresu metode main().

StaticData U ovoj oblasti se nalaze (statički ili globalni) podaci glavnog programa (npr. klase koju

kompajliramo). To je u stvari niz promenljivih. Svaka promenljiva zauzima jednu reč (32

bita). Adrese promenljivih su indeksi pomenutog niza.

Heap Ova oblast sadrži dinamički alocirane objekte i nizove. Blokovi u heap-u se alociraju

sekvencijalno. *free* pokazuje na početak slobodnog dela heap-a. Dinamički alocirana memorija se oslobađa samo na kraju izvršenja programa. Ne postoji sakupljanje đubreta. Svako polje unutar objekta zauzima jednu reč (32 bita). Nizovi čiji su elementi tipa *char* su nizovi bajtova. Njihova dužina je umnožak broja 4. Pokazivači su bajt ofseti u heap-u.

Objekti tipa niza počinju "nevidljivom" rečju koja sadrži dužinu niza.

ProcStack U ovoj oblasti VM pravi aktivacione zapise pozvanih metoda. Svaki zapis predstavlja niz

lokalnih promenljivih, pri čemu svaka zauzima jednu reč (32 bita). Adrese promenljivih su indeksi niza. *ra* je povratna adresa metode, *dl* je dinamička veza (pokazivač na

aktivacioni zapis pozivaoca metode). Novoalocirani zapis se inicijalizuje nulama.

ExprStack Ova oblast se koristi za skladištenje operanada instrukcija. ExprStack je prazan posle

svake MikroJava instrukcije. Argumenti metoda se prosleđuju na stek izraza i kasnije uklanjaju *Enter* instrukcijom pozvane metode. Ovaj stek izraza se takođe koristi za

prosleđivanje povratne vrednosti metode pozivaocu metode.

Svi podaci (globalne promenljive, lokalne promenljive, promenljive na heap-u) se inicijalizuju null vrednošću (0 za *int*, chr(0) za *char*, *null* za reference).

## B.2 Skup instrukcija

U sledećim tabelama su navedene instrukcije MikroJava VM, zajedno sa njihovim kodovima i ponašanjem. Treća kolona tabela prikazuje sadržaj *ExprStack*-a pre i posle svake instrukcije, na primer

```
..., val, val
..., val
```

znači da opisana instrukcija uklanja dve reči sa *ExprStack*-a i stavlja novu reč na njega. Operandi instrukcija imaju sledeće značenje:

```
b je bajt
s je short int (16 bitova)
w je reč (32 bita).
```

Promenljive tipa *char* zauzimaju najniži bajt reči, a za manipulaciju tim promenljivim se koriste instrukcije za rad sa rečima (npr. *load, store*). Niz čiji su elementi tipa *char* predstavlja niz bajtova i sa njima se manipuliše posebnim instrukcijama.

## Instrukcije za load i store lokalnih promenljivih

opcode	instr.	opds	ExprStack	značenje
1	load	b	 , val	<u>Load</u> push(local[b]);
25	load_n		 , val	<u>Load (n = 03)</u> push(local[n]);
6	store	b	, val 	Store local[b] = pop();
710	store_n		, val 	$\frac{\text{Store} (n = 03)}{\text{local}[n] = \text{pop()};}$

## Instrukcije za load i store globalnih promenljivih

11	getstatic s	•••	Load statičke promenljive
		, val	<pre>push(data[s]);</pre>
12	putstatic s	, val	Store statičke promenljive
		•••	data[s] = pop();

## Instrukcije za load i store polja objekata

13	<b>getfield</b> s	, adr , val	<u>Load polja objekta</u> adr = pop()/4; push(heap[adr+s]);
14	<b>putfield</b> s	, adr, val 	Store polja objekta val = pop(); adr = pop()/4; heap[adr+s] = val;

## Instrukcije za load konstanti

1520	const_n		Load konstante (n = $05$ )
	_	, val	push(n)
21	const_m1	 , -1	<u>Load konstante -1</u> push(-1)
22	const w	 , val	<u>Load konstante</u> push(w)

## Aritmetičke operacije

23	add		, val1, val2 , val1+val2	<u>Sabiranje</u> push(pop() + pop());
24	sub		, val1, val2 , val1-val2	Oduzimanje push(-pop() + pop());
25	mul		, val1, val2 , val1*val2	<u>Množenje</u> push(pop() * pop());
26	div		, val1, val2 , val1/val2	<u>Deljenje</u> x = pop(); push(pop() / x);
27	rem		, val1, val2 , val1%val2	Ostatak pri celobrojnom deljenju x = pop(); push(pop() % x);
28	neg		, val , - val	<pre>Promena predznaka   push(-pop());</pre>
29	shl		, val , val1	Aritmetičko pomeranje ulevo $x = pop(); push(pop() << x);$
30	shr		, val , val1	Aritmetičko pomeranje udesno $x = pop(); push(pop() >> x);$
31	inc	b1, b2		<pre>Inkrementiranje local[b1] = local[b1] + b2;</pre>

## Pravljenje objekata

32	new s	 , adr	Novi objekat  alocirati oblast od s bajtova; inicijalizovati oblast nulama; push(adr(oblast));
33	<b>newarray</b> b	, n , adr	Novi niz  n = pop();  if (b==0)  alocirati niz sa n elemenata veličine  bajta;  else if (b==1)  alocirati niz sa n elemenata veličine reči;  inicijalizovati niz nulama;  push(adr(niz));

## Pristup nizu

34	aload	, adr, index , val	<pre>Load elementa niza (+ provera indeksa) i = pop(); adr = pop()/4+1; push(heap[adr+i]);</pre>
35	astore	, adr, index, val 	<pre>Store elementa niza (+ provera indeksa) val = pop(); i = pop(); adr = pop()/4+1; heap[adr+i] = val;</pre>
36	baload	, adr, index , val	<pre>Load elementa niza bajtova (+ provera indeksa) i = pop(); adr = pop()/4+1; x = heap[adr+i/4]; push(byte i%4 of x);</pre>
37	bastore	, adr, index, val 	Store elementa niza bajtova (+ provera indeksa)  val = pop(); i = pop(); adr = pop()/4+1;  x = heap[adr+i/4];  set byte i%4 in x;  heap[adr+i/4] = x;
38	arraylength	, adr , len	<pre>Dohvatanje dužine niza adr = pop(); push(heap[adr]);</pre>

## Operacije na steku

39	pop	, val	Skidanje elementa sa vrha steka
		***	<pre>dummy = pop();</pre>
40	dup	, val	Udvajanje elementa na vrhu steka
		, val, val	x = pop(); push(x); push(x);
41	dup2	, v1, v2	Udvajanje prva dva elementa na vrhu steka
		, v1, v2, v1, v2	y = pop(); x = pop();
			<pre>push(x); push(y); push(x); push(y);</pre>

## Skokovi

Adresa skoka je relativna u odnosu na početak instrukcije skoka.

42	jmp	S		<u>Bezuslovni skok</u>
				pc = pc + s;
4348	j <cond></cond>	S	, val1, val2	<u>Uslovni skok (</u> eq, ne, lt, le, gt, ge)
			•••	y = pop(); x = pop();
				if $(x cond y) pc = pc + s;$

11

**Pozivi metoda** (PUSH i POP se odnose na stek procedura)

49	call	S	<u>Poziv metode</u>
			PUSH(pc+3); $pc := pc + s$ ;
50	return		Povratak iz metode
			pc = POP();

51	enter b1, b2		Početak obrade metode  psize = b1; lsize = b2; // u rečima  PUSH(fp); fp = sp; sp = sp + lsize; inicijalizovati akt. zapis svim nulama; for (i=psize-1; i>=0; i) local[i] = pop();
52	exit		<pre>Kraj obrade metode sp = fp; fp = POP();</pre>
Ulaz/Izla	az		
53	read	 , val	Operacija čitanja readInt(x); push(x); // cita sa standardnog ulaza
54	print	, val, width 	<pre>Operacija ispisa width = pop(); writeInt(pop(), width); // vrsi ispis na standardni izlaz</pre>
55	bread	 , val	<u>Operacija čitanja bajta</u> readChar(ch); push(ch);
56	bprint	, val, width 	<pre>Operacija ispisa bajta width = pop(); writeChar(pop(), width);</pre>
Ostalo			
57	<b>trap</b> b		Generiše run time grešku zavisno od vrednosti b se ispisuje odgovarajuća poruka o grešci; prekid izvršavanja;
58	invokevirtual	W1,W2,,Wn,Wn+1, adr	Poziv virtuelne metode ime metode ima n znakova; ovi znakovi su deo same instrukcije, i nalaze se u rečima w1,w2,,wn; reč wn+1 je jednaka -1 i označava kraj instrukcije; instrukcija prvo ukloni adr sa steka izraza; adr je adresa u statičkoj zoni memorije gde počinje tabela virtuelnih funkcija za klasu objekta čija metoda je pozvana; ako se ime metode u instrukciji pronađe u tabeli virtuelnih funkcija, instrukcija vrši skok na početak tela date metode.
Kombin	ovani operatori		Umetanje kopije vršne vrednosti ispod druge

vrednosti sa vrha steka izraza.

vrednost sa vrha steka se kopira i ubacuje ispod druge vrednosti sa vrha steka izraza.

59

dup\_x1

..,val2, val1 ...,val1, val2, val1

**dup\_x2** val1, val2, val3 ...,val3, val1, val2, val3

60

treće vrednosti sa vrha steka izraza. vrednost sa vrha steka se kopira i ubacuje ispod treće vrednosti sa vrha steka izraza.

Umetanje kopije vršne vrednosti ispod

## B.3 Format predmetnog fajla

2 bajta: "MJ"

4 bajta: veličina koda u bajtovima

4 bajta: broj reči rezervisan za globalne

podatke

4 bajta: mainPC: adresa metode *main()* relativna u odnosu na početak code oblasti memorije n bajtova: code oblast (n = veličina koda specificirana u header-u)

## B.4 Runtime greške

1 Nedostaje return iskaz u telu funkcije.