

Kick パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Thee Coast Machine

1. Kick の内部構造

Pacific Synthesis の Kick は「サイン波 + ピッチ・エンベロープ + クリック」の3層構造。初代 TR-808 / 909 の合成法を参考にしつつ、現代向けにチューニング可能なパラメータを揃えています。

要素	役割	聴感
サイン波 oscillator	Kick のメイントーン (ボディ)	「ボン」「ドン」
ピッチ・エンベロープ	初期に高い → 急速に下がる、これが Kick の打感	「ドゥンツ」のドゥ→ンの動き
クリック・バースト	頭の超短いノイズ (~2ms)	「カッ」のアタック
Drive (tanh saturation)	出力に飽和を加える、倍音強化	「太く」「歪んだ」厚み

2. 各パラメータの解説

PITCH (30 ~ 140 Hz)

Kick の基本ピッチ (= ベース音)。サイン波 oscillator の最終的に到達する周波数。

- **30-45 Hz:** ディープサブ、ほぼ "震え" (808 系、Dub、Trap)
- **45-60 Hz:** 一般的なテクノ/ハウスのキック (909 寄り、Detroit)
- **60-80 Hz:** パンチを感じる中域、メロディと干渉しにくい
- **80-140 Hz:** 高めで「タム」っぽくなる、Industrial / IDM 用

ヒント: 低くするほど再生環境で聞こえ方が変わる。小型スピーカーで確認しないと「鳴ってない」事故になりがち。

AMOUNT (0 ~ 8 (オクターブ))

ピッチ・エンベロープの深さ。トリガー時にピッチを何オクターブ上に持ち上げるか。

- **0:** ピッチ動かない、サインだけ
- **1-3:** 軽いピッチダウン (Lo-Fi / Dub)
- **3-5:** 標準的な「ドゥンツ」感 (House / Techno)
- **5-7:** 強めの打感 (909 / Industrial)
- **7-8:** 過激な「ピュンツ」

ヒント: PITCH と AMOUNT の組み合わせが Kick のキャラの 8 割を決める。

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Kick 全体の鳴り続ける時間。

- **0.05-0.10:** 超タイト (140 BPM+ Hard Techno)
- **0.15-0.25:** 標準的 (House、ミドルテンポ Techno)
- **0.30-0.50:** サステイーン感 (Trap、Dub)
- **0.60+:** ロングテイル (808 メロディベース)

ヒント: 長い DECA Y は Bass と干渉しやすい。SC AMT で Bass を duck させる。

DRIVE (0 ~ 1)

出力に **tanh ソフト・サチュレーション**。

- **0.0:** クリーン
- **0.1-0.3:** 軽い倍音、暖かみ
- **0.3-0.6:** 太い、立つ感 (現代テクノ定番)
- **0.6-0.9:** 明確な歪み (Industrial)
- **1.0:** 完全に歪んだ Kick

ヒント: DRIVE はピッチ・エンベロープを強調する。AMOUNT 高め + DRIVE 高めで「ガツン」。

3. キャラ別セッティング例

狙い	PITCH	AMOUNT	DECAY	DRIVE
808 ディープサブ (Dub, Trap)	42 Hz	4.5	0.55	0.12
909 パンチ (House, Techno)	60 Hz	4.8	0.40	0.35
Detroit クラシック	50 Hz	4.0	0.30	0.25
606 タイト (Electro)	75 Hz	3.5	0.18	0.30
Hard Techno (140+)	55 Hz	5.5	0.18	0.65
Industrial / 歪み系	50 Hz	6.0	0.25	0.85
Lo-Fi / Boom Bap	52 Hz	4.0	0.30	0.25
Dub Sub (ベース代替)	40 Hz	3.0	0.80	0.10
Acid Tech (Hardfloor)	46 Hz	3.8	0.24	0.25
Ambient (柔らかい)	55 Hz	2.5	0.35	0.05

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	PITCH (低音の重心)	まずどれくらい "低い" 音にしたいか決める
Step 2	DECAY (長さ)	曲のテンポ / 隣にどんな音があるかで決まる
Step 3	AMOUNT (打感)	パンチが欲しい？まったり？
Step 4	DRIVE (キャラ)	前に出したい？クリーンで奥に置きたい？
Step 5	VOL & PAN	ミックス全体で判断

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Kick が "鳴ってない" 感じ	PITCH 低すぎ。小型スピーカーで確認、または DRIVE を上げて倍音増やす
Kick が浮いて聴こえる	PITCH が他楽器と重なってる可能性。±5Hz 動かす
Bass と干渉してモゴモゴ	SC AMT を 0.3-0.5 に上げて Bass をダッキング
アタックが弱い	AMOUNT を上げる、または DRIVE を 0.3 以上に
歪みすぎ	DRIVE 下げる、または VOL を下げる
他のキックと音圧が違う	DECAY が短いと RMS が低くなる。長めにして DRIVE で調整

※ Kick

はミックスの基準点。先にしっかり作り込むと他の音色の配置がスムーズ。曲全体で聴きながら詰めましょう。