

FENIX FF GOLD PRO

Guía completa del indicador: qué detecta, cómo lo detecta, qué cambió en esta actualización y cómo operarlo en oro desde 1 minuto hasta 1 hora.

ACTUALIZACIÓN PRO

PINE SCRIPT V6

XAUUSD

1M · 3M · 5M · 15M · H1

01 — CONCEPTO

Qué hace el indicador

No es un indicador de señales. Es un mapa del flujo de órdenes que va marcando, en tiempo real, dónde el algoritmo dejó trabajo pendiente y dónde piensa volver a buscarlo.

El indicador trabaja en cuatro capas que se apilan. Puedes usarlas todas juntas o apagar las que no necesites.

Capa 1 · Zonas FC

Marca cada **Fallo de Continuidad** del gráfico con su etiqueta y traza una línea horizontal en el nivel exacto del fallo: **verde** si es alcista (demanda), **rojo** si es bajista (oferta). La línea se extiende hacia la derecha mientras la zona siga viva. Cuando el precio vuelve y la toca, la zona queda **liquidada**: la línea se congela justo ahí y se vuelve punteada para que veas el histórico de dónde ya se cobró liquidez.

Capa 2 · Fallo del Fallo

Encima de las zonas corre el motor de entradas. Persigue el patrón completo del manual —barrido, mitigación, estiramiento ineficiente y rebalanceo— y solo emite **BUY** o **SELL** cuando las cuatro fases se cumplen en orden. Este es el que te da entrada, stop loss y objetivos.

Capa 3 · Acumulación

Vigila las dos direcciones a la vez. Si detecta un F+F alcista abajo y uno bajista arriba dentro de un rango comprimido, dibuja la caja del rango y avisa: **F+F ACUM**. Ahí la temporalidad mayor decide qué extremo es real y cuál es el anzuelo.

Capa 4 · Panel

El cuadro dorado arriba a la derecha resume el estado completo del mercado según el sistema: dónde está el precio, qué setups están vivos, cuántas zonas quedan sin liquidar y qué dice la temporalidad mayor.

02 — MOTOR

Las cuatro fases, una por una

Esta es la secuencia obligatoria. Si una fase falla o se vence su tiempo, el setup muere y el contador vuelve a cero. No hay atajos ni entradas a mitad de camino.



FASE 1

Liquidez e inducción

NACE EL FC

El precio barre un fractal previo —un mínimo o máximo donde hay stops acumulados— pero **cierra de vuelta al otro lado**. Ese cierre de rechazo es lo que convierte un simple barrido en un Fallo de Continuidad. La zona del FC va desde la mecha hasta el cuerpo de esa vela.

La masa ve el movimiento agresivo, entra tarde por FOMO y deja sus stops en el mínimo obvio más cercano. El algoritmo acaba de crear su despena.

```
low < pivotLow and close > pivotLow
```



FASE 2

Mitigación — el primer fallo

LIMPIEZA DE IMPACIENTES

El precio debe **alejarse primero** de la zona FC y después regresar a tocarla. Ese regreso es la cacería de stops: barre a los que entraron temprano. Si la mecha perfora la lógica tendencial dentro de la tolerancia, el indicador **actualiza** el mínimo estructural en vez de invalidar; si la rompe con cierre más allá de la tolerancia, el setup muere.

Aquí el minorista entra en pánico: le saltó el stop y encima cree que la tendencia se dio la vuelta, así que se posiciona en contra. El Dealer absorbe toda esa contrapartida.

```
high > fcHigh + (0.30 × ATR) → luego low ≤ fcHigh
```



FASE 3

Estiramiento ineficiente — el Fallo del Fallo

SE CREA LA VELA DE TESTEO VIRGEN

El mercado se gira con violencia: se exigen **dos o más velas consecutivas** con cuerpo mayor a un múltiplo del ATR, que además rompan estructura. Ese movimiento tan rápido deja un hueco de liquidez sin testear —la ineficiencia—. Ese hueco es la vela de testeo virgen del manual, y el indicador la dibuja como caja.

El trader que fue barrido ve el mercado irse justo hacia donde él pensaba. Frustrado, persigue el precio caro en la punta del impulso. Segunda trampa cobrada.

$2+ \text{ velas} \cdot \text{cuerpo} \geq \text{ATR} \times \text{mult} \cdot \text{BOS} \cdot \text{low} > \text{high}[2] \text{ (FVG)}$



FASE 4

Rebalanceo — la entrada

BUY / SELL CON SL Y TP

El algoritmo tiene la obligación matemática de volver a rebalancear esa ineficiencia. El indicador espera pacientemente ese regreso quirúrgico y ahí dispara la señal. El **stop loss** va detrás de la lógica tendencial más un colchón de ATR —nunca pegado a la mecha—. El **TP1** es un múltiplo de R y el **TP2** apunta al F+F opuesto: el camino libre.

Aquí no hay emoción. La vela roja que vuelve a la zona no es una amenaza, es el imán algorítmico activándose. Riesgo mínimo, lógica intacta.

$\text{low} \leq \text{nivel de rebalanceo} \cdot \text{SL} = \text{estructura} - (0.20 \times \text{ATR})$

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

El patrón vale porque las dos trampas ya se cobraron antes de que tú entres: arriba quedó gente vendida y abajo quedó gente barrida. Entrar en la fase 2 o 3 es ponerte del lado de la masa. La ventaja completa solo existe en la fase 4.

Qué cambió en la versión PRO

La versión anterior solo marcaba el patrón completo, que en oro aparece pocas veces al día. Esta añade la capa de zonas FC, el panel de control y la adaptación automática a temporalidades bajas.

NUEVO

Capa de zonas FC con líneas vivas

Cada Fallo de Continuidad se etiqueta y genera su línea de nivel. La línea se extiende hasta que el precio la liquida; ahí se congela punteada. Ahora ves de un vistazo qué liquidez sigue pendiente arriba y abajo, no solo el patrón terminado.

NUEVO

Sensibilidad FC de tres niveles

Alta marca todos los fallos —gráfico muy poblado, útil en 1m—. **Media** exige rango mínimo de 0.30 ATR. **Baja** exige 0.60 ATR y deja solo los fallos con peso real. Es el control principal para pasar de un gráfico ruidoso a uno quirúrgico.

NUEVO

Panel de control con contadores en vivo

Diez filas con la zona donde cotiza el precio, la última señal, zonas activas por lado, liquidadas acumuladas, FC detectados, estado de los dos setups, señales emitidas, sesgo de la temporalidad mayor, ATR% y estado de sesión. Tamaño y posición configurables.

NUEVO

Auto-adaptación por temporalidad

El fractal, el cuerpo mínimo del impulso, el tamaño mínimo de la ineficiencia, la tolerancia y el cooldown se recalculan solos según el gráfico. En 1m el motor se vuelve más fino; en H1 más exigente. Se apaga con un clic si prefieres tus valores.

CORREGIDO

Mitigación trivial

Antes la fase 2 podía darse por cumplida en la vela inmediatamente siguiente al FC, porque el precio todavía estaba dentro de la zona. Ahora se exige que el precio se aleje primero $0.30 \times \text{ATR}$ antes de que un regreso cuente como mitigación real. Esto elimina una familia entera de señales falsas.

CORREGIDO

Una sola máquina de estados

El código original solo podía seguir un setup a la vez, así que era imposible detectar acumulación. Ahora corren dos motores independientes —alcista y bajista— en paralelo. Esa es la condición técnica que hace posible el módulo de doble mitigación.

MEJORADO

Stop loss dinámico

El SL ya no se fija en la vela de fallo y se olvida. Sigue la lógica tendencial: si una mecha perfora el mínimo dentro de la tolerancia, el nivel estructural se actualiza y el stop lo acompaña, siempre con su colchón de ATR por debajo.

MEJORADO

Objetivo en el camino libre

El TP2 ya no es un múltiplo arbitrario: apunta al F+F opuesto cuando existe, o al extremo del rango de acumulación. Es la traducción literal del concepto del manual —los stops del lado contrario son el combustible del movimiento—.

MEJORADO

Modo de rebalanceo configurable

Puedes entrar al primer toque del borde, al 50 % de la ineficiencia o esperar el relleno total. El 50 % es el equilibrio por defecto: mejor precio que el borde, menos setups perdidos que el relleno completo.

04 – LECTURA

Todo lo que verás en el gráfico

Cada marca significa una cosa concreta. Si sabes leerlas, el gráfico te cuenta la historia completa de la manipulación sin que tengas que abrir el panel.

FC

FC alcista

Fallo de continuidad comprador. Zona de demanda pendiente.

FC

FC bajista

Fallo de continuidad vendedor. Zona de oferta pendiente.

—

Línea verde continua

Zona alcista viva. El precio todavía no ha vuelto a cobrarla.

—

Línea roja continua

Zona bajista viva. Liquidez pendiente por encima.

 Línea punteada Zona ya liquidada. Se congela donde el precio la tocó.	 Fase 1 Liquidez barrida con cierre de rechazo. Empieza el setup.
 Fase 2 El FC fue mitigado. Los impacientes ya fueron limpiados.	 Fase 3 Estiramiento confirmado. Se creó la ineficiencia virgen.
 Caja «testeo virgen» La ineficiencia. Es la zona donde se espera la entrada.	 Entrada larga Con el precio de entrada impreso en la etiqueta.
 Entrada corta La vela de señal se colorea del color de la dirección.	 Caja naranja Acumulación con doble F+F. Indica el extremo dominante.

Las tres líneas de la operación

Cuando aparece una señal se dibujan tres niveles hacia la derecha, cada uno con su etiqueta y su precio: la **entrada** en línea sólida, el **SL** en rojo discontinuo y el **TP1** en verde discontinuo. Si existe un F+F opuesto vivo, aparece además el **TP2** punteado en el nivel del camino libre.

05 — PANEL

Cómo leer el cuadro de control

Diez filas que responden, sin mirar el gráfico, a la única pregunta que importa: ¿hay algo que hacer ahora mismo?

FENIX F+F GOLD PRO



Zona PC:	COMPRA	ACTIVA	ON
Señal:	COMPRA F+F	Trend:	▲ UP
Zonas activas:	▲ 12	▼ 7	ON
Liquidadas:	▲ 58	▼ 62	RASTRO
FC detectados:	B 626	S 651	Media
Setup F+F:	▲ TESTEO	▼ –	EXPAN
Señales:	▲ 14	▼ 11	CONF
MTF 30 / Precio:	▲ MEM	4105.40	MTF ON
TF 5 · AUTO	ATR 1.85	0.04%	SESIÓN OK

Zona PC

Si el precio cotiza dentro del rango de una zona FC viva. COMPRA, VENTA, DOBLE o NINGUNA.

Zonas activas

Cuántas zonas FC siguen sin liquidar por lado. Muchas arriba = liquidez pendiente arriba.

FC detectados

Total histórico y el nivel de sensibilidad activo.

Señales

Cuántas entradas ha dado el indicador en el histórico cargado, y el modo de disparo.

TF · ATR

Temporalidad, si el motor va en AUTO o manual, ATR absoluto, ATR% y estado de la sesión.

Señal

La última entrada emitida por el motor F+F. Junto a ella, el sesgo de tendencia.

Liquidadas

Acumulado de zonas ya cobradas. Mide cuánto trabajo lleva hecho el algoritmo en la sesión.

Setup F+F

En qué fase va cada motor: FC, MITIGADO o TESTEO. TESTEO significa que puede entrar en cualquier momento.

MTF / Precio

Vela Memoria de la temporalidad mayor, precio actual y si el filtro MTF está activo.

EL ESTADO QUE HAY QUE VIGILAR

Cuando **Setup F+F** marca TESTEO, la ineficiencia ya está creada y solo falta que el precio vuelva. Ese es el momento de tener el gráfico delante, no antes.

Cada parámetro, explicado

Los valores por defecto están calibrados para oro. Estas tablas son para cuando quieras afinar con criterio, no a ciegas.

② Zonas FC

PARÁMETRO	DEFECTO	QUÉ HACE
Sensibilidad FC	Media	Filtro de rango mínimo. Alta = todos, Media = 0.30 ATR, Baja = 0.60 ATR.
Extensión de línea	60	Hasta dónde proyecta la línea hacia la derecha mientras la zona viva.
Máx. zonas vivas	30	Tope por lado. Al superarlo borra la más antigua para no saturar el gráfico.
Dejar rastro	Sí	La zona liquidada se congela punteada en vez de desaparecer.

③ Fallo del Fallo

PARÁMETRO	DEFECTO	QUÉ HACE
Fractal lookback	8	Velas a cada lado para validar un pivote. Más alto = solo liquidez mayor.
Tolerancia (×ATR)	0.25	Cuánto puede perforar la mecha la estructura sin matar el setup.
Alejamiento (×ATR)	0.30	Separación exigida del FC antes de que el regreso cuente como mitigación.
Cuerpo impulso (×ATR)	0.55	Qué tan vertical debe ser cada vela del estiramiento. El filtro más potente.
Velas mínimas	2	Las «dos o más velas verticales» del manual.
Exigir BOS	Sí	El impulso debe romper estructura, no solo ser grande.
Ineficiencia mín. (×ATR)	0.18	Descarta huecos microscópicos que el precio rellena por ruido.
Disparo de entrada	Confirmación	Toque = entra al tocar. Confirmación = espera cierre a favor.
Nivel de rebalanceo	50 %	Borde, mitad o relleno total de la ineficiencia.

4 Filtros

PARÁMETRO	DEFECTO	QUÉ HACE
Filtrar por sesión	No	Limita las señales a las killzones de Londres y Nueva York.
Zona horaria	UTC	Las sesiones se leen en esta zona. Cámbiala si operas en horario local.
Filtro MTF	Sí	Solo permite señales alineadas con la temporalidad mayor.
Modo de sesgo	EMA + Memoria	Exige que la EMA y la Vela Memoria coincidan. Es el modo más estricto.
ATR mínimo	0.02 %	Descarta el rango muerto donde el patrón no tiene recorrido.
Cooldown	5	Velas de espera obligatoria entre dos señales.

5 Gestión

PARÁMETRO	DEFECTO	QUÉ HACE
Colchón del SL (×ATR)	0.20	Distancia extra bajo la estructura. Por debajo de 0.15 el oro te barre.
TP1 en R	2.0	Primer objetivo como múltiplo del riesgo.
TP2 opuesto	Sí	Segundo objetivo en el F+F contrario o el extremo del rango.

07 — AUTO

Qué hace el modo automático

Con la auto-adaptación activa, estos son los valores que el indicador se pone solo según el gráfico donde lo cargues.

TF	FRACTAL	CUERPO	INEFICIENCIA	TOLERANCIA	COOLDOWN	MTF
1m	5	0.45	0.10	0.35	3	15m
3m	5	0.48	0.12	0.32	3	30m
5m	6	0.50	0.14	0.30	4	30m
15m	8	0.55	0.18	0.25	5	60m
30m—1h	10	0.55	0.20	0.22	5	4h
4h+	12	0.50	0.20	0.22	5	D

Cuerpo, ineficiencia y tolerancia se expresan como múltiplos del ATR, así que se ajustan solos a la volatilidad del día además de a la temporalidad.

La lógica del ajuste es simple: en temporalidades bajas el ATR es pequeño y el ruido es proporcionalmente mayor, así que se relajan los umbrales de tamaño —si

no, no encontraría ningún patrón— pero se amplía la tolerancia estructural, porque en 1m una mecha de manipulación se come varios puntos en segundos. En temporalidades altas ocurre lo contrario: menos ruido, más exigencia de limpieza estructural.

1 MINUTO

Es la temporalidad donde el indicador más señales da y donde el spread del oro más te castiga. Si operas en 1m, sube el Colchón del SL a 0.30 y no bajes el TP1 de 2R: con 1R el spread se come la ventaja.

08 — OPERATIVA

Cómo se opera, paso a paso

Este es el flujo completo de una operación, desde que el panel se enciende hasta que cierras.

1 Confirma el sesgo antes de mirar señales

Panel,
fila
MTF.
Si
marca
▲
UP,
solo
te
interesan
los
setups
alcistas
de
abajo.
Los
de
arriba
son
el
anzuelo.

2 Localiza dónde queda liquidez pendiente

Fila
«Zonas
activas».
Si
hay
muchas
rojas
arriba
sin
liquidar,
el
precio
tiene
un
imán
hacia
arriba
aunque
el
movimiento
inmediato
sea
bajista.

3 Espera a que el setup llegue a TESTEO

Antes
de
esa
fase
no
hay
nada
que
hacer.
La
ineficiencia
todavía
no
existe.

4

Deja que el precio venga a la caja

No
persigas
el
impulso.
El
manual
es
explícito:
la
masa
compra
caro
en
la
punta;
nosotros
esperamos
el
regreso
a la
zona
gris.

5

Entra donde marca la señal

Con
la
etiqueta
BUY
o
SELL.
El
precio
de
entrada
viene
impreso
en
la
propia
etiqueta.

6

Coloca el stop donde dice la línea roja

Detrás
de
la
lógica
tendencial,
no
donde
a ti
te
gustaría
por
tamaño
de
posición.
Si
el
stop
te
queda
grande,
reduce
el
lotaje,
nunca
acerques
el
stop.

7

Cierra la mitad en TP1 y mueve a break even

Con
2R
en
la
mitad,
la
operación
ya
no
puede
perder.
El
resto
corre
hacia
el
camino
libre.

8

Si el precio cierra más allá del SL, se acabó

La
lógica
cambió.
No
promedies,
no
muevas
el
stop,
no
busques
revancha
en
la
vela
siguiente.

Cuándo NO operar aunque haya señal

- Quince minutos antes o después de NFP, CPI o FOMC: el patrón se cumple, pero el slippage se come el edge.
- Con el panel marcando ATR% en gris: no hay recorrido para llegar al TP1.
- En acumulación, cuando la señal viene del extremo contrario a la dominancia. El indicador ya la filtra, pero si desactivaste ese filtro, ese es tu recordatorio.
- Cuando el SL calculado supera lo que tu gestión de riesgo permite en esa operación.

09 – ALERTAS

Las cinco alertas disponibles

ALERTA	CUÁNDO SALTA	PARA QUÉ SIRVE
BUY	Entrada larga confirmada	Ejecutar. Incluye entrada, SL y TP1 en el mensaje.
SELL	Entrada corta confirmada	Ejecutar. Mismo formato.
Ineficiencia creada	Al terminar la fase 3	Aviso anticipado: prepárate, la entrada puede llegar en minutos.
FC alcista	Cada FC comprador	Seguimiento de zonas. En 1m se dispara mucho.
FC bajista	Cada FC vendedor	Igual, en el lado de la oferta.

Configúralas siempre con **Once Per Bar Close**. Así la señal se evalúa con la vela cerrada y no repinta. Si eliges «Once Per Bar» recibirás avisos intrabar que pueden desaparecer cuando la vela cierre.

LA ALERTA MÁS ÚTIL NO ES LA DE ENTRADA

Es la de **ineficiencia creada**. Te avisa cuando la trampa ya está montada y solo falta el regreso, que es exactamente el momento en que quieres estar mirando el gráfico.

10 – AJUSTE FINO

Si algo no se ve como esperas

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Gráfico saturado de etiquetas FC	Sensibilidad demasiado alta para la temporalidad	Sensibilidad FC → Baja. O desactiva «Marcar etiquetas FC» y deja solo las líneas.
No aparece ninguna señal BUY/SELL	Los filtros se están anulando entre sí	Apaga MTF y sesión, comprueba que aparecen, y vuelve a encenderlos de uno en uno.
Demasiadas señales seguidas	Cooldown corto y cuerpo mínimo bajo	Sube el cuerpo de impulso a 0.70 y el cooldown a 10.
Las señales llegan tarde	Modo Confirmación en temporalidad baja	Cambia a Toque y nivel de rebalanceo → Borde.
El SL salta y luego el precio va a tu favor	Colchón insuficiente para el oro	Sube el colchón a 0.30 y la tolerancia a 0.35.
Las líneas antiguas ensucian el gráfico	Rastro activado con muchas zonas	Desactiva «Dejar rastro» o baja «Máx. zonas vivas» a 15.
El panel tapa el precio	Posición por defecto	Panel → Inferior izquierda, o tamaño Normal.

11 — HONESTIDAD

Lo que el indicador no hace

Un manual que solo enumera virtudes no sirve para operar. Esto es lo que hay que tener claro antes de poner dinero.

- **Todo se evalúa al cierre de vela.** Durante la formación de la vela el estado puede cambiar. Lo que ves a mitad de vela no es definitivo.
- **No predice, reacciona.** Detecta que las condiciones del patrón se cumplieron. Que se cumplan no garantiza que el movimiento se complete.
- **El TP2 depende del contexto.** Solo existe si hay un F+F opuesto vivo o un rango detectado. Si no, no se dibuja.
- **Los contadores dependen del histórico cargado.** Al cambiar de temporalidad se recalculan desde cero con las velas que TradingView tenga en memoria.
- **El feed importa.** Distintos brókers dan mechas distintas en oro, y las mechas son precisamente lo que este sistema mide. Usa siempre el feed de tu bróker real.
- **No gestiona la operación por ti.** Es un indicador, no un bot. La ejecución, el tamaño de posición y la disciplina siguen siendo tuyos.

ANTES DE OPERARLO EN REAL

Pásalo primero por cuenta demo durante al menos dos semanas completas, y corre la versión strategy en el Strategy Tester sobre tu propio feed. El backtest no incluye el ensanchamiento del spread en noticias, así que el resultado real siempre será algo peor que el simulado.