

Systèmes d'Information Géographique

UE2 'traitement des données'

Master 2 SEME

Applicatif
Bassin Versant de la Sorme (71)

Septembre 2025 *Thierry Castel*



Sommaire

Données compilées pour le Bassin Versant de la Sorme

<u>Fiche de travail N°1</u> : Analyse du problème, construction d'un modèle et d'une démarche de traitement ;

<u>Fiche de travail N°2</u> : Liste des fonctions et des opérateurs d'analyse spatiale vecteur ou raster;



Données compilées pour le Bassin Versant de la Sorme (71)	
Types de données	Description sommaire
Vectorielle	Points / Lignes /polygones
lac_riv	Polygones des plans d'eau
parcelles	Parcellaire agricole (SAU)
exploitation	Centre des exploitations agricoles
Raster	Format image (pixels)
mnt	Modèle numérique de terrain → représente le relief (5m – IGN)

Les données vectorielles sont au format GeoPackage qui est le format SIG open natif de QGIS. QGIS qui également capable d'utiliser et manipuler le format shapefile qui est format qui permet l'inter-opérabilité. Notez néanmoins que ce format n'actualise pas automatiquement la topologie suite à l'application de certains opérateurs (union, intersection par exemple).

Pour les données images plusieurs formats sont utilisés. 1) le format geotiff qui lui aussi est un format facilitant l'interopérabilité entre les plate-formes logicielles ; 2) le format ecw qui est un format compressé et qui permet d'afficher en fond de carte des données images volumineuses. L'IGN distribue généralement les données scannées au format ecw qui nécessite suivant les logiciels l'installation d'un "plugin" pour permettre leur lecture.

Les données fournit par l'IGN nécessitent un licence de mise à disposition et ne sont pas libre de redistribution gratuite.

La prise en main et l'approfondissement de QGIS sont présentés ici : http://qgis.org/fr/docs/index.html

Nous encourageons le lecteur à consulter les différents documents mis à disposition par la communauté et qui complètent le présent support.




Fiche de travail N°1

Analyse du problème, construction d'un modèle et d'une démarche de traitement

Code de Bonnes Pratiques Agricoles - Règles d'épandages (simplifiés)

Des parcelles avec un risque variable ...



<u>Problème</u> : Evaluer les conséquences de la mise en œuvre du 1^{ier} volet du CBPA sur le Bassin versant de la Sorme (71). En d'autres termes répondre aux questions suivantes :

On cherche à reclasser les situations induites par le CBPA en 3 catégories de risque : fort, intermédiaire et faible.

On répondra ensuite aux questions suivantes :

- 1- Quelle est la Surface Agricole Utile totale qui sera gelée (risque maximal)?
- 2- Quelle est la SAU qui est en modulation de pratique (risque intermédiaire)?
- 3- Quelle est la surface de la SAU non impactée ?
- 4- Ouelle carte du risque ?
- 1. <u>'Formalisation' (délimitation)</u> du problème en vous appuyant sur les critères et les seuils présentés dans le 1^{ier} volet du CBPA (ci-dessus). En d'autres termes quelles sont les situations qui peuvent apparaître et pour quelles situations le risque maximal entraînant le gel des surfaces sera rattaché?
- 2. <u>'Opérationnalisation'</u> du problème en vous appuyant sur les situations pouvant apparaître et après avoir identifié les situations à risque maximal quelle est la démarche (stratégie) à mettre en œuvre?



Fiche de travail N°2

Liste des fonctions et opérateurs de l'analyse spatiale et sémantique

- A. la codification des pratiques culturales
- B. le calcul de la pente;
- C. Le calcul des zones tampons;
- D. l'extraction des "bouts" de parcelle (polygone) à moins de x mètres d'un réseau;
- E. le calcul des statistiques zonales;
- F. fusionner entités sur un critère commun
- G. regrouper (agréger) des couches de polygones
- H. jointure de table attributaire
- I. actualisation des surfaces (\$area) des entités


\$3.A Codification des pratiques culturales

- Ouvrir la table attributaires de parcelles;
- Activer le mode édition **Toggle editing mode** ✓ du menu de la Table. → Ajouter un champ **New column** . Une fenêtre **Ajouter un colonne (Add column)** apparaît, vous invitant à définir ses caractéristiques. Renseignez les différents bandeaux. Donner un nom ; choisir sous quel type de données la distance est codée : **texte ou Entier court.**



- Réaliser une requête attributaire avec sélectioner les entités en utilisant une expression afin de sélectionner les parcelles en prairie. Pour construire la requête utiliser le caractère joker (*Wildcard*) '%';
- L'opérateur de recherche de motifs est **comme (LIKE)**






- fenêtre Calculatrice de champ apparaît :
- Saisir une chaîne de caractère ou un chiffre suivant le type du champ (texte, numérique), les fiches sélectionnées sont mises à jour;














Faire attention à l'unité de terrain et de la carte. Ne pas oublier de définir un contour global pour la zone tampon (Regrouper les résultats)

\$3.D Extraction des "bouts" de parcelles à moins de 35m/50m du réseau

Découper les surfaces à une distance des cours d'eau ou des plans d'eau. Les opérateurs d'analyse spatiale de type vecteur vont permettre, à partir des couches créées, d'obtenir les parties des parcelles <u>effectivement</u> concernées en prenant en compte le critère distance au réseau hydrographique i.e. qui sont à une distance inférieure au seuil fourni par le CBPA.

- Sélectionner les parcelles en fonction de leur pratique;
- Les croiser avec la zone tampon appropriée en utilisant Intersecter :
 - Vecteur / Outils de géotraitement / Intersection;
- 🖙 vous pouvez directement réaliser l'intersection que sur les parcelles sélectionnées.





\$3.E Calcul des statistiques zonales (e.g. pente moyenne/polygone)

- Activer la boite à outils
- Rechercher 🍢 Statistiques de zone
 - Couche Raster : image sur laquelle porte le calcul des statistiques (e. g. pente);
 - Couche vecteur contenant les zones qui délimite les zones i.e. les parcelles ou les bouts des parcelles;
 - Préfixe de la colonne en sortie : donné un préfixe aux colonnes des statistiques qui seront associées à la table de la couche vecteur;
 - Statistiques à calculer : Moyenne





Les résultats des statistiques zonales sont directement jointes à la table de la couche vecteur.

\$3.F Regrouper des entités sur un critère commun

<u>Regrouper les entités</u> en fonction du numéro des parcelles pour obtenir la couche des catégories regroupé par exploitation et par conséquence la surface gelée / exploitation

- Regrouper dans Vecteur/ Outils de géotraitement / regrouper
- Utiliser un champ de regroupement ayant la même valeur pour toutes les entités, ici par exemple l'identifiant des exploitations <u>NO_EXPLOIT</u>





\$3.G Fusionner des couches vecteur (polygones / lignes / points)

Fusionner des couches vectorielles permet de regrouper des entités (ex. polygones) situées sur au moins deux cartes différentes.

- Fusionner dans Outils de gestion des données / Fusionner des couches vecteurs






\$3.H Jointure de tables attributaire

Pour ajouter de nouveaux attributs à une table attributaire il faut que les tables partagent un champ commun encore appelé **clé de jointure**.

- Sélectionner la couche qui accueillera les informations. A partir du menu propriétés de la couche / jointures / + (Ajouter une jointure vectorielle) la fenêtre vous invite à choisir:
 - 1. la couche à joindre dont la table contient les données à rapatrier;
 - 2. le champ "clé" pour la jointure; Sélectionner le champ qui est également contenu dans la couche cible ;
 - 3. le champ "clé" de la Table de la couche cible qui réceptionne les données (équivalent du champ clé de la couche précédente).





Vérifier que la jointure a été réalisée en ouvrant la table attributaire de la couche.

\$3.I Actualisation des surfaces (\$area)

Après l'application d'une opération qui modifie la géométrie des entités i.e. création de nouvelles entités les aires ne sont pas automatiquement recalculées notamment pour les couches vectorielles au format shapefile ou GeoPackage. Pour cela il faut les actualiser (recalculer) :

- Ouvrir la table de la couche pour laquelle on veut actualiser les aires ;
- Activer la calculatrice de champ

