Benutzerrechte und Schlüsselbund

Mit der Installation von Linux Mint wird ein erster Benutzer angelegt. Dieser Benutzer erhält automatisch Systemverwalterrechte (*sudo*-Rechte). **Es wird kein separates Root-Passwort für ein Systemverwalterkonto angelegt!** Das System nutzt das Passwort dieses ersten Benutzers, um administrative Aufgaben über den *sudo*-Befehl zu autorisieren.

Technisch gesehen gibt es nur ein relevantes Passwort - das des ersten Benutzers. Dieses Passwort dient sowohl zur Anmeldung am Desktop als auch zur Bestätigung von Systemänderungen. Ein Systemverwalter-Passwort - unabhängig vom Benutzerpasswort - existiert in der Standardkonfiguration von Linux Mint nicht!

Daraus folgt, dass mit einer Änderung des Passwortes des ersten Benutzers (z. B. über die Systemeinstellungen oder das Terminal mit: *passwd*) sich automatisch das Passwort für *sudo*-Befehle mit ändert.

Wird das *Root*-Konto explizit aktiviert (was unter Linux Mint nicht empfohlen und standardmäßig nicht der Fall ist), erhält es ein eigenes Passwort. Eine Änderung dieses separaten *Root*-Passworts (via Terminal: *sudo passwd root*) hat keinerlei Auswirkung auf das Passwort des normalen Benutzers. Der entscheidende Unterschied zwischen einem *Root*-Konto und den *sudo*-Rechten besteht darin, dass das *Root*-Konto permanente sudo-Rechte gewährt – mit allen damit verbundenen Konsequenzen - tiefgreifende Änderungen im System! Dies sollte ausschließlich den wenigen *Hardcore-Pinguinen* vorbehalten bleiben.

Automatische Anmeldung entsperrt Schlüsselbund nicht

Ein Sonderfall tritt auf, wenn die *automatische Anmeldung* aktiviert ist. In diesem Fall wird der Schlüsselbund (GNOME - verwaltet durch das Tool „Seahorse“ bzw. „Passwörter und Verschlüsselung“ unter „Zubehör“ im Mint-Menü) beim Start nicht automatisch entsperrt, da keine manuelle Passworteingabe am *Login-Bildschirm* erfolgt. Daher wird hier öfter nach dem Passwort (WLAN, Browser) gefragt, um den Schlüsselbund zu entsperren. Die Häufigkeit hängt im Arbeitsalltag allerdings von der persönlichen Arbeitsweise ab. Um häufige Passworteingaben zu reduzieren, kann es vorteilhafter sein auf eine *automatische Anmeldung* zu verzichten.

Erläuterung: Unter Linux Mint ist der GNOME Schlüsselbund standardmäßig so konfiguriert, dass er das Anmeldepasswort des ersten Benutzers als Master-Passwort verwendet. Dieser Schlüsselbund namens *login* wird praktisch automatisch beim ersten Speichern eines Passworts erstellt und mit dem aktuellen Benutzerpasswort synchronisiert. Kommt es nun zu häufigen Passwortabfragen, liegt dies meist daran, dass das Benutzerpasswort geändert wurde oder eine automatische Anmeldung aktiviert ist, wodurch die Synchronisation unterbrochen wurde.


Problem Passwortänderung und Schlüsselbund


Ein häufig auftretendes Problem nach einer Passwortänderung betrifft den Schlüsselbund. Dieser ist standardmäßig noch mit dem alten Benutzerpasswort verschlüsselt – siehe obige Erläuterung.

- Wird das Benutzerpasswort geändert, bleibt das Passwort des Schlüsselbunds nicht selten auf dem alten Wert stehen → fehlende Synchronisation
- Dies führt dazu, dass das System nach der Anmeldung eine zusätzliche Eingabe des alten Passworts fordert, um den Schlüsselbund zu entsperren
- Das System fragt hier nicht nach einem „Systemverwalter-Passwort", sondern nach dem alten Passwort, um gespeicherte Zugangsdaten (WLAN, Browser-Passwörter) freizugeben
- Wird das Benutzerpasswort geändert (über die Einstellungen), weiß der Schlüsselbund nichts von dieser Änderung und bleibt auf dem alten Passwort stehen
- Um das Problem zu lösen, muss im Programm "Passwörter und Schlüssel" (Seahorse) das Passwort des "Login"-Schlüsselbunds manuell auf das *neue* Benutzerpasswort geändert werden
- Da der Schlüsselbund mit dem alten Passwort verschlüsselt ist, wird hierfür zwingend noch einmal das alte Passwort benötigt


Problemlösung

1. Öffnen des Programms „Passwörter und Schlüssel“ (Seahorse). Es befindet sich im Mint-Menü unter „Zubehör“ oder durch Suche im Suchfeld nach „Schlüsselbund“.





2. Oben in der Menüzeile „Standard-Schlüsselbung“ auf „<“ klicken und im neuen Menüfenster (Bild unten) im linken Bereich unter „Passwörter“ mit der rechten Maustaste auf den Eintrag „Standard-Schlüsselbund“ öffnen.



3. Hier das „Passwort ändern“ auswählen und anschließend mit dem alten Passwort bestätigen.
4. Im neuen Fenster das neue Benutzerpasswort im oberen Feld eingeben und darunter noch einmal bestätigen.
5. Je nach Mint-Version ist auf „Weiter“ oder „Speichern“ zu klicken.

Ab sofort ist der Schlüsselbund mit dem neuen Passwort synchronisiert und sollte sich beim nächsten Login automatisch entsperren.