

# 王國聚會所影音系統電腦設置指南

## 目錄

自定義 ( 自訂 ) Windows 10 的設置 2-5

創建本機使用者帳戶 6-12

自定義 ( 自訂 ) Windows 10 服務 13-16

設置一般使用者帳戶 17-23

設置顯示配置 24-46

設置聲音 ( 音效 ) 配置 47-48

設置 Windows 更新 49-54

設置殺毒軟件 ( 防毒軟體 ) 掃描時間 55-60


安裝聚會用的應用程序 61-65

設置 Microsoft Edge 瀏覽器 66-75


1. 這份指南說明控制影音系統的電腦要怎樣設置 ( 設定 ) 。這份文件只適用於已經安裝 Microsoft Windows 10 操作 ( 作業 ) 系統的電腦。如果你是從早期的版本升級到 Windows 10，或是把目前的 Windows 10 升級到比這份指南中注明的更高版本，設定步驟就可能略有不同。但是這些指示仍然可以提供設置需要的資訊。

## 自定義 ( 自訂 ) Windows 10 的設置

2. 選擇你所在的區域。選擇「是」。



3. 選擇鍵盤布局（配置）。選擇「是」。




4. 在添加（新增）鍵盤布局的畫面中，選擇「跳過」。




5. 選擇「接受」，表示同意使用 Windows 操作（作業）系統的法律條款。

## 創建本機使用者帳戶

6. 選擇「設定供個人使用」。選擇「下一步」。




7. 選擇「脫機（離線）帳戶」。選擇「下一步」。



8. 在「改為使用 Microsoft 帳戶登入」畫面中，選擇「否」。

9. 在文本（文字）框中輸入「KHAdmin」。選擇「下一步」。



10. 在文本（文字）框中輸入密碼。選擇「下一步」。




11. 再次輸入密碼。選擇「下一步」。

**注意：**將一份帳戶和密碼的書面記錄保留在王國聚會所管理委員會的檔案中。



12. 在文本（文字）框中輸入密碼提示。選擇「下一步」。




## 自定義（自訂）Windows 10 服務

13. 在 Cortana 個人助理畫面，選擇「否」。




14. 選擇下列隱私設定。選擇「接受」。



15. 在「註冊和保護」畫面，選擇「下一步」。




16. 在下一個畫面中，取消所有勾選。選擇「下一步」。



## 設置一般使用者帳戶

17. 選擇屏幕 ( 螢幕 ) 左下方的 Windows 按鍵 ，然後選擇「設置 ( 設定 )」按鍵 。


18. 選擇「帳戶」。




19. 選擇「家庭和其他用戶（家人與其他使用者）」，然後選擇「將其他人添加到這台電腦（將其他人新增至此電腦）」。



20. 選擇「我沒有這個人的登錄信息（我沒有這位人員的登入資訊）」。



21. 選擇「添加一個沒有 Microsoft 帳戶的用戶（新增沒有 Microsoft 帳戶的使用者）」。



22. 在「誰會使用這台（部）電腦？」文本（文字）框中輸入「KHUser」（或其他帳戶名）。在「確保密碼安全（請設定安全的密碼）」下，輸入密碼，並重新輸入密碼，以及輸入密碼提示。完成「重新輸入密碼」後，在下方可能會出現三個下拉框（選單）和文本（文字）框，用來選擇安全問題，並輸入答案。保留一份帳戶和密碼的書面記錄在管理委員會檔案中。

**注意：**我們建議為不同語言的會眾各自設定使用者帳戶。而為了節省硬盤（硬碟）空間，我們建議同一語言的會眾共用同一組使用者帳戶。

選擇「下一步」。



23. 關閉「設置（設定）」視窗。

## 設置顯示配置

24. 在桌面上按鼠標（滑鼠）右鍵，然後選擇「顯示設置（設定）」。



25. 按下「標識（識別）」，確認顯示設備（裝置）已經連接到電腦。當你按下這個按鍵時，連接到電腦的每個顯示設備都會顯示一個數字。一般來說，電腦屏幕會顯示「1」，而顯示器會顯示「2」。但是有些製造商可能將這個設定的順序顛倒。

**注意：**你要為每台連接到電腦的顯示設備進行設定。例如，如果電腦同時連接到電腦屏幕和液晶顯示器，步驟 25-34 就需要執行兩次。

26. 選擇代表顯示器的數字進行設定。



27. 在「分辨率（解析度）」選單中，選擇 1920 x 1080 或 1280 x 720。選擇適用於電腦屏幕和顯示器的最高分辨率。

28. 在「方向」選單中，選擇「橫向（橫式）」。

29. 在「多顯示器設置（多部顯示器）」選單中，選擇「擴展（延伸）這些顯示器」。

30. 確保只有**電腦屏幕**才選擇「設為主顯示器（使其成為主要螢幕）」。

31. 選擇「高級顯示設置（進階顯示設定）」。



32. 選擇你想要設置的顯示器。

33. 選擇「顯示適配器屬性（顯示器的顯示卡內容）」。

## 進階顯示設定

### 選擇顯示器

選取要檢視或變更設定的顯示器。

顯示 1: ▾


### 顯示資訊

顯示器 1: 已連線到 Intel(R) UHD Graphics 620

|              |              |
|--------------|--------------|
| 桌面解析度        | 1920 × 1080  |
| 使用中訊號解析度     | 1920 × 1080  |
| 重新整理的頻率 (Hz) | 60 Hz        |
| 位元深度         | 6 位元         |
| 色彩格式         | RGB          |
| 色彩空間         | 標準動態範圍 (SDR) |

顯示器 1 的顯示卡內容

34. 選擇「監視器」頁，在「屏幕刷新頻率（螢幕重新整理的頻率）」選單中，選取「60 赫茲」（或更高值）。選擇「確定」。



35. 選擇位於視窗上方的「← 設置」按鍵，並回到設置主畫面。

36. 選擇「電源和睡眠」。

37. 從「在接通電源的情況下，經過以下時間後關閉（插電時，在下列時間後關閉）」選單中，選擇「從不（永不）」。

38. 從「在接通電源的情況下，電腦在經過以下時間後進入睡眠狀態（當電腦連結電源時，會在下列時間後進入睡眠狀態）」選單中，選擇「從不（永不）」。關閉「設置（設定）」視窗。




39. 在桌面上按滑鼠（鼠標）右鍵，然後選擇「個性化（個人化）」。



40. 在「個性化（個人化）」選單中，選擇「背景」。


41. 在「背景」選單中，選擇「純色」。

42. 選擇黑色方塊。



43. 關閉「設置（設定）」視窗。

44. 在任務欄（一般位於畫面底部）按一下鼠標（滑鼠）右鍵。選擇「任務欄設置（工作列設定）」。



45. 在「多顯示器設置 ( 多部顯示器 )」下，將「在所有顯示器上顯示任務欄 ( 工作列 )」設為「關 ( 關閉 )」。這會防止播放視頻時出現任務欄 ( 工作列 )。

工作列

通知區域

選取要顯示在工作列的圖示

開啟或關閉系統圖示

多部顯示器

在所有顯示器上顯示工作列

工作列按鈕顯示位置

所有工作列

合併其他工作列上的按鈕


一律 - 隱藏標籤

46. 關閉「設置 ( 設定 )」視窗。

## 設置聲音 ( 音效 ) 配置

47. 在喇叭圖標上 ( 一般位於任務欄的日期時間旁 ) 按一下鼠標 ( 滑鼠 ) 右鍵。選擇「聲音 ( 音效 )」頁。

48. 在「聲音方案 ( 音效配置 )」選單中，選擇「無聲 ( 無音效 )」。選擇「確定」。




## 設置 Windows 更新

49. 選擇「開始」按鈕 ，並選擇「設置 ( 設定 )」.

50. 選擇「更新和安全 ( 更新與安全性 )」



51. 選擇「更改使用時段（變更使用時間）」。




52. 將「根據活動自動調整此設備的使用時段（根據此裝置的活動自動調整使用時間）」設定為「關（關閉）」。選擇「更改（變更）」。



53. 按照你的會眾使用聚會所的情況，選擇最合適的使用時間。這個設定可以防止在聚會進行期間，電腦自動更新。選擇「保存（儲存）」。

注意：不要關閉 Windows 更新服務。




54. 關閉「設置（設定）」視窗。

## 設置殺毒軟件（防毒軟體）掃描時間


55. 選擇「開始」按鈕，然後選擇「Windows 管理工具（系統管理工具）」文件夾。在文件夾中，選擇「任務計劃程序（工作排程器）」。

56. 在左邊選單裡，雙擊「任務計劃程序庫（工作排程器程式庫）」，然後依次點擊以下文件夾：Microsoft > Windows > Windows Defender。

57. 雙擊「Windows Defender 計劃掃描 ( Scheduled Scan ) 」。



58. 選擇「觸發器 ( 程序 ) 」頁，然後選擇「新建 ( 新增 ) 」。




59. 按照會眾使用王國聚會所的情況，設定最合適的時間。這可防止聚會進行時，電腦自動啟動殺毒 ( 防毒 ) 掃描。選擇「確定」，建立新的時間安排。



60. 選擇「確定」，保存安排設定，然後關閉「任務計劃程序 ( 工作排程器 ) 」。

## 安裝聚會用的應用程序

61. 選擇「開始」按鈕，然後選擇「Microsoft Store」。
62. 搜尋並下載由 Watchtower Bible and Tract Society of New York 出版，並用於會眾聚會的應用程序（程式），例如 JW Library 和 JW Library Sign Language。
63. 關閉 Microsoft Store。
64. 安裝並設定 VLC 多媒體播放器。你要以系統管理員身分來安裝。
65. 有關設置這些程序的指示，請參考《在聚會時播放影音資料》（S-144）。

## 設置 Microsoft Edge 瀏覽器

66. 選擇「開始」按鈕，然後選擇「Microsoft Edge」。
67. 選擇瀏覽器右上角的「設置（設定）及其他」按鈕。選擇「設置（設定）」。



68. 在左邊的選單中選擇「啟動時（啟動頁面）」。



69. 選擇「添加新頁面（新增頁面）」。



70. 在「輸入 URL」文本（文字）框裡，指定以下三個 URL：

(1) <https://www.jw.org>

(2) <https://wol.jw.org>


(3) <https://stream.jw.org>

每輸入一個 URL，都要選擇「添加（新增）」。



71. 通過選擇「新標籤頁（索引標籤）」按鈕<sup>+</sup>，打開一個新的瀏覽器標籤（索引標籤）頁。選擇瀏覽器右上方的「頁面設置（設定）」圖標。

72. 在「頁面布局（頁面版面配置）」中，選擇「自定義（自訂）」。



73. 在「自定義 (自訂)」欄內，將「顯示快速鏈結 (連結)」、「顯示問候語」、「背景」和「內容」全部設定為「關閉」。

< 自訂 ×

顯示快速連結 關閉

顯示問候語 關閉

背景

☒ 關閉

☐ 每日一圖

☐ 您的專屬影像

☐ 自訂主題

內容

關閉內容

74. 返回「頁面布局 (頁面版面配置)」選單，選擇「高級 (進階)」。

頁面版面配置 ×

簡潔

佈景

新聞

自訂

進階

隱私權 · 使用規定 · 關於我們的廣告

如果您透過此頁面上的連結購買商品，則 Microsoft 可能會獲得聯盟佣金。

75. 選擇你所在地區的「語言和內容」。關閉「新的標籤頁 (索引標籤) 提示」。點擊「X」按鍵關閉「頁面布局 (頁面版面配置)」。

< 進階 ×

語言和內容：

台灣 (繁體中文)

新的索引標籤提示 關閉

可加強您新索引標籤體驗的新功能通知和建議