

ONE Asset · ระบบบริหารทรัพย์สินถาวร

คู่มือการใช้งาน ONE Asset

ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ขึ้นทะเบียน คิดค่าเสื่อม และเชื่อมบัญชี ONEBOOK/PEAK

วันที่จัดทำ	**15/10/2026**
เวอร์ชัน	**ปรับปรุงล่าสุด**
ชั้นความลับ	**เอกสารภายใน (Internal Use Only)**

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด · ปรับปรุงทุกครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง

> เวอร์ชันเอกสาร: 2026-10-08 · ปรับปรุงทุกครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง (ดู กติกาการดูแลคู่มือ)
> แอป: `apps/asset` (Next.js) · ภาษา: ไทย / English / 中文 · โหมดปัจจุบัน: Phase 1

สารบัญ

1. ระบบนี้คืออะไร
2. เข้าใช้งานและบทบาท/สิทธิ์
3. ภาพรวมเมนูทั้งหมด
4. กระแสงานหลัก (ตั้งแต่นำเข้าจนจำหน่าย)
5. รายละเอียดแต่ละหน้า
6. สถานะทรัพย์สินและรอบค่าเสื่อม
7. กฎการคิดค่าเสื่อมและรหัสทรัพย์สิน
8. การเชื่อมต่อกับ ONEBOOK, PEAK และ One OA
9. ภาคผนวก

---

1. ระบบนี้คืออะไร

ONE Asset คือระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ใช้ขึ้นทะเบียน ติดตาม คิดค่าเสื่อมราคา และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยเชื่อมกับ:

- **One OA** — รับคำขอซื้อที่อนุมัติแล้วมาขึ้นทะเบียน
- **ONEBOOK (บัญชี)** — ดึงบิลทรัพย์สินที่ลงบัญชีแล้วมาสร้างทรัพย์สิน และส่งค่าเสื่อมรายเดือนกลับไปลงสมุดรายวัน

หน้าจอทุกหน้ารองรับ 3 ภาษา (ไทย/English/中文) สลับได้ที่มุมขวาบน ข้อมูลหลัก (บริษัท หมวดหมู่ สถานที่ ฯลฯ) เก็บชื่อทั้ง 3 ภาษา

---

2. เข้าใช้งานและบทบาท/สิทธิ์

บทบาท (Role)

บทบาท	คำอธิบาย
ACCOUNTANT เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน	ทำงานประจำวัน: สร้าง/แก้ฉบับร่าง นำเข้า คำนวณค่าเสื่อม อัปโหลดเอกสาร
MANAGER หัวหน้าบัญชี	สิทธิ์ของ ACCOUNTANT + อนุมัติทรัพย์สิน ปิดงวดค่าเสื่อม แก้หมวดหมู่/ผังบัญชี
ADMIN ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้ ข้อมูลหลัก การตั้งค่า การเชื่อมต่อ (ไม่ยุ่งงานบัญชีทรัพย์สินโดยตรง)
AUDITOR ผู้ตรวจสอบ/ผู้ดู	ดูได้ทุกอย่าง + ส่งออกรายงาน แต่แก้ไขไม่ได้

ตารางสิทธิ์ (RBAC)

สิทธิ์	ACCOUNTANT	MANAGER	ADMIN	AUDITOR
ดูทรัพย์สิน	✓	✓	✓	✓
สร้างทรัพย์สิน / แก้ฉบับร่าง	✓	✓	–	–
อนุมัติทรัพย์สิน	–	✓	–	–
คำนวณค่าเสื่อม	✓	✓	–	–
ปิดงวดค่าเสื่อม	–	✓	–	–
แก้หมวดหมู่ / แก้ Mapping บัญชี	–	✓	(หมวดหมู่เท่านั้น)	–
นำเข้าจาก OA/บัญชี	✓	✓	–	–
อัปโหลดเอกสาร	✓	✓	–	–
ส่งออกรายงาน	✓	✓	–	✓
จัดการผู้ใช้/ตั้งค่า/ข้อมูลหลัก	–	–	✓	–
ดู Audit Log	✓	✓	✓	✓
ลบ Audit Log	ไม่มีใครทำได้ (append-only)			

> ปุ่มและเมนูจะซ่อน/แสดงตามสิทธิ์ ถ้าไม่เห็นปุ่มที่ต้องการ แปลว่าบทบาทปัจจุบันไม่มีสิทธิ์นั้น

---

3. ภาพรวมเมนูทั้งหมด

แถบเมนูซ้ายแบ่ง 4 กลุ่ม (พับเก็บได้ด้วยไอคอนมุมบน):

ภาพรวม

- แดชบอร์ด (`/`) — KPI + กราฟ + งานที่ต้องทำ
- กระบวนการ (`/flow`) — ภาพรวมสถานะและเส้นทางทรัพย์สิน

งานทรัพย์สิน

- นำเข้าจาก OA (`/oa-import`) — คิวนำเข้าจาก OA และจากบัญชี
- ทะเบียนทรัพย์สิน (`/assets`) — รายการทรัพย์สินทั้งหมด
- สถานที่ (`/locations`) — ผังสถานที่ บริษัท→สาขา→อาคาร→ชั้น→ห้อง
- ตรวจนับทรัพย์สิน (`/verify`) — แคมเปญตรวจนับ
- เอกสาร (`/documents`) — คลังเอกสารแนบทั้งหมด

บัญชี

- หมวดหมู่ (`/categories`) — หมวดหมู่ + ค่าเริ่มต้นค่าเสื่อม + ผังบัญชี

- ค่าเสื่อมราคา (`/depreciation`) — คำนวณ/ปิดงวด/ส่งเข้าบัญชี
- รายงาน (`/reports`) — รายงานมาตรฐาน 6 แบบ
- คลังความรู้ (`/knowledge`) — บทความบัญชี/ภาษีสร้างด้วย AI

การควบคุม

- บันทึกการตรวจสอบ (`/audit`) — Audit log (แก้/ลบไม่ได้)
- ตั้งค่า (`/settings`) — ข้อมูลหลัก เลขเอกสาร การเชื่อมต่อ สิทธิ์

แถบบนทุกหน้า: **ช่องค้นหาแบบ typeahead** (รหัส/ชื่อ/Serial/เลขใบแจ้งหนี้/เลขที่ OA) — พิมพ์แล้วเด้งรายการที่น่าจะใช่ขึ้นมาทันที จัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง (ตรงรหัส/SN ก่อน) ไฮไลต์คำที่ตรง แสดงสถานะ เลือกด้วยลูกศร↑↓/Enter หรือคลิกเพื่อไปหน้าทรัพย์สินนั้น และมี "ดูทั้งหมด" เพื่อเปิดผลทั้งหมดในหน้าทะเบียน · งวดปัจจุบัน, สลับระบบ (ไป OA/ONEBOOK), สลับภาษา, เมนูผู้ใช้ (รีเซ็ตข้อมูลทดลอง, ออกจากระบบ) และปุ่ม "คู่มือการใช้งาน →" (`/help`)

---

4. กระแสงานหลัก

เส้นทางเต็มของทรัพย์สิน 1 ชิ้น:

```
แหล่งที่มา ──> นำเข้า/ตรวจสอบ ──> สร้างทรัพย์สิน(DRAFT) ──> เปิดใช้งาน(ACTIVE) ──> คิดค่าเสื่อมรายเดือน
   |                                                                                          |
 OA อนุมัติ / บิล ONEBOOK                                                          ส่งค่าเสื่อมกลับ ONEBOOK
```

ขั้นตอนบนหน้า "นำเข้าจาก OA" (ribbon):

`OA APPROVED → IMPORT / SYNC → ASSET CANDIDATE → CLASSIFY → CREATE ASSET (DRAFT) → REVIEW → ACTIVATE`

สรุปทีละขั้น

1. **นำเข้า** — เลือกแหล่งที่มา: "ดึงข้อมูลจาก OA" (คำขอซื้อที่อนุมัติ), "นำเข้าจากบัญชี" (บิลทรัพย์สินใน ONEBOOK), หรือ **"นำเข้าจาก PEAK"** (ค่าใช้จ่ายที่ลงผังบัญชีสินทรัพย์ 12xx ใน PEAK บัญชีหลัก — ดูหัวข้อ 8) → เข้าคิวเดียวกัน
2. **ตรวจสอบ/จำแนก** — เปิดรายการในคิว กด "เริ่มตรวจสอบ" ระบบตรวจรายการซ้ำ 4 จุด เลือกหมวดหมู่ (ค่าเสื่อม/บัญชีเติมให้อัตโนมัติ)
3. **สร้างทรัพย์สิน** — เลือกแยกรายชิ้นหรือกลุ่มเดียว กด "สร้างทรัพย์สิน" → ได้ทรัพย์สินสถานะ **ฉบับร่าง (DRAFT)**
4. **เปิดใช้งาน** — เปิดรายละเอียด ตั้งข้อมูลให้ครบ (โดยเฉพาะ **วันที่พร้อมใช้งาน** และสถานที่) → "ส่งขออนุมัติ" → หัวหน้าบัญชี "อนุมัติและเปิดใช้งาน" → **ACTIVE**
5. **คิดค่าเสื่อม** — เมนูค่าเสื่อมราคา สร้างรอบรายเดือน → คำนวณ → ยืนยันตรวจแล้ว → ปิดงวด
6. **ส่งเข้าบัญชี** — หลังปิดงวด กด "ส่งเข้าบัญชี ONEBOOK" เพื่อลงสมุดรายวันค่าเสื่อม (เฉพาะทรัพย์สินที่มาจาก ONEBOOK)
7. **สิ้นอายุ** — โอนย้าย ซ่อมบำรุง หรือจำหน่าย (ขาย/ทำลาย/สูญหาย/บริจาค/ตัดจำหน่าย) ระบบคิดกำไร/ขาดทุนจาก NBV ให้

---

5. รายละเอียดแต่ละหน้า

5.1 แดชบอร์ด (`/`)

การ์ด KPI 8 ใบ (คลิกลัดไปหน้ากรองได้): ทรัพย์สินทั้งหมด, ราคาทุนรวม, ค่าเสื่อมสะสม, มูลค่าตามบัญชี (NBV), ทรัพย์สินใหม่เดือนนี้, ยังไม่มีรูป, ยังไม่มีหมวดหมู่, รอเปิดใช้งาน

กราฟ: แนวโน้มค่าเสื่อมรายเดือน, มูลค่า/จำนวนตามหมวดหมู่, มูลค่าตามบริษัท/สาขา/แผนก

"รายการที่ต้องดำเนินการ": OA รอตรวจสอบ, ไม่ระบุสถานที่, ไม่มีนโยบายค่าเสื่อม, ขาดเอกสาร, จะครบอายุภายใน 6 เดือน · "กิจกรรมล่าสุด" 6 รายการ

5.2 กระบวนการ (`/flow`)

ภาพรวมเรียลไทม์: KPI 4 ใบ, เส้นทางกระบวนการแบบคลิกได้, แนวโน้มมูลค่า (จริง+คาดการณ์ เลือกช่วง 6 เดือน/1 ปี/3 ปี/ทั้งหมด), สถานะค่าเสื่อม, สัดส่วนตามหมวดหมู่, การแจ้งเตือนสำคัญ (ใกล้หมดอายุค่าเสื่อม ≤6 เดือน, ประกันใกล้หมด ≤90 วัน, ขาดเอกสาร, ไม่มีสถานที่) และงานตกค้าง

5.3 นำเข้าจาก OA (`/oa-import`)

- ปุ่ม **ดึงข้อมูลจาก OA** (คำขอซื้อที่อนุมัติ) และ **นำเข้าจากบัญชี** (บิล ONEBOOK)
- แท็บ **คิวรายการนำเข้า** (กรองตามสถานะ) และ **Mapping ฟิลด์** (แก้การจับคู่ฟิลด์ OA→Asset, เฉพาะ ADMIN)
- คลิกแถว → หน้าต่างตรวจสอบ (ReviewDrawer):
- **ข้อมูลต้นทางจาก OA** — เลขที่ OA/PO, ผู้ขาย, จำนวน, ยอดเงิน, ไฟล์แนบ
- **ตรวจสอบรายการซ้ำ** 4 จุด: เลขที่ OA, เลขที่ใบแจ้งหนี้, Serial Number, อ้างอิงรายการรอลงทะเบียน (ขึ้น "ผ่าน" หรือ "พบรายการซ้ำ")
- **รายการทรัพย์สินที่จะสร้าง** — เลือกหมวดหมู่ (บังคับ) → ค่าเสื่อม/บัญชี/ราคาทุนต่อหน่วยเติมให้เอง
- **แยกเป็นทรัพย์สินรายชิ้น** — ถ้าจำนวน >1 เลือกแยกเป็นรายชิ้น (คนละรหัส/Serial/QR) หรือรวมเป็นกลุ่มเดียว พร้อมพรีวิวรหัสที่จะได้
- ปุ่มตามสถานะ: **เริ่มตรวจสอบ** → **ยืนยันพร้อมสร้าง** หรือ **สร้างทรัพย์สิน (n)** (ข้ามขั้น) · **ปฏิเสธ** (ต้องมีเหตุผล)
- เตือน "ต่ำกว่าเกณฑ์เข้าทรัพย์สิน" ถ้าราคาต่อหน่วย < 3,000 บาท (ควรลงเป็นค่าใช้จ่าย)

5.4 ทะเบียนทรัพย์สิน (`/assets`)

- ปุ่ม: **เพิ่มทรัพย์สิน**, **นำเข้า Excel ข้อมูลเดิม** (`/assets/import`), **ส่งออก Excel**
- ตัวกรอง: ค้นหา, หมวดหมู่, สาขา, แผนก, สถานะ, ตัวกรองเพิ่มเติม (บริษัท/ศูนย์ต้นทุน/สถานที่/หมวดย่อย/ช่วงวันที่) และชิป "ข้อมูลไม่ครบ" (ไม่มีรูป/ขาดเอกสาร/ไม่ระบุสถานที่/ไม่มีหมวดหมู่/ไม่มีนโยบายค่าเสื่อม)
- เลือกคอลัมน์ได้ (21 คอลัมน์) มีแถวยอดรวม และแบ่งหน้า 25/50/100
- คลิกแถว → QuickView แล้วกด "เปิดรายละเอียด"

นำเข้าทรัพย์สินเดิม (`/assets/import`): วิซาร์ด 3 ขั้น อัปโหลด → ตรวจสอบ/พรีวิว → บันทึก มี "ดาวน์โหลด Template" ตรวจ error (ไม่มีรหัส/ไม่พบหมวดย่อย/ราคาทุนผิด/รหัสซ้ำ) ทรัพย์สินที่นำเข้าจะเป็นสถานะ **ACTIVE** พร้อมตัวเลข legacy

5.5 รายละเอียดทรัพย์สิน (`/assets/[id]`)

หัวเรื่อง: ชื่อ + ป้ายสถานะ, ปุ่ม **แก้ไข**, **พิมพ์ป้าย** (QR + บาร์โค้ด), และปุ่มเปลี่ยนสถานะ

การ์ด 4 ใบ: ราคาทุนรวม, ค่าเสื่อมสะสม(งวดปัจจุบัน), NBV, อายุคงเหลือ

แท็บ

- **ภาพรวม** — รูป (อัปโหลดได้), การ์ด **QR + บาร์โค้ด** (ดูย่อหน้า "ป้าย QR + บาร์โค้ด" ด้านล่าง), ข้อมูลทั่วไป, โครงสร้างองค์กร, อ้างอิงการจัดซื้อ, และ "ชุด/กลุ่มที่แยกมา" (ลิงก์พี่น้องที่แยกจาก OA เดียวกัน)
- **บัญชี** — ตารางราคาทุน (ทุน+เพิ่ม−สะสม=NBV), นโยบายค่าเสื่อม (วิธี/อายุ/ซาก/proration/เริ่มคิด), การผูกบัญชี 3 บัญชี, และตารางเทียบ Legacy (ถ้ามี)
- **ค่าเสื่อมราคา** — ตารางค่าเสื่อมรายเดือนทั้งอายุ เลือกปี + ส่งออก มีป้าย LOCKED/งวดปัจจุบัน
- **สถานที่** — ไทม์ไลน์ลำดับสถานที่
- **ซ่อมบำรุง** — บันทึกซ่อม + "เพิ่มบันทึกซ่อมบำรุง" (ซ่อมแซม/บำรุงเชิงป้องกัน/ตรวจเช็ค/สอบเทียบ/อื่นๆ)
- **เอกสาร** — อัปโหลดเอกสารแนบ (เตือนถ้าขาด INVOICE/รูป)
- **ประวัติ** — สายการอนุมัติ + Audit ของทรัพย์สินชิ้นนี้

ปุ่มเปลี่ยนสถานะ (ขึ้นตามสถานะและสิทธิ์)

- DRAFT → **ส่งขออนุมัติ** (ต้องไม่มีข้อมูลค้าง) → PENDING_REVIEW
- PENDING_REVIEW → **อนุมัติและเปิดใช้งาน** → ACTIVE / **ส่งกลับเป็นฉบับร่าง**
- ACTIVE → **ปรับเป็นไม่ใช้งาน**, **ขอจำหน่าย**, **ย้าย/โอนย้าย**
- DISPOSAL_PENDING → **ยืนยันการจำหน่าย** (เปิด DisposalModal: เลือกประเภท ขาย/เศษซาก/สูญหาย/ชำรุด/บริจาค/ตัดจำหน่าย, ใส่รายรับ ระบบคิด NBV + กำไร/ขาดทุน) / **ยกเลิกคำขอ**
- INACTIVE/DISPOSED → **เปิดใช้งานอีกครั้ง**, **เก็บถาวร**

> การแก้ฟิลด์ที่กระทบบัญชี (ราคาทุน/อายุ/นโยบาย/วันที่) หลังเปิดใช้งานแล้ว ต้องเป็น MANAGER และต้องใส่เหตุผล

ป้าย QR + บาร์โค้ด (การ์ดในแท็บภาพรวม และหน้าพิมพ์ป้าย) — มี **2 บาร์โค้ด** ทำหน้าที่ต่างกัน

- **QR Code** — เข้ารหัสลิงก์ `/a/{id}` สแกนแล้วเปิดหน้าทรัพย์สินแบบอ่านอย่างเดียว (เห็นรายละเอียดเต็มตามสิทธิ์)
- **บาร์โค้ด "ประเภท" (Code 128)** — เข้ารหัสรหัสหมวดหมู่/หมวดย่อย (เช่น `OFE-COM` = คอมพิวเตอร์) บอกว่า **ทรัพย์สินชิ้นนี้เป็นอะไร**
- **บาร์โค้ด "SN" (Code 128)** — เข้ารหัส Serial Number บอกว่า **เป็นชิ้น/ตัวไหน** (แสดงเมื่อทรัพย์สินมี SN; ใช้เทียบกับตัวเครื่อง/กล่องของผู้ผลิต)
- รหัสทรัพย์สิน (asset code) ยังแสดงเป็นข้อความบนป้ายเสมอ และ QR ก็ชี้ไปที่ทรัพย์สินชิ้นนั้นโดยตรง
- **พิมพ์/ดาวน์โหลดป้าย** (`/label/[id]`) — ป้ายทั้งใบเป็นภาพ **SVG ชิ้นเดียว** (QR + ชื่อบริษัท/ทรัพย์สิน/รหัส + บาร์โค้ดประเภท + บาร์โค้ด SN) มีให้:
- **เลือกขนาดสติกเกอร์** 70×35 / 100×50 / 60×30 / 50×25 มม.
- **พิมพ์** — ตั้งขนาดกระดาษ (`@page`) ตรงกับสติกเกอร์ ขอบ 0 พร้อมใช้กับ **เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด/ฉลาก** ได้ทันที
- **ดาวน์โหลด PNG** (ความละเอียดสูง) หรือ **SVG** เพื่อนำเข้าโปรแกรมพิมพ์ฉลาก (เวกเตอร์ คมชัดทุกขนาด)

5.6 สถานที่ (`/locations`)

ผังต้นไม้ บริษัท→สาขา→อาคาร→ชั้น→ห้อง (ซ้อนได้ไม่จำกัดชั้นผ่าน "สถานที่แม่") มีถัง "ทรัพย์สินที่ยังไม่ระบุสถานที่" · เพิ่ม/แก้สถานที่ได้ (ADMIN)

5.7 ตรวจนับทรัพย์สิน (`/verify`)

สร้างแคมเปญตรวจนับ (ต้องมีสิทธิ์คำนวณค่าเสื่อม) ภายในแคมเปญบันทึกผลรายชิ้น: พบถูกที่ / พบผิดที่ / ชำรุด / ไม่พบ มีการ์ดสรุปและปุ่ม "ปิดแคมเปญ" (ล็อกผล)

5.8 เอกสาร (`/documents`)

คลังเอกสารแนบทั้งหมด กรองตามประเภท/ระบบต้นทาง (OA/Fixed Asset/Legacy)/ค้นหา (การอัปโหลดทำที่หน้ารายละเอียดทรัพย์สิน)

5.9 หมวดหมู่ (`/categories`)

ผัง 2 ชั้น (หมวดหมู่/หมวดย่อย) แต่ละหมวดกำหนด: หน่วยนับ, อายุใช้งานเริ่มต้น (ปี), มูลค่าซากเริ่มต้น, วิธีคิดค่าเสื่อม และ **การผูกบัญชี** 3 บัญชี (สินทรัพย์/ค่าเสื่อม/ค่าเสื่อมสะสม) มีตารางอ้างอิงอัตราค่าเสื่อมตามกฎหมายและเกณฑ์ตั้งทรัพย์สิน · แก้หมวดได้ (MANAGER/ADMIN) แก้ผังบัญชีได้ (MANAGER)

5.10 ค่าเสื่อมราคา (`/depreciation`)

3 แท็บ:

- **รอบคำนวณรายเดือน** — ป้ายสถานะงวด (ฉบับร่าง→คำนวณแล้ว→ตรวจแล้ว→ปิดงวดแล้ว→ลงบัญชีแล้ว) ปุ่ม **สร้างรอบใหม่** (เปิดได้เมื่องวดล่าสุดปิด/ลงบัญชีแล้ว), ต่อแถว: **คำนวณ**, **ยืนยันตรวจแล้ว** (MANAGER, ติดถ้ามี error), **ปิดงวด** (MANAGER), **ตรวจสอบ**
- **ตรวจสอบก่อนปิดงวด** — เลือกงวด ดูการ์ดสรุป (จำนวน/ค่าเสื่อมงวด/สะสม/NBV/ข้อผิดพลาด/ไม่มีนโยบาย/วันพร้อมใช้ผิด), แยกตามหมวดหมู่ + รายชิ้น, **ส่งออก Excel**, และ **ส่งเข้าบัญชี ONEBOOK** (เปิดเมื่องวด = ปิดงวดแล้ว และมีทรัพย์สินที่มาจาก ONEBOOK)
- **นโยบายค่าเสื่อม** — เพิ่ม/แก้นโยบาย (MANAGER): ชื่อ, หมวด, วิธี (ปัจจุบันมีเส้นตรง), อายุปี, ซาก, เริ่มคิด, proration, การปัดเศษ, วันมีผล

5.11 รายงาน (`/reports`)

6 รายงาน: ทะเบียนทรัพย์สิน, สรุปตามหมวดหมู่, ตารางค่าเสื่อม (ตามปีบัญชี), ตามสถานที่, ข้อมูลไม่ครบ, การนำเข้า OA · กรองสาขา/ปี · ส่งออก Excel

5.12 คลังความรู้ (`/knowledge`)

บทความบัญชี/ภาษีทรัพย์สินสร้างด้วย AI พร้อมแหล่งอ้างอิง (เช่น อายุ/อัตราค่าเสื่อม, เกณฑ์ตั้งทรัพย์สิน, เพดานรถยนต์ 1 ล้าน, TFRS for NPAEs) — เนื้อหา AI ควรให้ผู้สอบบัญชีตรวจก่อนใช้จริง

5.13 บันทึกการตรวจสอบ (`/audit`)

ทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญถูกบันทึก แก้/ลบไม่ได้ เก็บ ≥10 ปี กรองตาม action/ผู้ใช้/แหล่ง (UI/OA_SYNC/EXCEL_IMPORT/SYSTEM) · ส่งออก Excel

5.14 ตั้งค่า (`/settings`)

8 แท็บ: บริษัท, สาขา, แผนก, ศูนย์ต้นทุน (ข้อมูลหลัก), เลขที่เอกสาร (เลขรันพร้อมพรีวิว), เชื่อมต่อ OA (endpoint/วิธียืนยันตัวตน/โหมด sync/ทดสอบการเชื่อมต่อ), ผู้ใช้งาน, สิทธิ์การใช้งาน (เมทริกซ์ RBAC)

---

6. สถานะทรัพย์สินและรอบค่าเสื่อม

สถานะทรัพย์สิน (AssetStatus)

สถานะ	ความหมาย
CANDIDATE	รอตรวจสอบ (ยังเป็นรายการ OA/บัญชี ยังไม่เป็นทรัพย์สิน)
DRAFT	ฉบับร่าง
PENDING_REVIEW	รออนุมัติ
ACTIVE	ใช้งาน (คิดค่าเสื่อม)
INACTIVE	ไม่ใช้งาน
UNDER_REPAIR	ส่งซ่อม
TEMPORARILY_UNUSED	พักการใช้งาน
DISPOSAL_PENDING	รอจำหน่าย
DISPOSED	จำหน่ายแล้ว
ARCHIVED	เก็บถาวร

> สถานะที่ "คิดค่าเสื่อม" ได้: ACTIVE, INACTIVE, UNDER_REPAIR, TEMPORARILY_UNUSED

สถานะรอบค่าเสื่อม (RunStatus)

`ฉบับร่าง (DRAFT) → คำนวณแล้ว (CALCULATED) → ตรวจแล้ว (REVIEWED) → ปิดงวดแล้ว (LOCKED) → ลงบัญชีแล้ว (POSTED)`

POSTED จะเกิดหลังกด "ส่งเข้าบัญชี ONEBOOK" สำเร็จเท่านั้น

---

7. กฎการคิดค่าเสื่อมและรหัสทรัพย์สิน

เงื่อนไขทรัพย์สินจะคิดค่าเสื่อมได้ (ครบทั้ง 4 ข้อ)

1. มี **วันที่พร้อมใช้งาน (readyDate)**
2. สถานะ ∈ {ACTIVE, INACTIVE, UNDER_REPAIR, TEMPORARILY_UNUSED}
3. อายุ (lifeMonths) > 0
4. ราคาทุนรวม > มูลค่าซาก

> ทรัพย์สินที่เพิ่งสร้างเป็น DRAFT และ readyDate ว่าง จึงยังไม่คิดค่าเสื่อม ต้องตั้งวันพร้อมใช้ + เปิดใช้งานก่อน

วิธีคิด

- **เส้นตรง (SL)** ใช้งานได้ (DB/UOP เป็น Phase 2)
- proration: คิดเต็มเดือน / ตามจำนวนวันจริง(÷365) / เริ่มเดือนถัดไป
- งวดสุดท้ายดูดเศษให้ NBV ปิดท้าย = มูลค่าซากพอดี

รหัสทรัพย์สิน

รูปแบบ `บริษัท-หมวด-ปีYY-ลำดับ` เช่น `SHD-OFE-26-00001` (ลำดับแยกตามบริษัท+หมวด ไม่ใส่สาขาในรหัสเพราะทรัพย์สินย้ายสาขาได้) · เกณฑ์ตั้งทรัพย์สิน = 3,000 บาท/หน่วย

---

8. การเชื่อมต่อกับ ONEBOOK, PEAK และ One OA

ONEBOOK → Asset (นำเข้าบิลทรัพย์สิน)

"นำเข้าจากบัญชี" เรียก `/api/onebook/sync` → ดึงบิล (kind bill/expense) ที่ลงบัญชีแล้วและบรรทัดผูกบัญชีสินทรัพย์รหัส 12xx · ทรัพย์สินที่สร้างจะพก `glAccountCode` (เช่น 1240) และ `glCompanyId` ติดไว้

Asset → ONEBOOK (ส่งค่าเสื่อมกลับ)

ปุ่ม "ส่งเข้าบัญชี ONEBOOK" (หน้าค่าเสื่อม แท็บตรวจสอบก่อนปิดงวด):

- เปิดใช้งานเมื่อ งวด = **ปิดงวดแล้ว** และมีทรัพย์สินที่มี `glAccountCode` + `glCompanyId` และค่าเสื่อมงวดนี้ > 0
- ส่งไป `/api/onebook/post-depreciation` → ONEBOOK ลงสมุดรายวัน **เดบิต 6170 (ค่าเสื่อม) / เครดิต รหัสบัญชีสินทรัพย์+1 (เช่น 1240→1241 ค่าเสื่อมสะสม)**
- กันลงซ้ำงวดเดิม (idempotent) · สำเร็จแล้วงวดเปลี่ยนเป็น "ลงบัญชีแล้ว"

> env ที่ต้องตั้งฝั่ง Asset: `ONEBOOK_BASE_URL` , `ONEBOOK_SYNC_KEY` (ต้องเท่ากับ `ASSET_SYNC_KEY` ฝั่ง ONEBOOK) · ฝั่ง ONEBOOK ต้อง deploy migration `0077` (ฟังก์ชัน `post_external_depreciation`) ด้วย

One OA → Asset

คำขอซื้อที่อนุมัติใน One OA เข้าคิว "นำเข้าจาก OA" ผ่าน "ดึงข้อมูลจาก OA" (`/api/oa/sync`) และเมื่อสร้างทรัพย์สินแล้วจะยิงกลับแจ้งรหัสทรัพย์สินไปที่ OA (`/api/oa/callback`)

PEAK → Asset (นำเข้าทรัพย์สินจากบัญชี PEAK) — ดึงอย่างเดียว

"นำเข้าจาก PEAK" เรียก `/api/peak/sync` → ดึง **Expense** จาก PEAK บัญชีหลัก แล้วคัดเฉพาะบรรทัดที่ลงผังบัญชีสินทรัพย์ (ขึ้นต้นตาม `PEAK_ASSET_ACCOUNT_PREFIXES` default `12`) → เข้าคิวเดียวกับ OA/ONEBOOK

- **ดึงอย่างเดียว ไม่ยิงกลับ** — PEAK ทำบัญชีค่าเสื่อมของตัวเอง ระบบเราแค่ขึ้นทะเบียน + คิดค่าเสื่อมของเราเอง
- Auth: PEAK ต้องเซ็นทุก request ด้วย HMAC-SHA1 (secret = Connect ID) + Client-Token + User-Token (อายุ 24 ชม.)
- ทรัพย์สินที่สร้างเก็บ `source.sourceSystem='PEAK'` + `glAccountCode` (เช่น 124106) ไว้อ้างอิง
- env ฝั่ง Asset: `PEAK_BASE_URL` , `PEAK_CONNECT_ID` , `PEAK_APP_PASSWORD` , `PEAK_USER_TOKEN` , `PEAK_ASSET_ACCOUNT_PREFIXES`
- **รายละเอียดเต็ม ดู `docs/INTEGRATION_PEAK.md`**

รายละเอียดสถาปัตยกรรม/คีย์ ดู `docs/INTEGRATION.md`

---

9. ภาคผนวก

คำศัพท์

- **NBV** (Net Book Value) = ราคาทุนรวม – ค่าเสื่อมสะสม (มูลค่าตามบัญชี)
- **readyDate** วันที่พร้อมใช้งาน = จุดเริ่มคิดค่าเสื่อม
- **ค่าเสื่อมสะสม** บัญชีคู่กับบัญชีสินทรัพย์ (รหัสสินทรัพย์+1)

ข้อควรรู้ Phase 1

- วิธีค่าเสื่อม DB/UOP, ผู้ถือครองทรัพย์สิน, และบางฟีเจอร์ขั้นสูงเป็น Phase 2
- การ Post GL ทำผ่านการเชื่อม ONEBOOK เท่านั้น (หน้าหมวดหมู่ยังขึ้น "Phase 1 ยังไม่ Post GL" สำหรับการลงบัญชีภายใน)

ไฟล์อ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา

- สถานะ/ชนิดข้อมูล: `src/lib/types.ts` · คณิตค่าเสื่อม: `src/lib/depreciation.ts` · สิทธิ์: `src/lib/rbac.ts`
- Store/แอ็กชัน: `src/lib/store.tsx` · ปุ่มส่งค่าเสื่อม: `src/components/post-depreciation-button.tsx`
- เมนู: `src/components/shell.tsx` · i18n: `src/lib/i18n/{th,en,zh}.ts`

การดูแลคู่มือ

เอกสารนี้ต้องอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง feature/flow/ฟิลด์/เมนู/สิทธิ์ ของ ONE Asset โดยแก้ในชุดแก้ไข (commit) เดียวกับโค้ด เพื่อให้คู่มือตรงกับระบบจริงเสมอ