

CUSTOMER GUIDE Ⅹ REVISION 2

インストール・ライセンス有効化 運用ガイド

ライセンス契約者ⅩけのⅩⅩなⅩ入・有効化・運用手Ⅹ

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

お支払い後にクイックスタート

まず、メールでProduct/Plan/Units/License ID/License Key/契約期間を確認し、Keyを秘密の保管場所に保管してください。以下のステップ11は通常の顧客のインストール手順です。

1. 公式bundleの検証・インストール：Manifest signature、SHA-256の値を確認してからインストールします。依存関係とCommercial companionの運用確定版との一致を確認します。（7～10ページ）
2. 新規インストール時のみodre-pqc initを1回実行します。既存のconfig/keys/runtime/stateがある更新・再インストールではinitを再実行しません。（10ページ）
3. odre-pqc doctorを1回実行します。サーバーの起動やGatewayの接続前にインストール環境を確認します。（11ページ）
4. odre-pqc verifyを1回実行します。一時キー・一時DBによる独立したCore自己テストです。Gateway接続後に再実行しません。（11ページ）
5. FastAPI applicationにfrom odre_pqc import installとinstall(app)を適用します。保護route、startup/shutdownを確定します。（14ページ）
6. odre-pqc-commercial activateを実行後、公式HTTPS画面でLicense ID、License Key、Device Registration Codeを使用承認します。CLIは起動したままにします。（12ページ）
7. odre-pqc-commercial statusでACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASSとUnitの正常な割り当てを確認します。（13ページ）
8. お客様のFastAPIサーバーとODRE PQC security boundaryを起動します。Production trafficはまだ開放しません。（13ページ）
9. odre-pqc statusを1回実行し、実際に稼働しているCoreの認証済みruntime状態を確認します。確認対象のCoreを区別してください。（13ページ）
10. Gateway -> Core -> 業務Handlerの実際の統合経路を別途検証します。Core statusの成功だけではこのGateを代替できません。（15ページ）
11. すべてのGate PASSと運用承認後にのみProduction Trafficを開きます。

ページ番号と作業番号は異なります 既存の目次構成を維持しています。インストール検証（10～11ページ）

->Gateway接続（14ページ）->有効化（12ページ）->状態確認・サーバー起動（13ページ）->統合検証（15ページ）の順に読んでください。不一致・未確定事項・検証失敗があれば停止し、回避しないでください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

目次	
お支払い後にクイックスタート	2
目次	3
0. 開始前の確認	5
0.1 対象と準備	5
0.2 事前条件	5
1. お支払い確認メールの確認	6
ホームページでどのメニューを選択しますか☑	6
2. 公式製品ダウンロード・整合性確認	7
Windows：ファイルSHA-256の確認	7
Ubuntu：ファイルSHA-256の確認	7
3. 設置前の準備	8
4. 公式bundleのインストール	9
4A. Windows Server 2022 AMD64	9
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9
新規インストールのみ：初期化は1回	10
設置環境☑断->独立コア自☑試験	10
5. 設置☑断・自☑試験・状態の区分	11
Core statusは実行中の証拠を確認します	11
6. 有料ライセンスのアクティベーション	12
7. アクティベーション確認->サーバ起動->ランタイム確認	13
1) Commercial 状態確認	13
2) 顧客サーバーと Gateway プライベートコアを起動	13
3) 実際のランニングコア状態確認1回	13
8. FastAPI/Server Gateway 接続	14
9. Production 前の実際の統合 Smoke Test	15
10. 通常の操作	16
Lease 更新	16

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

目次（続き）	
11. Unitの管理	17
12. 障害対応	18
13. Fail-Closed 明	19
14. バックアップ・移行・削除・リアクティブ化	20
通常移行	1
15. 技術支援の要請方法	21
16. セキュリティ上送 ではない情報	22
17. クイックインストール チェックリスト	23
18.用語集	24
Appendix A.決済会社スタンダードオンビリング契約	25
Appendix B.顧客が絶対にしてはならない行動	26
文書管理とリリース・ート	27

既存v1.1.1の・ページ造を維持しました。ページ番号をすと該当するに移動します。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

0. 開始前の確認
決済が確認され、ライセンスメールをいただいたお客様のサーバー運用・開発担当者のためのご案内です。デフォルトのインストールはサーバー側の操作であり、既存のクライアントにPQC機能を追加しません。

- 0.1 対象と準備
- FastAPI FastAPI application/既存の API に Server Gateway を接続する顧客。
 - Windows Server 2022; Ubuntu 22.04; Ubuntu 24.04; Debian 12; Rocky Linux 9.8; AlmaLinux 9.8 (AMD64) マネージ。
 - 設置・活性化・統合・検証時間を別途確保します。10分はデバイス登録コードの有効時間であり、完全なインストール完了時間を保証しません。

0.2 事前条件

区分	前提条件
OS / CPU	Windows Server 2022; Ubuntu 22.04; Ubuntu 24.04; Debian 12; Rocky Linux 9.8; AlmaLinux 9.8 (AMD64)
Python	CPython 3.12（既存の監査基準：Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3）。最終的な bundle 検証は別途 Gate です。
権限	インストール・保護ステータスパスの作成に対する管理者/root権限。運用アカウントは最小権。
時間	信頼できるNTP同期。システム時間を去に回しません。
ネットワーク	公式ライセンス/アクティブ化HTTPSサービスでoutbound 443

変更の完全性
アプリバックアップ・ロールバックポイント確保。他のインストールにLease/identity/stateを複製しません。

秘密情報報告 License Key、activation token、refresh credential、local state、private keyをログ・サポートチケット・ソース・URL コマンド行・シェル履歴・ログに入れないでください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

1. お支払い確認メールの確認

決済検証後、購入時のメールアドレスにLicense IDとLicense Keyが発行されます。最終Live発行検証の完了状況は27ページのRelease Gateで別途確認します。

発信アドレスとお問い合わせアドレスは異なります 自動ライセンスEメール：ODRE PQC

<license@mail.odreai.com> -

発信専用です。カスタマーサポート・お問い合わせ受付：odreai2025@gmail.com -

お問い合わせはこのアドレスにお送りください。送信アドレスを表示するだけで添付ファイルを信頼するのではなく、公式マニフェスト署名を確認してください。

メールアイテム

顧客確認

Product / Plan / Units 購入☒品、契約プラン、必要な運用設置数と一致していることを確認してください。

License ID / License Key 両方の値を☒全に保管してください。Keyは購入証明であり、公式HTTPSアクティベーション画面にのみ入力します。

契約期間

開始・終了・次の更新日・決済周期を確認します。

ダウンロード/ドキュメント

公式のbundle、Manifest、signatureが同じリリースであることを確認してください。

お支払いリファレンス

マスクされた参照は購入確認用です。プロバイダ取引IDを共通の有効化入力として使用しません。

ホームページでどのメニューを選択しますか☒

☒ メールを受信した場合はインストールを準備します。Core自☒テストとFastAPI application接続（14ページ）を完了後、☒インストール済みライセンスの有効化☒（12ページ）で承認します。

☒ メールが☒かない場合は、☒決済確認・メール送信☒を使用します。再決済しないでください。対応する回復画面が必要な場合にのみ、支払いプロバイダの参照を使用してください。

公式アクティベーション画面：<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

解決しない場合は、秘密情報を☒してからカスタマーサポートに連絡してください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

2. 公式製品ダウンロード・整合性確認

公式配信チャンネルのRelease Manifestがダウンロードファイル名・サイズ・hashの目録です。3つのコンポーネントを含む1つの顧客bundleを使用します。

1. 公式のbundle + Release Manifest + signatureを同じリリースで受け取ります。
2. 検証対象ファイルとは独立して確認した公式署名公開鍵/信頼基準でマニフェスト署名を検証します。具体的な検証ルール・命令は最終リリース指針に従います。
3. 署名が有効なマニフェストに書かれたサイズ・SHA-256と実際のアーティファクトを照合します。SHA-256一致のみが発行者認証にはなりません。
4. すべての検証がPASSの場合にのみ公式インストーラを実行します。検証前圧縮解除・pipインストール・runtime loadは行いません。

Windows：ファイルSHA-256の確認

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu：ファイルSHA-256の確認

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>は実際のファイル名ではなくプレースホルダーです。

Manifestで指定されたダウンロードファイルのローカルパス

に置き換えます。上記のコマンドはhash照合用であり、署名検証やインストーラの強制整合性検証に代わるものではありません。

historical/reference Core hash - bundle hashではありません ODR PQC 0.3.1 RC1 注 SHA-256:

```
A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
```

最終Commercial + Gateway + Core

bundleのSHA-256は照読化・封印後にManifestで確定します。現在値：未確認。

この参照値をbundleに適用しないでください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

3. 設置前の準備

検査	PASS基準	失敗した場合
OS/CPU/Python	サポートの☑み合わせと正確に一致	設置中断・サポートお問い合わせ
システム時間	NTP同期・大きなdriftなし	時間原☑の解決
HTTPS egress	公式サービスoutbound 443可能	ファイアウォール変更の承認
権限/ACL	管理者/rootと制限されたステートパス	権限設計の変更
整合性	manifest signature とすべての hash 一致 artifact ☑棄・再ダウンロード	
バックアップ	アプリケーションロールバックポイントの取得	変更前のバックアップ

バックアップには承認済みのアプリケーションコード・設定のコピーを含められます。ただし、既存のinstallation identity、device private key、refresh credential、Offline Leaseを新しいVM/containerへ複製してはいけません。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

4. インストール - Core + Commercial Wheel

7ページの整合性を確認した2つのホイールを使用してください。以下の対応するOSコマンドのみを実行してください。新規インストール用です。各手順が失敗したら停止してください。Gateway接続は別途14ページに従います。

正規インストーラ入口（封印済み Release 63 artifact と照合済み）

Windows: `./install-odre-pqc.ps1`

Linux: `sudo ./install-odre-pqc.sh`

Wheel の直接インストールに置き換えないでください。その後も
init、doctor、verify、アプリ接続、activation/status、runtime 検証、smoke test、Production Readiness
承認を実施します。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

4.公式bundleのインストール

Commercial + Gateway + Coreを含む公式のbundleを使用します。インストール前にマニフェスト署名とSHA-256を確認し、インストール後に承認されたランタイムの依存関係を確認します。 Commercial companionは、運^①確定の実^②・バージョンと一致しなければなりません。

ランダムインストールコマンドを使用しないでください
最終bundleのファイル名、OS別installer/wrapper、インストール先は公式リリース手^③で確定します。installerの必須インストール前整合性検証を^④したり、個別Wheelを任意に^⑤み合わせたりしないでください。旧Commercial wrapperの注意事項^⑥は12ページを参照してください。

4A. Windows Server 2022 AMD64

ACLで保護された準備フォルダに、公式インストーラとして承認されたランタイムとコンポーネントを一^⑦にインストールします。管理者権限はインストール・初期化のみに使用し、運用アカウントには最小権限を付与します。

Commercial stateのDPAPI LocalMachine保護とAdministrators / SYSTEM制限ACLを維持します。ステータスファイルを復号化したり、他のホストにコピーしないでください。

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

専用サービスアカウントと root 所有インストール・状態パスを準備します。同じリリースのUbuntu bundleを承認されたCPython 3.12 runtimeに統合インストールします。状態ディレクトリは root 所有 0700、暗号化状態ファイルと local state key は 0600 を保持します。

新規インストールのみ：初期化は1回

```
odre-pqc init
```

再初期化は更新手^⑧ではありません
既存のconfig/keys/runtime/stateがある場合は、上記のコマンドを実行しないでください。既存のインストール・アップデート・再インストールでは無条件initを^⑨り返しません。再実行は、INITIALIZATION BLOCKED/exit code 6でブロックされます。これを避けるためにkey / stateを削除しないでください。

設置環境^⑩断->独立コア自^⑪試験

```
odre-pqc doctor  
odre-pqc verify
```

正常なインストールではdoctorとverifyはそれ^⑫れ1回です。次は14ページのFastAPI application接続であり、ここではCore statusを実行しません。お客^⑬のサーバーとGateway private Coreを起動後、13ページの手^⑭でCore statusを確認します。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

5. 設置・断・自・試験・状態の区分

コマンド/Gate	いつ実行しますか	を確認しますか
dependency 確認	bundle インストール直後	承認されたランタイムの依存性正常。 pip check 基準 broken requirements 0. Commercial companionの運用確定版と一致。
odre-pqc doctor	Gateway接続前に1回	設定、キー、プロバイダ、DB/権限などのインストール環境。 customer FastAPI applicationや実行中のサーバーがなくても断可能。
odre-pqc verify	doctorの後に1回	一時キー・一時DBベースの独立Core crypto/self-test。お客のFastAPI / Gateway統合試験ではありません。
Commercial activate / status	install(app)適用後、サーバー起動前	Web 承認後の ACTIVE/ LEASE_VALID/integrity PASS および Unit の正常な割り当て。 Core verify の前提条件ではありません。
odre-pqc status	サーバー起動後1回	実際のランニングコアの認証されたランタイムステータスエンドポイントルックアップ。 verify結果ファイルを読み取るコマンドではありません。
実際の断ートウェイ統合検証	サーバ起動・runtime確認後ルパスと保護範囲。別途最終Smoke Test.	Gateway->Core->Work Handlerのフ

verify を再実行しても Gateway 検証はできません インストール段階の独立した自断テストとして完了します。 Gateway接続やCommercial有効化の後にverifyを断り返しません。実際の業務経路は15ページで検証します。

Core statusは実行中の証拠を確認します

認証キー一致、HMAC、nonce、レスポンス freshness、provider/key/security 状態、worker lease などの runtime evidence を検証します。 verify PASS -> status VERIFIED/READYという断果関係ではありません。

サーバーが存在しないか認証できない場合は、Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / exit code 5になる可能性があります。断に正常 Core が実行中であれば verify を以前に実行していなくても ACTIVE/ ON は可能ですが、正常インストールフローの独立自断試験を断断してもよいという意味ではありません。

次は14ページのinstall(app)適用です。その後、12ページのactivate -> 13ページのCommercial status サーバー起動・Core statusの断に断みます。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

6. 有料ライセンスのアクティベーション

Core verifyと14ページのinstall(app)適用を完了後に実行します。最終bundleのCommercial CLIはProductionで確定した実バージョンと必ず一致させてください。

古いラッパーを顧客のbundleベースとして使用しないでください 既存の C:\ODRE-PQC の古い wrapper は、ライ

センス ID/Key を CLI から旧バージョンです。エンドカスタマーのbundle基準では使用しません。CLI が ID/Key 入力を要求した場合は、入力しないで実行ファイル・runtime バージョン一致を確認してください。

odre-pqc-commercial activate

インストールサーバーのCLIの登録コードを入れ続けます。8桁の登録コードは10分有効で、デバイス登録コードは8桁ではなくサーバーのインストール本です。公式HTTPS画面でインストール本ライセンスの有効化を選択します。
<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

☑ License ID
発行メールのフルID

☑ License Key
同じメールに記載された購入証明キー。

☑ デバイス登録コード 現在のインストール
サーバ CLI のコード

☑このデバイスの承認の後、インストール
されたプライベートキーブルーフ->ユニット
割り当て->サインドオフラインリースを受信
するまでCLIを維持します。

公式公開画面キプロ・2026-09-08。入力値は空で、表示される文字は示的なplaceholderです。実際のライセンス・コードではありません。

KeyはHTTPS画面にのみ入力 承認されたCommercial CLIはライセンスID /

Keyを要求・保存しません。キーをコマ

ンドライン、環境変数、URL、history、スクリプト、セット、ログに入れたり、プライベートキーをサーバーからエクスポートしないでください。

CLI成功後、13ページのCommercial

statusを確認します。期限切れ・失敗したコードは再利用せず、新たにactivateで発行します。既存

Trialは削除・再インストールせず、同じインストールをACTIVEに移行します。再インストールしてもTrialは初期化されません。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

7. アクティベーション確認->サーバ起動->ランタイム確認

1) Commercial 状態確認

odre-pqc-commercial status

アイテム	サーバー起動前の確認
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	現在のデプロイメント識別子に正常に割り当てる
Lease expiration / grace	実際の表示時刻による更新計画の $\square$ 定。最初のオープン基準はLEASE_VALIDであり、GRACEを代替基準として使用しません。

アクティベーション・整合性証明なしで保護トラフィックを開けない ACTIVE/LEASE_VALID/integrity PASS または Unit の割り当てを証明できない場合は、続行しないでください。エラーを非表示にしたり、Commercial gateを削除したりしません。この段 $\square$ でverifyを再実行する必要はありません。

2) 顧客サーバーと Gateway プライベートコアを起動

14ページで確定したstartup手 $\square$ に従 $\square$ て、お客 $\square$ のFastAPIサーバーとODRE PQC security boundaryを起動します。Production trafficは

$\square$ じたまにします。具体的な実行コマンド・ポート・状態照会対象は、承認済み最終bundleの統合設定に従 $\square$ てください。

3) 実際のランニングコア状態確認1回

odre-pqc status

ルックアップター $\square$ ットコアを明確に識別し、認証されたランタイムイベントを確認します。サーバー不在・認証失敗時 Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / exit code 5 になることがあります。このコマンドは、verify結果をVERIFIED/READYとしてマークする機能ではありません。

他のコアの成功を代わりに使用しないでください デフォルトの8000番コアステータスの成功は、18083番 $\square$ ートウェイプライベートコアの検証を意味しません。このポートは現在の実 $\square$ の $\square$ であり、顧客固定ポート契約ではありません。プライベートコアの内部ステータスエンドポイントはデフォルトの非アクティブにすることができます。

statusの対象・認証設定がなければ、状態確認完了として扱わないでください。最終bundleの承認済み状態確認手 $\square$ が必要です。別

GateであるGateway private Coreと実際の業務経路の統合検証は、次の15ページで行います。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

顧客向けFastAPI integrationには次のコードを使用します。

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

顧客は保護対象route/Handlerとアプリケーション認証・認可を確認します。Gateway/Core/Native lifecycle、internal trust wiring、Commercial gate、session/replay、Fail-ClosedはODRE PQCが管理します。

8. FastAPI/Server Gateway 接続

作業場所：Core verify以降、Commercial activate以前です。既存のAndroid / iOS / Web ClientとHTTPS API契約は置き換えられず、既存のHandlerとDBはPQCに合わせて再構築されません。

Existing Android / iOS / Web / other Client
v HTTPS / TLS

FastAPI FastAPI application / Existing API
v

ODRE Server Gateway / Adapter
Python PQC Client

v ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary
v

Existing Handler

サーバー接続項目 公式統合設定で確定する内容

ODRE PQC security boundary install(app)が保護パスにlicense・integrity enforcementを適用。内部Gateway/Core/NativeとCommercial gateはODRE PQCが管理。

Gateway専用のidentity/key 送信側identity、そのidentityに結合されたkey、Core信頼設定。秘密鍵を文書・ソース・ににコピーしない。
/ trust

protected route 保護対象ルートのリストとハンドラーバイパスをブロックします。公開health License control planeを無条件含まない。

startup / shutdown お客様のサーバーとGateway private Coreの起動・終了処理の、runtime状態照会対象、session lifecycleを確定します。有効化完了後、13ページで実際に起動します。

最終公開 API 確認後の接続 正確なimport/API 設定名・実行コマンドは最終bundleの公式として提供します。ランダムにしません。Gateway の Python PQC Client は、ODRE v3 認証、暗号化、session、sequence、replay 検証を実行し、成功後にのみ保護 Handler を実行する必要があります。

Client->サーバーはHTTPS/TLS、Gateway->CoreはPQC Boundaryです。基本製品はモバイルSDKを必要とせず、mobile-to-server E2E PQCを主張しません。端末E2EはOptional Extensionです。License control traffic は業務本文と分離し、顧客のリクエスト/レスポンスディ・PQC 平文をライセンスサービスに送信しません。

接続設定完了後、Commercial activate (12ページ) -> Commercial status サーバー起動・Core status (13ページ) -> 統合検証 (15ページ) のにみます。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

9. Production 前の実際の統合 Smoke Test

カスタマー FastAPI サーバーと Gateway プライベート Core がインストールしており、Commercial ルールチェックが完了したら実行します。以下は確認すべき通称基準であり、PDF作成で実行・PASSされた試験結果ではありません。verifyを再実行するステップではありません。

独立 Gate/テスト 合格基準

Gate A: running Core status 指定されたターゲットCoreの認証されたランタイムevidence正常。verify 結果ファイルではなく実行状態を確認します。

Gate B: プライベートコア統合 ルートウェイ -> 対応するルートウェイプライベートコア -> 業務ハンドラー 実際のルート 通常。Gate A成功またはデフォルトの8000番コア状態に置き換えられません。

既存のHTTPSクライアント/契約 Client PQC header handshake 要求なし。API request/response 意味を維持します。 約 す。実際の答え正常。

Gateway専用設定/ identity/key/trust 一致、ODRE v3 handshake 正常、認証・復号化後保護 Handler 実行。 handshake 行。

session / sequence 正常。有効期限が切れると、明示的なセッションの再確立。gap/rollback 拒否。

replay / tamper / bypass 再使用・パスワード文/header/status/body 変調拒否。protected handler bypass 0.

License / Lease / integrity NOT_ACTIVE 無効Lease 整合性失敗でfail-closed。Commercial gate 失敗時保護失敗 ルート 503. 有効 signed Lease 範囲外ブロック。

Fallback / startup / plaintext/classical fallback 0、正常開始・整理・再立。既存クライアントのHTTPS shutdown はfallbackではない。

status endpointとの業務統合は別 Gateway private Core の internal status endpoint が非アクティブな場合は、他のCoreの成功に代わるものではありません。最終的なbundleの承認されたルールチェック手続と実際の作業経路の証拠がそれが必要です。未解決のルートをPASSとしてマークしないでください。

障害経路テストは隔離環境でのみ replay tamper license-failure は隔離 staging/conformance で行います。Productionでは承認された正常要求・非破損状態の確認のみを行います。保護障害を直接ハンドラーや一通信でバイパスしないでください。すべてのルートパスと運用承認後にのみProduction Trafficを開きます。

Large payloadは、最終的なbundleが含まれているかどうかと確認された証拠の範囲でのみ表記します。18.1 MB / 32 MB byte-equivalenceの最終製品の適用は、この改訂では検証されていません。コア単一メッセージの上限は削除されません。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

10. 通常の操作

Lease 更新

odre-pqc-commercial renew
odre-pqc-commercial status

☒ 更新時はrotating refresh credentialが新しい値に置き換わります。以前のcredentialの再使用はstale/revokedとなる場合があります。

☒ Offline Leaseの`refresh\_after`、`expires\_at`、`grace\_until`は、現在のインストールのステータスを権限で表示します。

☒ 監査対象ソースの☒準発行範囲では定期更新と最大24時間のleaseを使用しますが、お客☒の実際のsigned leaseの値が優先されます。

☒ License API障害は決済失敗と同じではありません。有効なsigned leaseの範囲内でのみ運用を継続し、証明可能な範囲を超えたら保護経路を☒じます。

☒ セキュリティパツ☒と新しいリリースは新しいマニフェストを検証し、スタ☒ング回☒後に適用します。

☒ 断イベントはfail-closedへの移行・復旧と、限定的なインストール・バージョン・状態理由のためのものです。お客☒の request/response bodyやPQC plaintextをログに追加しないでください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

11. Unitの管理

公開契約では1 Unitは1つのライセンス済みProduction deploymentまたはinstallationを意味します。有効化時にUnitはdeployment identityへ原子的に割り当てられます。

状況	処理
同じインストールの複数のワーカーによるラン	公開固定形式がないので配布topologyをサポートフォームに確認。state ダム共有禁止
別のVM/コンテナ	独立したinstallation/deploymentとみなされる場合あり。配備前にUnit契約を確認。
Scale-out	予想されるレプリカ/topologyとUnitの数を事前に確認する
Migration	既存インストール 正常 deactivate -> Unit 戻り確認 -> 新規インストール activate
Clone	既存のlease/state複製禁止。新しい instance identity でアクティブ化
ユニット不整合	既存のインストールの返戻または契約ユニットの追加後の再試行
rotating credentialのstale reuseによりオンライン更新時にclone/reuseを検出できる場合がありますが、offline cloneを常に即座に識別できるとは限りません。イメージ化前にcommercial stateを除去し、各配備を個別にactivateしてください。	

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

12. 障害対応

ステータス/エラーカテゴリ

カスタマーアクション

LICENSE_UNIT_LIMIT

重複インストールを確認する -> 既存インストール deactivate または Unit 設定

LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID

traffic ブロック維持 -> 時間/NTP 確認 -> renew -> status

STALE / revoked credential

state復元・cloneを調査 -> 再使用停止 -> サポート手続。

CLOCK_TAMPER_DETECTED
サポート確認前に再開しない。

時刻変更を停止 -> NTP/ホスト時刻復旧 ->

ARTIFACT_HASH_MISMATCH

実行中断->公式bundle再受領->マニフェスト再検証

INTEGRITY_CHECK_FAILED
承認された再インストール

protected traffic ブロック -> doctor/verify 証拠の収集 ->

BROKER_UNAVAILABLE

local license state アクセス・権限・損壊確認。バイパス禁止

LICENSE_SERVER_UNREACHABLE

DNS/TLS/egress 確認。有効なリース範囲外の場合は fail-closed

UNSUPPORTED_PLATFORM

強制実行禁止。サポートの問い合わせに移動またはサポートへのお問い合わせ

表示はリリースにより異なる場合があります。証明が復旧するまで保護routeを開かないことが対応の基準です。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

13. Fail-Closed 説明

保護状態を証明できない場合は、保護されたルートを開けません。

☒ ACTIVE entitlement, integrity, 有効な signed lease のいずれかが証明されない場合、protected request を拒否します。

☒ Commercial gateは、失敗した場合に保護されたルートに503を返すように設計されています。

☒ PQC 認証、復号化、sequence/replay 検証失敗は、ハンドラの前に拒否する必要があります。

☒ 認証に失敗した後、plaintext または classical-only 接続に自動的に切り替えません。

☒ ライセンスサービスの障害のため、無検証ローカルフラグ、ハードコードされたアクティブ、☒ ートの削除は使用されません。

管理者/root権限が完全に侵害されたホストの信頼性は、この製品だけでは保証できません。OS hardening、アカウント・キー管理、監視、バックアップ分離を、お客☒の運用☒任と☒せて適用してください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

14. バックアップ・移行・削除・リアクティブ化

通常移行

1. 既存のインストールの☑事のトラフィックを☑画し、☑業状態を記録します。
2. odre-pqc-commercial deactivate 実行後、確認プロンプトで正確に DEACTIVATE と入力します。
3. Unit の返☑と local credential/private state の削除を確認します。別のインストールに key/state を複製しないでください。
4. 新しいサーバーでは、2 つの通常のインストール手☑に従います。 bundle 検証・インストール -> 新規インストールのみ init -> doctor -> 独立 verify -> FastAPI applicationにinstall(app)を適用。
5. 新しいDevice Codeでactivate Web承認後、Commercial statusのACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unitを確認します。
6. カスタマーサーバーと☑ートウェイプライベートコアの起動->ランニングコアステータス->実際の☑ートウェイ統合検証->承認後のトラフィック移行。有効・Gateway接続後verifyを重複実行しません。

```
odre-pqc-commercial deactivate  
# prompt: DEACTIVATE
```

既存インストールアップデート・再インストール

既存のconfig/keys/runtime/stateがある場合は、再初期化しないでください。 init REDOはINITIALIZATION BLOCKED / exit code 6であり、通常の更新方法ではありません。検証済みの最後のbundleの更新手☑に従います。

既存の設置を紛失した場合 異常損失でdeactivateできない場合は、サポート☑ームのUnit release / reactivation手☑を使用してください。バックアップのLeaseまたはprivate stateを新しいサーバーに復元して、Productionをバイパスして再開しないでください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

15. 技術支援の要請方法

サポートチャンネル：odreai2025@gmail.com

送信できる情報	送ってはいけない情報
製品/Core/Commercial バージョン	License Key
OS、CPU、Pythonバージョン	access/refresh token, poll_token
redacted License ID の一部とインストール ID の一部	private key, local state ファイル
UTC時刻とエラーカテゴリ	完全な URL query/header/body
doctor/verify/status の redacted 結果	顧客 request/response または PQC plaintext
Manifest ファイル名と計した artifact hash	webhook/KMS/HSM secret, 環境変数 dump
ログを送る前に、メールアドレス、License ID全体、ホスト名、内部IP/path、認証header、token/keyのパターンをマスクし、最小限の再現手順だけを添付してください。	

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

16. セキュリティ上送付してはならない情報

- ☒ License Key 実際の値または実際の値に~~した~~
- ☒ Refresh Token、Access Token、poll_token、Device Codeの有効値
- ☒ instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- ☒ webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- ☒ 全環境変数・設定・DB dump または内部管理者エンドポイント
- ☒ 実際の顧客識別情報とapplication request / response body
- ☒ 防御バイパスに必要な内部検出しきい値と実~~の~~の~~の~~

サポート~~担当者~~を名~~する~~る相手にも、これらの値は送らないでください。正規のサポートがLicense Keyやprivate keyの原文を要求することはありません。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

17. クイックインストール☑チェックリスト

通常のインストールフローの各コマンドは、そのステップで一度だけ実行されます。同じコマンドが前の☑明に出たと再度実行しないでください。☑☑な読み取り☑☑は2ページに従います。

- ☐ 公式bundle検証/インストール: Manifest signature SHA-256, dependency, Commercial companion 運用確定バージョン一致
- ☐ 新規設置のみinit 1回（既存の設置・更新・再インストールは☑り返し禁止）
- ☐ doctor 1回 PASS (Gateway接続前)
- ☐ verify 1回 PASS (一時キー・DBベース独立 Core self-test)
- ☐ install(app)適用、保護route・Handler bypass☑断・startup/shutdown・Production検証を確定

- ☐ Commercial activate+公式HTTPSウェブ承認
- ☐ Commercial status: ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unit 正常
- ☐ カスタマー FastAPI サーバー + ODRE PQC security boundary を開始 (Production traffic はクロー☑)
- ☐ Core status 1回正常（実際のrunning Core対象・認証されたruntime evidence確認）
- ☐ ☑ートウェイ->対応するプライベートコア->ワークハンドラーの実際の統合検証パス; replay/tamper/license-failure 分離検証、bypass fallback 0

- ☐ すべての☑ートパスと運用承認後にプロダクションを開始

完了として処理しない場合

他のコアのステータスの成功をプライベート☑ートウェイコア検証に置き換えないでください。最終bundle/API 承認された状態確認手続きが未確定であるか、証拠がない場合は、Production☑目を☑チェックしません。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

18.用語集 用語

意味

Server Gateway / Adapter 既存の HTTPS 要求と Core Boundary を接続するサーバー統合☑。Python PQC Clientで
ODRE v3通信を実行し、デフォルトのインストールにモバイルSDKを必要としません。

PQC Boundary Gateway以降、ODRE v3認証・暗号化・session sequence replay検証で業務
Handler実行を許可するApplication Security Boundary。

Optional E2E Client SDK 端末からODRE PQC終端保護を必要とする顧客の別☑の拡張。基本サーバー製
品のインストールには不要です。

Payment Adapter / Billing Core プロバイダAPI webhook 署名・状態を検証・正規化し、プロバイダ中立Billing
Event/Stateを確定する☑。

License ID / License Key ライセンス識別子/ライセンス認証のための秘密購入証明。

Device Registration Code CLIによ☑て表示されるインストール承認接続用の1回のコード。10分有効。モ
バイルデバイス登録ではありません。

Instance key proof
signature. インストールがローカルのprivate keyを保持していることを証明するchallenge

Unit ライセンスが付与されたプロダクション配布またはインストールの1つ。

Offline Lease インストール本・Unitに☑☑し、有効期限を含む署名された権限。

Rotating refresh credential 成功した更新ごとに新しい値に置き換えられる秘密の信任状。

Fail-Closed 保護状態を証明できない場合は、保護ルートを☑じるポリシー。

Core / Commercial status 実行中 Core の認証された runtime evidence / 活性化・権限・Lease 整合性状
態。verify 結果ファイルとは無関係で、互いに別☑に確認。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Appendix A. 決済会社スタンダードオンビリング契約

Payment Provider -> Provider-specific Payment Adapter -> ODRE normalized Billing Event / Billing State -> License / Entitlement issuance -> Customer activation

☑ 支払い先情報はPayment Adapterから隔離されます。

☑ Payment Adapterはprovider固有API、webhook signature、状態を検証し、ODRE☑準Billing状態へ正規化します。

☑ License/Entitlementとお客☑の有効化はprovider固有のtransaction/subsription/customer IDに直接結合されません。

☑ 支払い完了Eメール以降の共通の有効化には、ライセンスID、ライセンスキー、デバイス登録コードのみを使用してください。

☑☑☑のプロバイダが追加されても、☑子メール以降のインストール、アクティブ化、および運用手☑は維持されます。

PayPal note - PayPal固有の決済確認・サブスクリプション情報はPayPal Adapterと購入復旧画面が扱います。メールを受信済みのお客☑は共通の有効化でPayPal subscription IDを入力しません。

Paddle note - Paddle transaction/subsription/customer IDもPaddle Adapterと購入復旧画面が扱います。メールを受信済みのお客☑は共通の有効化でこれらを推測したり入力したりしません。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Appendix B.顧客が絶対にしてはならない行動

- ☒ Artifact hash または Manifest signature が☒した状態で実行
 - ☒ doctor/verify 失敗を無視して protected traffic オープン
 - ☒ システム時間を☒去に変更したり、時間☒ェックをバイパス
 - ☒ Offline Lease、commercial state、refresh credential、またはinstance keyの複製
 - ☒ VM クローン後の既存の Lease の再利用
 - ☒ ライセンスキーをソースコード、コマンドライン、環境変数、ログに保存する
 - ☒ raw Wheel を直接実行するか、非公式の mirror artifact を使用
 - ☒ license gateまたはlocal stateの検証を回避する
 - ☒ 保護routeをclassical/plaintext fallbackへ接続する
 - ☒ 非公式OS/runtimeで強制実行し、☒サポート対象☒と表示する
- いずれかが発生したらtrafficを☒じ、最後に検証された配備状態へ戻して原☒を調査してください。

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

文書管理とリリース・ノート
文書状態：Release Candidate。NOT_VERIFIEDは最終リリースの証拠を確認していないことを意味し、PASS/FAILを推定しません。既存の監査結果を新しい統合bundleの配備承認として引き継ぎません。

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

最終配布前に確定する項目 bundleのファイル名・署名の信頼基準・検証コマンド・SHA-256、OS別installer/wrapperとCommercial companionの運用確定版との一致、Gateway公開import/API 専用設定・実行・状態確認手順を確定します。15ページの図中Core statusとGateway private Core統合Gateを別図に通図する必要があります。

コマンドの意味とインストール図は、お客様が提供したProduction CLI/Gatewayの実契約に基づいて修正しました。このPDF図集中に製品CLIの実行、サーバー接続、運用検証は行図いていません。状態値は合格基準の図明であり、新たなPASSの証拠ではありません。

2026年9月8日の公開Webサイトの空のデバイス登録画面を維持しています。実際の決済・有効化・登録の送信やLive Gateの検証結果ではありません。既存Webサイトの統合図を最終Gateway APIの代用にはしません。

製品バージョン、ODRE PQC 0.3.1 RC1、サーバー・Gateway CommercialのソースとProductionは変更しません。自動メール添付の図し替えには別途最終承認が必要です。図 2026 ODRE AI / Customer Release Candidate

Release authority - ODRE PQC 0.3.1 RC1
Product Release: Release 63
Final Closure: g269
Customer Delivery Technical: PASS
Official Supported OS: 6/6 PASS
Negative Gate: 18/18 PASS
Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Installer names: install-odre-pqc.ps1 / install-odre-pqc.sh
Commercial: USD 399 / Unit / Month; USD 4,300 / Unit / Year; 1 Unit = 1 Server; Trial 14 Days; Automatic Update Module Included; Self-Service / No Login.
Items outside the listed sealed technical authority remain VERIFY_REQUIRED; this document does not promote future FULL AUM work into Release 63.

RELEASE AUTHORITY
ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 · Final Closure g269
Customer Delivery Technical: PASS
Official Supported OS: 6/6 PASS
Negative Gate: 18/18 PASS
Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Future FULL AUM functions are not asserted as Release 63 features.