

CUSTOMER GUIDE — REVISION 2

Instalación · Activación de licencia Guía de operaciones

Procedimientos detallados de instalación, activación y operación

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Inicio rápido después del pago

Primero, verifique el Producto / Plan / Unidades / ID de licencia / Clave de licencia / Período de contrato en el correo electrónico y guarde la clave en un lugar de almacenamiento secreto. El paso 11 a continuación es la secuencia de instalación normal del cliente.

1. Verifique e instale el bundle oficial: compruebe la firma del Manifest y después SHA-256 antes de instalar.
Revise las dependencias y la versión de producción aprobada del Commercial companion. (pp. 7–10)
2. Ejecute `odre-pqc init` una sola vez y solo en una instalación nueva. No repita `init` al actualizar o reinstalar
si ya existen `config/keys/runtime/state`. (p. 10)
3. Ejecute `odre-pqc doctor` una vez para diagnosticar el entorno antes de iniciar el servidor o conectar el Gateway. (p. 11)
4. Ejecute `odre-pqc verify` una vez. Es una autoprueba independiente de Core con claves y BD temporales.
No la repita después de conectar el Gateway. (p. 11)
5. Aplique `from odre_pqc import install` e `install(app)` en la aplicación FastAPI. Confirme rutas protegidas, bloqueo de bypass del Handler y secuencia de inicio/apagado.
6. Ejecute `odre-pqc-commercial activate` y autorice en la página HTTPS oficial con License ID, License Key
y Device Registration Code. Mantenga la CLI en ejecución. (p. 12)
7. Use `odre-pqc-commercial status` para confirmar ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS y la asignación correcta de la Unit. (p. 13)
8. Inicie el servidor FastAPI del cliente y ODRE PQC security boundary. Todavía no habilite el tráfico de producción.
(p. 13)
9. Ejecute `odre-pqc status` una vez para comprobar el estado de ejecución autenticado del Core en funcionamiento. Identifique qué Core se ha comprobado. (p. 13)
10. Verifique por separado la ruta real Gateway -> Core -> Handler de negocio. Un resultado satisfactorio de
Core status no sustituye este control. (p. 15)
11. El tráfico de producción solo se abrirá después de que se hayan recibido todos los Gate PASS y las aprobaciones operativas.

El orden de las páginas y el orden de las tareas son diferentes Se mantiene la estructura del índice. Lea en este

orden: verificación de instalación (pp. 10–11) -> conexión del Gateway (p. 14) -> activación (p. 12) -> estado e inicio del servidor (p. 13) -> verificación de integración (p. 15). Deténgase ante discrepancias, requisitos pendientes o fallos de verificación; no los eluda.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Índice	
Inicio rápido después del pago	2
Índice	3
0. Verificar antes de comenzar	5
0.1 Objetivo y preparación	5
0.2 Requisitos previos	5
1. Consulta el correo electrónico de confirmación de pago	6
¿Qué menú seleccionas en la página de inicio?	6
2. Descargue el producto oficial y verifique la integridad.	7
Windows: Verifique el archivo SHA-256	7
Ubuntu: verifique el archivo SHA-256	7
3. Preparación antes de la instalación.	8
4. Instale el paquete oficial	9
4A. Windows Server 2022 AMD64	9
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9
Solo instalaciones nuevas: inicializar una vez	10
Diagnóstico del entorno de instalación -> Autoprueba central independiente	10
5. Clasificación del diagnóstico, autodiagnóstico y estado de la instalación.	11
Comprobaciones de estado principales en busca de evidencia de ejecución	11
6. Activar licencia paga	12
7. Verificar activación -> Iniciar servidor -> Verificar tiempo de ejecución	13
1) Consultar estado comercial	13
2) Inicie el servidor del cliente y el Core privado de Gateway	13
3) Verifique el estado real del Core en ejecución una vez	13
8. Conexión FastAPI / Gateway del servidor	14
9. Prueba de humo integrada real antes de la producción.	15
10. Funcionamiento normal	16
Renovación del Lease	16

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Tabla de contenidos (continuación)	
11. Gestión de la unidad	17
12. Respuesta al fracaso	18
13. Descripción de cierre fallido	19
14. Copia de seguridad / Transferir / Eliminación / Reactivación 20	
antes de lo normal	1
15. Cómo solicitar soporte técnico	21
16. Información que no debe enviarse por motivos de seguridad 22	
17. Lista de verificación de instalación rápida	23
18. Glosario	24
Apéndice A. Contrato de facturación independiente de la empresa de pago 25	
Apéndice B. Comportamientos que los clientes nunca deben realizar 26	
Gestión de documentos y puerta de liberación	27

Se mantuvo la estructura de capítulos y páginas de la versión 1.1 existente. Al hacer clic en el número de página accederá a ese capítulo.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

0. Verificar antes de comenzar
Esta es una guía para el personal de operación y desarrollo del servidor de los clientes que confirmaron el pago y recibieron un correo electrónico de licencia. La instalación predeterminada es una operación del lado del servidor y no agrega funcionalidad PQC a los Clientes existentes.

0.1 Objetivo y preparación

- FastAPI aplicación FastAPI / Cliente que conecta Server Gateway a una API existente.
- Windows Server 2022; Ubuntu 22.04; Ubuntu 24.04; Debian 12; Rocky Linux 9.8; AlmaLinux 9.8 (AMD64) Manager.
- Se garantizan tiempos separados de instalación, activación, integración y verificación. "10 minutos" es el tiempo de validez del código de registro del dispositivo y no garantiza el tiempo completo de finalización de la instalación.

0.2 Requisitos previos	
división	requisito previo
OS / CPU	Windows Server 2022; Ubuntu 22.04; Ubuntu 24.04; Debian 12; Rocky Linux 9.8; AlmaLinux 9.8 (AMD64)
Python	CPython 3.12 (previamente auditado: Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3).
La	verificación final del paquete es una puerta separada.
autoridad	Administrador/root para rutas de instalación y estado protegido.
Operación con privilegios mínimos.	
hora	Sincronización NTP confiable. No retrocede la hora del sistema en el
tiempo.	
red	Licencia oficial/Activación Servicio HTTPS saliente 443. No es necesario
abrir el	puerto de entrada para la activación.
cambiar la seguridad	Prepare copia y punto de reversión. No copie Lease/identity/state a
otra instalación.	

Advertencia de información confidencial No coloque clave de licencia, token de activación, credencial de actualización, estado local o clave privada en el chat, ticket de soporte, fuente, URL, línea de comando, historial de shell o registro.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

1. Consulta el correo electrónico de confirmación de pago

Tras verificar el pago, se envían License ID y License Key al correo de compra. Compruebe por separado en el Release Gate de la página 27 si se ha completado la verificación final de emisión en vivo.

La dirección de envío y la dirección de consulta son diferentes. Correo electrónico de licencia automática: ODRE

PQC <license@mail.odreai.com> - Solo saliente. Atención al cliente/consultas:

odreai2025@gmail.com - Envíe

consultas a esta dirección. No confíe en los archivos adjuntos basados únicamente en la dirección de envío;

verificar la firma oficial del Manifiesto.

entrada de correo electrónico Confirmación del cliente

Product / Plan / Units Compruebe producto, Plan contratado y número de instalaciones necesarias.

License ID / License Key Mantenga ambos valores seguros. La clave es su prueba de compra y solo se
ingresa en la pantalla de activación HTTPS oficial.

periodo de contrato Consulta el inicio, finalización, próxima fecha de renovación y ciclo de pago.

Descargas / Documentos Asegúrese de que el paquete oficial, el manifiesto y la firma sean la misma versión.

Referencia de pago Las referencias enmascaradas son únicamente para fines de confirmación de compra.
No utilice el ID de transacción del proveedor como entrada de activación común.

¿Qué menú seleccionas en la página de inicio?

- Si recibió el correo, prepare la instalación. Complete la autoprueba de Core y la conexión de aplicación FastAPI (p. 14); después autorice en la activación de la licencia de la instalación (p. 12).

- Si no recibió el correo electrónico, utilice "Confirmación de pago/Enviar correo electrónico". Por favor no pague.

Utilice referencias de su proveedor de pagos solo cuando lo requiera la pantalla de recuperación correspondiente.

Pantalla de activación oficial: <https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate> Si el problema no se resuelve, cubra la información confidencial y comuníquese con atención al cliente.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

2. Descargue el producto oficial y verifique la integridad.

El Manifiesto de lanzamiento del canal de entrega oficial es el estándar para el nombre, el tamaño y el hash del archivo de descarga. Utilizamos un paquete de cliente que contiene tres componentes:

1. Reciba el paquete oficial + Manifiesto de lanzamiento + firma en el mismo lanzamiento.
2. La firma del manifiesto se verifica utilizando la clave pública de firma oficial/criterios de confianza verificados independientemente del archivo que se está verificando. Las herramientas/comandos de verificación específicos siguen la guía de lanzamiento final.
3. Compare el tamaño/SHA-256 escrito en el manifiesto donde la firma es válida y el artefacto real. Una coincidencia SHA-256 por sí sola no proporciona autenticación del emisor.
4. Ejecute el instalador oficial solo si se pasa toda la verificación. La descompresión, la instalación de pip y la carga en tiempo de ejecución no se realizan antes de la verificación.

Windows: Verifique el archivo SHA-256

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu: verifique el archivo SHA-256

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> es un marcador de posición, no un nombre de archivo real. Reemplácelo con la ruta local al archivo de descarga especificado en el manifiesto. El comando anterior sirve para comparar hash y no reemplaza la verificación de firma ni la verificación de integridad forzada del instalador.

hash central histórico/de referencia: no es un hash de paquete Referencia del ODRE PQC 0.3.1 RC1 SHA-256:

```
A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
```

El SHA-256 del paquete final Commercial + Gateway + Core se confirma en el Manifiesto después de la ofuscación y el sellado. Valor actual: No confirmado. No aplique esta nota al paquete.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

3. Preparación antes de la instalación.

prueba	Criterios de APROBACIÓN	En caso de falla
OS/CPU/Python instalación/consulta de soporte	Coincide exactamente con la combinación admitida	Interrupción de la
hora del sistema	Sincronización NTP, sin deriva significativa	Tiempo Causa Remedio
HTTPS egress firewall	Servicio oficial de salida 443 disponible	Aprobación de cambios en el
Permisos/ACL de permisos.	Administrador/raíz y rutas de estado restringido	Modificaciones del diseño
integridad descargar el artefacto	Todos los hashes coinciden con la firma del manifiesto. Descartar/volver a	
respaldo los cambios	Punto de reversión seguro de la aplicación	Copia de seguridad antes de

Las copias de seguridad pueden incluir código y configuración aprobados. Nunca copie installation identity, device private key, refresh credential ni Offline Lease existentes a una VM/contenedor nuevo.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

4. Instalación - Core + Commercial Wheel

Utilice las dos archivos Wheel que han completado la verificación de integridad en la página 7. Simplemente ejecute los comandos apropiados del sistema operativo a continuación. Para instalaciones nuevas. Deténgase si falla algún paso. La integración del Gateway se realiza por separado;

Puntos de entrada canónicos (verificados con el artefacto sellado Release 63)

Windows: `.\install-odre-pqc.ps1`

Linux: `sudo ./install-odre-pqc.sh`

No sustituirlos por instalación directa de Wheels. Después continúe con `init`, `doctor`, `verify`, `integración`, `activación/status`, `verificación runtime`, `smoke test` y `aprobación Production Readiness`.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

4. Instale el paquete oficial

Usamos un paquete oficial que incluye Comercial + Gateway + Core. Verifique la firma del manifiesto y SHA-256 antes de la instalación y verifique la dependencia del tiempo de ejecución aprobado después de la instalación. El compañero comercial debe coincidir con la implementación/versión operativamente confirmada.

No utilice comandos de instalación arbitrarios. El nombre final del bundle, el installer/wrapper de cada SO y las rutas se definen en las instrucciones oficiales de publicación. No omita la verificación obligatoria de integridad previa a la instalación ni combine Wheels individuales de forma arbitraria. Consulte las precauciones del Commercial wrapper antiguo en la página 12.

4A. Windows Server 2022 AMD64

Instale los componentes y tiempos de ejecución aprobados junto con el instalador oficial desde una carpeta provisional protegida por ACL. Los privilegios de administrador se utilizan únicamente para la instalación e inicialización, y se otorgan privilegios mínimos a la cuenta operativa.

Mantener la protección DPAPI LocalMachine y las ACL restringidas para administradores/SISTEMA en estado comercial. No descifre ni copie el archivo de estado a otro host.

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

Prepare una cuenta de servicio dedicada y una ruta de estado/instalación de propiedad raíz. Instale el paquete Ubuntu de la misma versión integrada en el tiempo de ejecución CPython 3.12 aprobado. El directorio de estado es propiedad de la raíz en 0700, y el archivo de estado cifrado y la clave de estado local se mantienen en 0600.

Solo instalaciones nuevas: inicializar una vez

```
odre-pqc init
```

La reinicialización no es un procedimiento de actualización. Si tiene una configuración/keys/runtime/state existente, no ejecute el comando anterior. En instalaciones, actualizaciones y reinstalaciones existentes, init no se repite incondicionalmente. Las reejecuciones se bloquean con INICIALIZACIÓN BLOQUEADA/código de salida 6. Para evitar esto, no elimine la clave/estado.

Diagnóstico del entorno de instalación -> Autoprueba central independiente

```
odre-pqc doctor  
odre-pqc verify
```

En una instalación normal, doctor y verify se ejecutan una vez cada uno. Después conecte aplicación FastAPI según la página 14; no ejecute Core status en este punto. Compruébelo según la página 13 tras iniciar el servidor del cliente y Gateway private Core.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

5. Clasificación del diagnóstico, autodiagnóstico y estado de la instalación.

Comando/Puerta	¿Cuándo lo ejecuto?	¿Qué reviso?
Comprobar dependencia ejecución	Inmediatamente después de instalar el paquete	Las dependencias de los tiempos de aprobados son normales. roto por cheque de pip requirements 0. Commercial Coincide la versión aprobada de companion.
odre-pqc doctor	Una vez antes de la conexión de la Gateway	Entorno de instalación que incluye configuración, clave, proveedor, base de datos/permisos, etc. El diagnóstico es posible incluso sin el cliente aplicación FastAPI o el servidor en ejecución.
odre-pqc verify	Una vez, después de doctor	Cripto/autoprueba de Core independiente basado en clave temporal/base de datos temporal. No es una prueba de integración FastAPI/Gateway del cliente.
Commercial activate / status PASS	Después de aplicar install(app), antes de iniciar el servidor	ACTIVE / LEASE_VALID / integridad y asignación normal de la unidad después de la aprobación web. No es un requisito previo para la verificación del Core.
odre-pqc status	Una vez después del inicio del servidor	Verifique el punto final de estado de tiempo de ejecución autenticado del Core en ejecución real. Este no es un comando para leer el archivo de resultados de verificación.
Verificación de integración de tareas	Después de iniciar el servidor y comprobar el tiempo de ejecución	Gateway -> Núcleo -> Controlador de Ruta general y alcance de protección. final separada Smoke Test.

La verificación de la Gateway no funciona incluso si ejecuta la verificación nuevamente. Complételo como autoprueba independiente de la instalación. No repita verify después de integrar el Gateway o activar Commercial. Verifique la ruta real de solicitudes de negocio en la página 15.

Comprobaciones de estado principales en busca de evidencia de ejecución

Verifica la evidencia en tiempo de ejecución, como la coincidencia de claves de autenticación, HMAC, nonce, actualidad de la respuesta, estado de proveedor/clave/seguridad y arrendamiento de trabajadores. No es una relación causal de verificar PASS -> estado VERIFIED/READY.

Si el servidor no existe o no puede autenticarse, puede resultar en Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / código de salida 5. Por el contrario, si se está ejecutando un Core normal, ACTIVE / ON es posible incluso si la verificación no se ha ejecutado previamente, pero esto no significa que se pueda omitir la autoprueba independiente del flujo de instalación normal.

A continuación aplique install(app) según la página 14. Después ejecute activate en la página 12 y Commercial status, inicio del servidor y Core status en la página 13.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

6. Activar licencia paga

Ejécute después de completar Core verify y la aplicación de install(app) en la página 14. La CLI de Commercial del bundle final debe coincidir con la implementación y versión aprobadas para producción.

No utilice envoltorios obsoletos como estándar de paquete de cliente. El antiguo contenedor de C:\ODRE-PQC existente es una versión antigua que solicita el ID/clave de licencia en la CLI. No se utiliza en forma de paquete de cliente final. Si CLI le solicita que ingrese ID/Clave, no lo ingrese, pero verifique que el archivo ejecutable, el tiempo de ejecución y la versión coincidan.

odre-pqc-commercial activate

Mantenga activada la CLI del servidor de instalación. El código de registro de 8 dígitos es válido por 10 minutos y el "dispositivo" es una instalación de servidor, no un teléfono móvil. En la pantalla HTTPS oficial, seleccione "Activar licencia instalada".

<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

① License ID
ID completo del correo electrónico emisor

② License Key
Clave de compra del mismo correo.

③ Código de registro del dispositivo
Código de la CLI del servidor de instalación actual

Después de "Aprobar este dispositivo", mantenga la CLI hasta que reciba la prueba de clave privada instalada -> Asignación de unidad -> Lease sin conexión firmado.

Captura de pantalla pública oficial / 2026-09-08. La entrada está vacía y la cadena visible es un marcador de posición de ejemplo. Esta no es una licencia/código real.

La clave solo se ingresa en la pantalla HTTPS. La CLI comercial aprobada no solicita ni almacena la clave o ID de licencia. No coloque la clave en la línea de comando, variable de entorno, URL, historial, script, ticket o registro, ni exporte la clave privada fuera del servidor.

Tras el éxito de la CLI, compruebe Commercial status en la página 13. No reutilice códigos vencidos o fallidos; genere uno nuevo con activate. Convierta la misma instalación Trial a ACTIVE sin eliminarla ni reinstalarla. Reinstalar no reinicia el Trial.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

7. Verificar activación -> Iniciar servidor -> Verificar tiempo de ejecución

1) Consultar estado comercial

`odre-pqc-commercial status`

artículo	Verifique antes de iniciar el servidor
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	Asignación normal a la identidad de implementación actual
Lease expiration / grace criterio	Establezca un plan de actualización basado en el tiempo de visualización real. El de apertura inicial es LEASE_VALID y GRACE no se utiliza como criterio alternativo.

No abra tráfico protegido sin prueba de activación/integridad No continúe a menos que pueda demostrar ACTIVE / LEASE_VALID / integridad PASS o asignación de unidades. No oculta errores ni elimina puertas comerciales. No es necesario ejecutar la verificación nuevamente en este paso.

2) Inicie el servidor del cliente y el Core privado de Gateway
Inicie el servidor FastAPI del cliente y ODRE PQC security boundary con el procedimiento definido en la página 14. Mantenga cerrado el tráfico de producción. Los comandos, puertos y objetivos de estado exactos dependen de la configuración de integración aprobada del bundle final.

3) Verifique el estado real del Core en ejecución una vez

`odre-pqc status`

Después de identificar claramente el Core que se va a buscar, verifique la evidencia de tiempo de ejecución certificada. Si el servidor está ausente o la autenticación falla, puede ocurrir Runtime UNKNOWN/PQC PROTECTION: BLOCKED/código de salida 5. Este comando no muestra el resultado de la verificación como VERIFIED/READY.

No utilices el éxito de otros Cores en su lugar El éxito básico del estado del Core número 8000 no significa la verificación del número de Core privado de la Gateway 18083. Este puerto es un ejemplo aislado de la implementación actual y no es un acuerdo de puerto fijo del cliente. El punto final de estado interno de un Core privado puede estar deshabilitado de forma predeterminada.

No considere completada la comprobación de estado sin configurar el destino y la autenticación. Se requiere el procedimiento aprobado del bundle final. El control separado de integración de Gateway private Core y la ruta real de negocio se realiza en la página 15.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Use el siguiente código de integración FastAPI para el cliente.

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

El cliente confirma las rutas/Handlers protegidos y la autenticación/autorización de la aplicación. ODRE PQC gestiona el ciclo de vida Gateway/Core/Native, internal trust wiring, Commercial gate, session/replay y Fail-Closed.

8. Conexión FastAPI / Gateway del servidor

Ubicación de trabajo: Después de la verificación del Núcleo, antes de la activación Comercial. Los contratos existentes de Android/iOS/ Web Client y HTTPS API no se cambiarán, y el controlador y la base de datos existentes no se reescribirán para adaptarse a PQC.

Existing Android / iOS / Web / other Client
v HTTPS / TLS

FastAPI aplicación FastAPI / Existing API
v

ODRE Server Gateway / Adapter
Python PQC Client

v ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary
v

Existing Handler

Elemento de conexión del servidor Qué confirmar en la configuración de integración oficial

ODRE PQC security boundary install(app) aplica verificación de licencia/integridad a la ruta protegida. ODRE PQC gestiona el wiring interno de Gateway/Core/Native y Commercial gate.

protected route Lista de rutas protegidas y bloqueo de omisión del controlador. No incluye necesariamente un plano de control de licencia de salud pública.

startup / shutdown Defina el orden de inicio y limpieza del servidor del cliente y Gateway private Core, los
destinos de estado de ejecución y el ciclo de vida de las sesiones. Tras activar, inicie realmente el servicio según la página 13.

Conéctese después de confirmar la API pública final La importación/API exacta, el nombre de la configuración y el comando de ejecución se proporcionan como un ejemplo oficial del paquete final. No se crea arbitrariamente. El cliente Python PQC de Gateway realiza autenticación, cifrado, sesión, secuencia y verificación de reproducción ODRE v3, y el controlador de protección debe ejecutarse solo después del éxito.

Cliente -> Servidor es HTTPS/TLS, Gateway -> Núcleo es Límite PQC. El producto base no requiere un SDK móvil y no reclama PQC E2E de móvil a servidor. La terminal E2E es una extensión opcional. El tráfico de control de licencias se separa del cuerpo comercial y el texto sin formato de solicitud/respuesta del cliente/cuerpo de PQC no se envía al servicio de licencias.

Tras configurar la conexión, siga este orden: Commercial activate (p. 12) -> Commercial status, inicio del servidor, Core status (p. 13) -> verificación de integración (p. 15).

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

9. Prueba de humo integrada real antes de la producción.

Se realiza después de que el servidor FastAPI del cliente y el Core privado de la Gateway se estén ejecutando y se haya verificado el estado de salud comercial. A continuación se detallan los criterios de aprobación que debe verificar y no son los resultados de las pruebas que se ejecutaron y aprobaron al crear un PDF. Este no es un paso para volver a ejecutar la verificación.

Puerta independiente/prueba	criterios de aprobación
Gate A: running Core status	La evidencia de tiempo de ejecución certificada del Core de destino especificado es normal. Verificar Verifica el estado de ejecución, no el archivo de resultados.
Puerta B: integración central negocios privada Core.	Gateway -> Gateway relevante Núcleo privado -> ruta real del controlador de normal. La puerta A tiene éxito, pero no reemplaza el estado predeterminado de 8000
Cliente/contrato HTTPS existente	No se requiere protocolo de enlace del encabezado PQC del cliente. Mantener la semántica de solicitud/respuesta de API. La respuesta real es normal.
Configuración del Gateway / handshake	Coincidencias de identidad/clave/confianza, el protocolo de enlace ODRE v3 es normal, ejecución del controlador de protección después de la autenticación/descifrado.
session / sequence brecha/retroceso.	Orden normal. Restablecimiento explícito de la sesión al vencimiento. Denegar
replay / tamper / bypass Handler protegido: 0.	Rechace reutilización y cambios de ciphertext/header/status/body. Bypass del
License / Lease / integrity integridad.	NOT_ACTIVE / Contrato de arrendamiento no válido / Fallo cerrado por falla de
falla	Protección en caso de falla en Commercial gate ruta 503. Bloqueado fuera del rango de arrendamiento válido firmado.
Fallback / startup / shutdown	texto sin formato/retroceso clásico 0, inicio normal, limpieza y restablecimiento. HTTPS del cliente existente no es un recurso alternativo.

El punto final de estado y la integración empresarial están separados Si el extremo de estado interno de un Core privado de Gateway está inactivo, no lo sustituya por el éxito de otro Core. Se requieren procedimientos de verificación de estado aprobados y evidencia de la ruta de trabajo real para el paquete final, respectivamente. Las puertas no resueltas no se marcan como PASA.

Las pruebas de ruta de falla solo se pueden realizar en un entorno aislado. la reproducción / manipulación / fallo de licencia se realiza en puesta en escena/conformidad aislada. La producción solo confirma las solicitudes normales aprobadas y el estado no destructivo. No omita las fallas de protección directamente con Handler o la comunicación regular. Abra el tráfico de producción solo después de que se hayan recibido todas las aprobaciones operativas y Gate PASS.

La carga útil grande solo indica si está incluida en el paquete final y dentro del alcance de la evidencia confirmada. En esta revisión no se ha verificado la aplicación del producto final de la equivalencia de bytes de 18,1 MB/32 MB. El límite de mensaje único principal no se ha eliminado.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

10. Funcionamiento normal

Renovación del Lease

odre-pqc-commercial renew
odre-pqc-commercial status

- La renovación sustituye la credencial de actualización rotatoria. Reutilizar la anterior puede causar el estado stale/revoked.
- `refresh\_after`, `expires\_at` y `grace\_until` de Offline Lease consideran el estado de la instalación actual como autoridad.
- El código auditado usa por defecto renovaciones periódicas y leases de hasta 24 horas. Prevalecen los valores reales de la lease firmada del cliente.
- Una caída de License API no equivale a un fallo de pago. Continúe solo dentro de la lease firmada válida y cierre la ruta protegida cuando ya no pueda demostrar la autorización.
- Los parches de seguridad y las nuevas versiones se aplican después de verificar el nuevo manifiesto y la regresión provisional.

Los eventos de diagnóstico cubren la entrada y recuperación de fail-closed y motivos limitados de instalación, versión y estado. No registre cuerpos request/response de clientes ni texto plano PQC.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

11. Gestión de la unidad

Según el contrato público, 1 Unit representa una implementación de producción o instalación con licencia. Se asigna atómicamente a una deployment identity al activar.

situación	tratamiento
Varios trabajadores en la misma topología de implementación instalación replicación estatal.	Dado que no existen fórmulas fijas públicas, verifique su con soporte. Está prohibido compartir arbitrariamente debido a la
Separar VM/contenedor Unit antes de desplegar.	Puede contar como instalación independiente. Revise el contrato
Scale-out unidades	Verifique previamente la réplica/topología esperada y el número de
Migration unidad -> Activar nueva instalación	Instalación existente normal desactivar -> Confirmar devolución de la
Clone	No copie lease/state. Active con nueva instance identity.
Escasez de unidades vuelva a intentarlo	Devuelva la instalación existente o agregue la unidad contratada y
Reutilizar una credencial rotatoria obsoleta puede revelar clonación o reutilización en la renovación en línea. No suponga que los clones offline siempre se detectan de inmediato. Elimine commercial state antes de crear la imagen y active cada implementación por separado.	

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

12. Respuesta al fracaso

Categoría de estado/error

Acción del cliente

LICENSE_UNIT_LIMIT
añada Unit.

Compruebe duplicados -> deactive en instalación anterior o

LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID
renovar -> estado

Mantener el tráfico bloqueado -> Verificar hora/NTP ->

STALE / revoked credential
soporte.

Investigue restauración/clonación -> cese la reutilización ->

CLOCK_TAMPER_DETECTED
espere a soporte antes de reanudar.

Detenga cambios de hora -> restaure NTP/hora ->

ARTIFACT_HASH_MISMATCH
-> Volver a verificar el manifiesto

Detener la ejecución -> Volver a recibir el paquete oficial

INTEGRITY_CHECK_FAILED
médica/verificar -> reinstalación aprobada

Bloquear el tráfico protegido -> recopilar evidencia

BROKER_UNAVAILABLE
licencia local. Puerta de paso prohibida

Verifique el acceso/autoridad/daños del estado de la

LICENSE_SERVER_UNREACHABLE
arrendamiento efectivo, cerrado por falla

Verifique DNS/TLS/salida. Si está fuera del rango de

UNSUPPORTED_PLATFORM
comuníquese con soporte

Sin aplicación de la ley. Vaya a Support Union o

Los mensajes pueden variar por versión. No reabra rutas protegidas hasta restablecer la evidencia de protección.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

13. Descripción de cierre fallido

No abra una ruta protegida a menos que pueda demostrar su estado de protección.

- Una solicitud protegida será rechazada si no se puede probar alguno de los derechos ACTIVOS, la integridad o el Lease firmado válido.
- Las puertas comerciales están diseñadas para devolver el 503 a la ruta protegida en caso de falla.
- Los fallos de autenticación/descifrado/secuencia/verificación de reproducción PQC deben rechazarse ante el controlador.
- No cambia automáticamente a conexiones de texto sin formato o sólo clásicas después de un error de autenticación.
- La bandera local no verificada, el ACTIVO codificado y la eliminación de puerta no se utilizan debido a una falla en el servicio de licencia.

Este producto por sí solo no garantiza la confianza en un host totalmente comprometido a nivel administrador/root. El refuerzo del

SO, la gestión de cuentas y claves, la supervisión y el aislamiento de copias siguen siendo responsabilidades operativas del cliente.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

14. Copia de seguridad / Transferir / Eliminación / Reactivación

antes de lo normal

1. Drenar el tráfico empresarial de las instalaciones existentes y registrar el estado comercial.
2. Después de ejecutar `odre-pqc-commercial deactivate`, escriba `DEACTIVATE` exactamente en el mensaje de confirmación.
3. Asegúrese de devolver la unidad y eliminar la credencial local/estado privado. No duplique clave/estado con otras instalaciones.
4. En un servidor nuevo, siga el orden de instalación normal en la página 2: verificación/instalación del paquete -> nueva instalación solo init -> doctor -> verificación independiente -> aplicar `install(app)` a la aplicación FastAPI.
5. Después de activar la aprobación web con el nuevo código de dispositivo, verifique `ACTIVE / LEASE_VALID` / integridad `PASS` / Unidad de estado comercial.
6. Inicie el servidor del cliente y el Core privado de la Gateway -> estado del Core en ejecución -> verifique la integración real de la Gateway -> el tráfico cambia después de la aprobación. Después de la activación/conexión a la Gateway, la verificación no se realiza repetidamente.

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

Actualizar/reinstalar la instalación existente Si tiene una configuración/claves/tiempo de ejecución/estado existente, no lo reinicialice. Volver a ejecutar `init` da como resultado INICIALIZACIÓN BLOQUEADA/código de salida 6 y no es un método de actualización normal. Siga el procedimiento de renovación para el paquete final verificado.

Si perdiste tu instalación existente Si la desactivación no es posible debido a una pérdida anormal, utilice el procedimiento de liberación/reactivación de unidades de nuestro equipo de soporte. No omita la producción restaurando el estado de arrendamiento o privado desde una copia de seguridad a un nuevo servidor.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

15. Cómo solicitar soporte técnico

Canal de soporte: odreai2025@gmail.com

Información que puedes enviar	Información que no se debe enviar
Producto/Núcleo/Versión comercial	License Key
SO, CPU, versión Python	access/refresh token, poll_token
Parte del ID de licencia redactado y parte del ID de instalación	clave privada, archivo estatal local
Categorías de error y hora UTC	Consulta URL completa/encabezado/cuerpo
Resultado redactado del médico/verificar/estado sin formato PQC	Solicitud/respuesta del cliente o texto
Nombre del archivo de manifiesto y hash de artefacto calculado volcar variables de entorno	webhook/KMS/HSM secreto,
Antes de enviar logs, oculte correos, License ID completos, nombres de host, IP/rutas internas, cabeceras de autenticación y patrones de tokens/claves. Adjunte solo los pasos mínimos de reproducción.	

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

16. Información que no debe enviarse por motivos de seguridad

- Valor real de la clave de licencia o ejemplo que se asemeje al valor real
- Valores válidos de Refresh Token, Access Token, poll_token y Device Code
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- Todas las variables de entorno, configuraciones, volcado de base de datos o punto final del administrador interno
- Información real de identificación del cliente y organismo de solicitud/respuesta de la solicitud.
- Umbrales de detección internos y detalles de implementación necesarios para eludir las defensas;

No envíe estos valores ni siquiera a quien afirme ser personal de soporte. El soporte legítimo nunca solicita su License Key ni clave privada sin ocultar.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

17. Lista de verificación de instalación rápida

Cada comando en el flujo de instalación normal se ejecuta solo una vez en ese paso. No vuelvas a ejecutar el mismo comando solo porque aparece en la explicación anterior. El orden de lectura detallado sigue la página 2.

- [] Verificación/instalación oficial del paquete: firma del manifiesto / SHA-256, dependencia, coincidencia de versión confirmada de operación complementaria comercial
- [] Inicie solo una vez para instalaciones nuevas (está prohibido repetir para instalaciones, actualizaciones y reinstalaciones existentes)
- [] médico 1 vez PASS (antes de la conexión de la Gateway)
- [] verificar 1 vez PASS (clave temporal / autoprueba central independiente basada en DB)
- [] Aplicar install(app); confirmar rutas protegidas, bloqueo de bypass del Handler, startup/shutdown y validación de Production
- [] Activación comercial + autorización web oficial HTTPS
- [] Estado comercial: ACTIVO / LEASE_VALID / integridad PASS / Unidad normal
- [] Iniciar el servidor FastAPI del cliente + ODRE PQC security boundary (el tráfico de producción está cerrado)
- [] Estado del Core normal una vez (confirmación del Core en ejecución real y evidencia de tiempo de ejecución certificada)
- [] Gateway -> Core privado relevante -> controlador de negocios verificación de integración real PASS; verificación de aislamiento de reproducción/manipulación/fallo de licencia, derivación / retroceso
- [] La producción comienza después de recibir todos los Gate PASS y la aprobación operativa.

Casos que no deben procesarse como completados No reemplace el estado exitoso de otros Core con una verificación privada de Gateway Core. Si el procedimiento de confirmación del paquete final/API/estado aprobado no está confirmado o no hay evidencia, el artículo de Producción no se verifica.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

18. Glosario terminología

significado

Server Gateway / Adapter existentes y Core	Capa de integración de servidor que conecta solicitudes HTTPS
SDK móvil	Boundary. Realiza comunicación ODRE v3 con Python PQC Client y no requiere para la instalación básica.
PQC Boundary controladores comerciales reproducción ODRE	Límite de seguridad de la aplicación que permite la ejecución de a través de autenticación, cifrado, sesión, secuencia y verificación de v3 después de la Gateway.
Optional E2E Client SDK ODRE PQC a	Ampliación independiente para clientes que requieran protección final partir del terminal. No es necesario para la instalación básica del producto de servidor.
Payment Adapter / Billing Core estado del	Una capa que verifica y normaliza la API, el webhook, la firma y el proveedor y confirma el evento/estado de facturación neutral del proveedor.
License ID / License Key la activación.	Identificador de licencia / Comprobante secreto de compra para autorizar la activación.
Device Registration Code instalación que	Un código de un solo uso para la conexión de autorización de muestra la CLI. Válido por 10 minutos. No registro de dispositivo móvil.
Instance key proof privada local.	Una firma de desafío que demuestra que la instalación posee la clave
Unit	Una distribución o instalación de producción con licencia.
Offline Lease de caducidad.	Instalación / Permiso firmado perteneciente a la Unidad e incluyendo tiempo
Rotating refresh credential actualización exitosa.	Una credencial secreta que se reemplaza con un nuevo valor en cada
Fail-Closed de protección.	Una póliza que cierra una ruta de protección si no se puede probar el estado
Core / Commercial status ejecución/	Evidencia de tiempo de ejecución autenticada del Core durante la
ver con el	Activación / Permiso / Arrendamiento / Estado de integridad. No tiene nada que archivo de resultados de verificación y se verifica por separado.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Apéndice A. Contrato de facturación independiente de la empresa de pago

Payment Provider -> Provider-specific Payment Adapter -> ODRE normalized Billing Event / Billing State -> License / Entitlement issuance -> Customer activation

- La información de la empresa de pago está aislada en el Adaptador de pago.
- Payment Adapter verifica las API específicas del proveedor, las firmas de webhook y el estado, y los normaliza al estado Billing estándar de ODRE.
- License/Entitlement y la activación del cliente no están vinculados directamente a IDs transaction/subscription/customer específicos del proveedor.
- Sólo se utilizan el ID de licencia, la clave de licencia y el código de registro del dispositivo para la activación común después del correo electrónico de finalización del pago.
- Incluso si se agregan proveedores en el futuro, se mantendrán los procedimientos de instalación, activación y operación después del correo electrónico.

Nota de PayPal: la verificación de pago y los datos de suscripción específicos corresponden al PayPal Adapter y a la página de recuperación de compra. Quien ya recibió el correo no introduce PayPal subscription ID en la activación común.

Nota de Paddle: los IDs transaction/subscription/customer corresponden al Paddle Adapter y a la página de recuperación de compra. Quien ya recibió el correo no debe adivinar ni introducir estos IDs en la activación común.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Apéndice B. Comportamientos que los clientes nunca deben realizar

- Se ejecuta cuando el hash del artefacto o la firma del manifiesto son inconsistentes.
- Ignorar al médico/verificar el fallo y abrir el tráfico protegido
- Cambie la hora del sistema al pasado o evite la verificación de la hora.
- Arrendamiento sin conexión, estado comercial, actualización de credencial o replicación de clave de instancia
- Reutilizar el arrendamiento existente después de la clonación de VM
- Guarde la clave de licencia en el código fuente, la línea de comando, la variable de entorno y el registro.
- Ejecute Raw Wheel directamente o utilice un artefacto espejo no oficial.
- Evite la puerta de licencia o la verificación estatal local
- Conexión de rutas protegidas a respaldo clásico/texto sin formato
- Ejecución forzada en sistema operativo/tiempo de ejecución no oficial y marcado como "compatible"

Si ocurre alguno de estos elementos, cierre el tráfico, vuelva a la última implementación verificada e investigue la causa.

ODRE PQC COMMERCIAL / CUSTOMER GUIDE

Gestión de documentos y puerta de liberación
Estado del documento: Candidato de liberación. NOT_VERIFIED significa que la prueba de liberación final no ha sido verificada y no supone PASA/FALLA. Los resultados de la auditoría existente no se trasladarán a la aprobación para la implementación del nuevo paquete integrado.

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

Artículos a confirmar antes de la distribución final. Defina nombre del bundle, base de confianza de la firma, comandos de verificación y SHA-256; installer/wrapper de cada SO y versión aprobada del Commercial companion; imports/API públicos del Gateway, configuración específica y procedimientos de inicio y estado. Supere por separado los controles de estado del Core en ejecución y de integración de Gateway private Core de la página 15.

El significado del comando y la secuencia de instalación se calibraron de acuerdo con el contrato de implementación real de Production CLI/Gateway proporcionado por el cliente. Al editar este PDF, no se realizaron la ejecución de la CLI del producto, la conexión al servidor ni la verificación de la operación. El valor del estado es una descripción de los criterios de aprobación y no es evidencia de un nuevo PASS.

2026-09-08 Mantenga una captura de pantalla de registro del dispositivo en blanco en la página de inicio pública. No es un resultado real de pago, activación, envío de registro o verificación de Live Gate. Los ejemplos de integración en la página de inicio existente no se reemplazan por la API de Gateway final.

Versión del producto / ODRE PQC 0.3.1 RC1 / Servidor / Gateway / Fuente comercial / La producción no se modificará. Reemplazar archivos adjuntos automáticos de correo electrónico requiere una aprobación final por separado. © 2026 ODRE AI / Candidato de versión para el cliente

Release authority - ODRE PQC 0.3.1 RC1
Product Release: Release 63
Final Closure: g269
Customer Delivery Technical: PASS
Official Supported OS: 6/6 PASS
Negative Gate: 18/18 PASS
Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Installer names: install-odre-pqc.ps1 / install-odre-pqc.sh
Commercial: USD 399 / Unit / Month; USD 4,300 / Unit / Year; 1 Unit = 1 Server; Trial 14 Days; Automatic Update Module Included; Self-Service / No Login.
Items outside the listed sealed technical authority remain VERIFY_REQUIRED; this document does not promote future FULL AUM work into Release 63.

RELEASE AUTHORITY
ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 · Final Closure g269
Customer Delivery Technical: PASS
Official Supported OS: 6/6 PASS
Negative Gate: 18/18 PASS
Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Future FULL AUM functions are not asserted as Release 63 features.