

ODRE PQC

Instalación/Activación de Licencia guía de funcionamiento

Para clientes con licencia · Español · v1.2.1

Deje la aplicación en paz y conéctese al servidor. Después de verificar e instalar el paquete oficial y completar la autoprueba de Core, conecte la Gateway/Core y la Commercial gate a main.py. Proceda en el siguiente orden: Activar licencia → Iniciar servidor → Verificar el estado de ejecución y la ruta de trabajo real.

Estado del documento: Candidato de lanzamiento Orientación al cliente antes del pago final en vivo, paquete integrado, ofuscación, verificación de sala limpia de Windows/Ubuntu y sellado de artefactos. El comando de instalación final y la API pública de Gateway se insertarán después de que se confirme la distribución oficial. Esta revisión refleja la implementación real de la CLI/Gateway de producción proporcionada y no es el resultado de conectarse a un servidor de producción y realizar nuevas pruebas.

artículo	detalle
paquete de cliente oficial	Commercial + Gateway + Core
Estándares básicos	v0.2.9 (sin cambios)
Estándares ambientales compatibles	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 / CPython 3.12
sitio web oficial	https://pqc.odreai.com
Atención al cliente/Consultas	odreai2025@gmail.com

Cliente existente → Servidor es HTTPS/TLS, Gateway → Núcleo es la sección de protección ODRE v3. No significa PQC E2E de móvil a servidor. Requiere la distribución, el entorno de soporte, los permisos y la integración adecuados, y no pretende ser "100% seguro" o "inhackeable".

Inicio rápido después del pago

Primero, verifique el Producto / Plan / Unidades / ID de licencia / Clave de licencia / Período de contrato en el correo electrónico y guarde la clave en un lugar de almacenamiento secreto. El paso 11 a continuación es la secuencia de instalación normal del cliente.

1. Verifique e instale el bundle oficial: compruebe la firma del Manifest y después SHA-256 antes de instalar. Revise las dependencias y la versión de producción aprobada del Commercial companion. (pp. 7–10)
2. Ejecute `odre-pqc init` una sola vez y solo en una instalación nueva. No repita `init` al actualizar o reinstalar si ya existen `config/keys/runtime/state`. (p. 10)
3. Ejecute `odre-pqc doctor` una vez para diagnosticar el entorno antes de iniciar el servidor o conectar el Gateway. (p. 11)
4. Ejecute `odre-pqc verify` una vez. Es una autoprueba independiente de Core con claves y BD temporales. No la repita después de conectar el Gateway. (p. 11)
5. Conecte Gateway/Core y Commercial gate en `main.py`. Defina `identity/key/trust` específicos del Gateway, rutas protegidas y `startup/shutdown`. (p. 14)
6. Ejecute `odre-pqc-commercial activate` y autorice en la página HTTPS oficial con License ID, License Key y Device Registration Code. Mantenga la CLI en ejecución. (p. 12)
7. Use `odre-pqc-commercial status` para confirmar ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS y la asignación correcta de la Unit. (p. 13)
8. Inicie el servidor FastAPI del cliente y Gateway private Core. Todavía no habilite el tráfico de producción. (p. 13)
9. Ejecute `odre-pqc status` una vez para comprobar el estado de ejecución autenticado del Core en funcionamiento. Identifique qué Core se ha comprobado. (p. 13)
10. Verifique por separado la ruta real Gateway → Core → Handler de negocio. Un resultado satisfactorio de Core status no sustituye este control. (p. 15)
11. El tráfico de producción solo se abrirá después de que se hayan recibido todos los Gate PASS y las aprobaciones operativas.

El orden de las páginas y el orden de las tareas son diferentes Se mantiene la estructura del índice. Lea en este orden: verificación de instalación (pp. 10–11) → conexión del Gateway (p. 14) → activación (p. 12) → estado e inicio del servidor (p. 13) → verificación de integración (p. 15). Deténgase ante discrepancias, requisitos pendientes o fallos de verificación; no los eluda.

Índice

Inicio rápido después del pago	2
índice	3
0. Verificar antes de comenzar	5
0.1 Objetivo y preparación	5
0.2 Requisitos previos	5
1. Consulta el correo electrónico de confirmación de pago	6
¿Qué menú seleccionas en la página de inicio?	6
2. Descargue el producto oficial y verifique la integridad.	7
Windows: Verifique el archivo SHA-256	7
Ubuntu: verifique el archivo SHA-256	7
3. Preparación antes de la instalación.	8
4. Instale el paquete oficial	9
4A. Windows Server 2022 AMD64	9
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9
Solo instalaciones nuevas: inicializar una vez	10
Diagnóstico del entorno de instalación → Autoprueba central independiente	10
5. Clasificación del diagnóstico, autodiagnóstico y estado de la instalación.	11
Comprobaciones de estado principales en busca de evidencia de ejecución	11
6. Activar licencia paga	12
7. Verificar activación → Iniciar servidor → Verificar tiempo de ejecución	13
1) Consultar estado comercial	13
2) Inicie el servidor del cliente y el Core privado de Gateway	13
3) Verifique el estado real del Core en ejecución una vez	13
8. Conexión FastAPI / Gateway del servidor	14
9. Prueba de humo integrada real antes de la producción.	15
10. Funcionamiento normal	16
Renovación del Lease	16

Tabla de contenidos (continuación)

11. Gestión de la unidad	17
12. Respuesta al fracaso	18
13. Descripción de cierre fallido	19
14. Copia de seguridad · Transferir · Eliminación · Reactivación	20
antes de lo normal	1 9
15. Cómo solicitar soporte técnico	21
16. Información que no debe enviarse por motivos de seguridad	22
17. Lista de verificación de instalación rápida	23
18. Glosario	24
Apéndice A. Contrato de facturación independiente de la empresa de pago	25
Apéndice B. Comportamientos que los clientes nunca deben realizar	26
Gestión de documentos y puerta de liberación	27

Se mantuvo la estructura de capítulos y páginas de la versión 1.1 existente. Al hacer clic en el número de página accederá a ese capítulo.

0. Verificar antes de comenzar

Esta es una guía para el personal de operación y desarrollo del servidor de los clientes que confirmaron el pago y recibieron un correo electrónico de licencia. La instalación predeterminada es una operación del lado del servidor y no agrega funcionalidad PQC a los Clientes existentes.

0.1 Objetivo y preparación

- FastAPI main.py / Cliente que conecta Server Gateway a una API existente.
- Windows Server 2022 AMD64 o Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 Manager.
- Se garantizan tiempos separados de instalación, activación, integración y verificación. "10 minutos" es el tiempo de validez del código de registro del dispositivo y no garantiza el tiempo completo de finalización de la instalación.

0.2 Requisitos previos

división	requisito previo
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 o Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64
Python	CPython 3.12 (previamente auditado: Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3). La verificación final del paquete es una puerta separada.
autoridad	Administrador/root para rutas de instalación y estado protegido. Operación con privilegios mínimos.
hora	Sincronización NTP confiable. No retrocede la hora del sistema en el tiempo.
red	Licencia oficial/Activación Servicio HTTPS saliente 443. No es necesario abrir el puerto de entrada para la activación.
cambiar la seguridad	Prepare copia y punto de reversión. No copie Lease/identity/state a otra instalación.

Advertencia de información confidencial No coloque clave de licencia, token de activación, credencial de actualización, estado local o clave privada en el chat, ticket de soporte, fuente, URL, línea de comando, historial de shell o registro.

1. Consulta el correo electrónico de confirmación de pago

Tras verificar el pago, se envían License ID y License Key al correo de compra. Compruebe por separado en el Release Gate de la página 27 si se ha completado la verificación final de emisión en vivo.

La dirección de envío y la dirección de consulta son diferentes. Correo electrónico de licencia automática: ODRE PQC <license@mail.odreai.com> - Solo saliente. Atención al cliente/consultas: odreai2025@gmail.com - Envíe consultas a esta dirección. No confíe en los archivos adjuntos basados únicamente en la dirección de envío; verificar la firma oficial del Manifiesto.

entrada de correo electrónico	Confirmación del cliente
Product / Plan / Units	Compruebe producto, Plan contratado y número de instalaciones necesarias.
License ID / License Key	Mantenga ambos valores seguros. La clave es su prueba de compra y solo se ingresa en la pantalla de activación HTTPS oficial.
periodo de contrato	Consulta el inicio, finalización, próxima fecha de renovación y ciclo de pago.
Descargas / Documentos	Asegúrese de que el paquete oficial, el manifiesto y la firma sean la misma versión.
Referencia de pago	Las referencias enmascaradas son únicamente para fines de confirmación de compra. No utilice el ID de transacción del proveedor como entrada de activación común.

¿Qué menú seleccionas en la página de inicio?

- Si recibió el correo, prepare la instalación. Complete la autoprueba de Core y la conexión de main.py (p. 14); después autorice en la activación de la licencia de la instalación (p. 12).
- Si no recibió el correo electrónico, utilice "Confirmación de pago/Enviar correo electrónico". Por favor no pague. Utilice referencias de su proveedor de pagos solo cuando lo requiera la pantalla de recuperación correspondiente.

Pantalla de activación oficial: <https://pqc.odreai.com/paid/register/?flow=activate>. Si el problema no se resuelve, cubra la información confidencial y comuníquese con atención al cliente.

2. Descargue el producto oficial y verifique la integridad.

El Manifiesto de lanzamiento del canal de entrega oficial es el estándar para el nombre, el tamaño y el hash del archivo de descarga. Utilizamos un paquete de cliente que contiene tres componentes:

1. Reciba el paquete oficial + Manifiesto de lanzamiento + firma en el mismo lanzamiento.
2. La firma del manifiesto se verifica utilizando la clave pública de firma oficial/criterios de confianza verificados independientemente del archivo que se está verificando. Las herramientas/comandos de verificación específicos siguen la guía de lanzamiento final.
3. Compare el tamaño/SHA-256 escrito en el manifiesto donde la firma es válida y el artefacto real. Una coincidencia SHA-256 por sí sola no proporciona autenticación del emisor.
4. Ejecute el instalador oficial solo si se pasa toda la verificación. La descompresión, la instalación de pip y la carga en tiempo de ejecución no se realizan antes de la verificación.

Windows: Verifique el archivo SHA-256

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu: verifique el archivo SHA-256

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> es un marcador de posición, no un nombre de archivo real. Reemplácelo con la ruta local al archivo de descarga especificado en el manifiesto. El comando anterior sirve para comparar hash y no reemplaza la verificación de firma ni la verificación de integridad forzada del instalador.

hash central histórico/de referencia: no es un hash de paquete Referencia del Core v0.2.9 SHA-256:

A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697

El SHA-256 del paquete final Commercial + Gateway + Core se confirma en el Manifiesto después de la ofuscación y el sellado. Valor actual: No confirmado. No aplique esta nota al paquete.

3. Preparación antes de la instalación.

prueba	Criterios de APROBACIÓN	En caso de falla
OS/CPU/Python	Coincide exactamente con la combinación admitida	Interrupción de la instalación/consulta de soporte
hora del sistema	Sincronización NTP, sin deriva significativa	Tiempo Causa Remedio
HTTPS egress	Servicio oficial de salida 443 disponible	Aprobación de cambios en el firewall
Permisos/ACL	Administrador/raíz y rutas de estado restringido	Modificaciones del diseño de permisos.
integridad	Todos los hashes coinciden con la firma del manifiesto.	Descartar/volver a descargar el artefacto
respaldo	Punto de reversión seguro de la aplicación	Copia de seguridad antes de los cambios

Las copias de seguridad pueden incluir código y configuración aprobados. Nunca copie installation identity, device private key, refresh credential ni Offline Lease existentes a una VM/contenedor nuevo.

4. Instalación — Core + Commercial Wheel

Utilice los dos archivos Wheel que han completado la verificación de integridad en la página 7. Simplemente ejecute los comandos apropiados del sistema operativo a continuación. Para instalaciones nuevas. Deténgase si falla algún paso. La integración del Gateway se realiza por separado; siga la página 14.

4A. Windows Server 2022 AMD64 · PowerShell

```
# Ejecutar desde la carpeta que contiene los dos archivos Wheel.
# Se requiere conexión a Internet.
# Las dependencias requeridas de Python se descargan automáticamente durante la instalación.

# 1. Verifique Python 3.12
py -3.12 --version

# 2. Crea un entorno virtual dedicado
py -3.12 -m venv .venv

# 3. Actualice pip
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip

# 4. Instale Core + Commercial Wheel y las dependencias requeridas
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
    .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
    .\odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

# 5. Verifique los contratos de dependencia instalados
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check

# 6. Verifique la versión de instalación
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc-commercial

# Solo si esto tiene éxito ejecutaremos init en el siguiente paso.
```

4B. Ubuntu 24.04 AMD64 · Bash

```
# Ejecutar desde la carpeta que contiene los dos archivos Wheel.
# Se requiere conexión a Internet.
# Las dependencias requeridas de Python se descargan automáticamente durante la instalación.

# 0. Instale el paquete de soporte del entorno virtual Python 3.12
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12-venv

# 1. Verifique Python 3.12
python3.12 --version

# 2. Crea un entorno virtual dedicado
python3.12 -m venv .venv

# 3. Actualice pip
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip

# 4. Instale Core + Commercial Wheel y las dependencias requeridas
.venv/bin/python -m pip install \
    ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
    ./odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

# 5. Verifique los contratos de dependencia instalados
.venv/bin/python -m pip check

# 6. Verifique la versión de instalación
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc-commercial

# Solo si esto tiene éxito ejecutaremos init en el siguiente paso.
```

Actualizar pip es opcional. pip check es una verificación de dependencia y no reemplaza la verificación de integración. Después de que todos los pasos de instalación sean exitosos, continúe con init → doctor → verificar solo para nuevas instalaciones en el mismo .venv. La configuración/claves/tiempo de ejecución/estado existente se conserva y el inicio no se repite al actualizar o reinstalar.

4. Instale el paquete oficial

Usamos un paquete oficial que incluye Comercial + Gateway + Core. Verifique la firma del manifiesto y SHA-256 antes de la instalación y verifique la dependencia del tiempo de ejecución aprobado después de la instalación. El compañero comercial debe coincidir con la implementación/versión operativamente confirmada.

No utilice comandos de instalación arbitrarios. El nombre final del bundle, el installer/wrapper de cada SO y las rutas se definen en las instrucciones oficiales de publicación. No omita la verificación obligatoria de integridad previa a la instalación ni combine Wheels individuales de forma arbitraria. Consulte las precauciones del Commercial wrapper antiguo en la página 12.

4A. Windows Server 2022 AMD64

Instale los componentes y tiempos de ejecución aprobados junto con el instalador oficial desde una carpeta provisional protegida por ACL. Los privilegios de administrador se utilizan únicamente para la instalación e inicialización, y se otorgan privilegios mínimos a la cuenta operativa.

Mantener la protección DPAPI LocalMachine y las ACL restringidas para administradores/SISTEMA en estado comercial. No descifre ni copie el archivo de estado a otro host.

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

Prepare una cuenta de servicio dedicada y una ruta de estado/instalación de propiedad raíz. Instale el paquete Ubuntu de la misma versión integrada en el tiempo de ejecución CPython 3.12 aprobado. El directorio de estado es propiedad de la raíz en 0700, y el archivo de estado cifrado y la clave de estado local se mantienen en 0600.

Solo instalaciones nuevas: inicializar una vez

```
odre-pqc init
```

La reinicialización no es un procedimiento de actualización. Si tiene una configuración/keys/runtime/state existente, no ejecute el comando anterior. En instalaciones, actualizaciones y reinstalaciones existentes, init no se repite incondicionalmente. Las reejecuciones se bloquean con INICIALIZACIÓN BLOQUEADA/código de salida 6. Para evitar esto, no elimine la clave/estado.

Diagnóstico del entorno de instalación → Autoprueba central independiente

```
odre-pqc doctor
odre-pqc verify
```

En una instalación normal, doctor y verify se ejecutan una vez cada uno. Después conecte main.py según la página 14; no ejecute Core status en este punto. Compruébelo según la página 13 tras iniciar el servidor del cliente y Gateway private Core.

5. Clasificación del diagnóstico, autodiagnóstico y estado de la instalación.

Comando/Puerta	¿Cuándo lo ejecuto?	¿Qué reviso?
Comprobar dependencia	Inmediatamente después de instalar el paquete	Las dependencias de los tiempos de ejecución aprobados son normales. roto por cheque de pip requirements 0. Commercial Coincide la versión aprobada de companion.
odre-pqc doctor	Una vez antes de la conexión de la Gateway	Entorno de instalación que incluye configuración, clave, proveedor, base de datos/permisos, etc. El diagnóstico es posible incluso sin el cliente main.py o el servidor en ejecución.
odre-pqc verify	Una vez, después de doctor	Cripto/autopruueba de Core independiente basado en clave temporal/base de datos temporal. No es una prueba de integración FastAPI/Gateway del cliente.
Commercial activate / status	Después de conectar main.py, antes de iniciar el servidor	ACTIVE / LEASE_VALID / integridad PASS y asignación normal de la unidad después de la aprobación web. No es un requisito previo para la verificación del Core.
odre-pqc status	Una vez después del inicio del servidor	Verifique el punto final de estado de tiempo de ejecución autenticado del Core en ejecución real. Este no es un comando para leer el archivo de resultados de verificación.
Verificación de integración de Gateway real	Después de iniciar el servidor y comprobar el tiempo de ejecución	Gateway → Núcleo → Controlador de tareas Ruta general y alcance de protección. final separada Smoke Test.

La verificación de la Gateway no funciona incluso si ejecuta la verificación nuevamente. Complételo como autopruueba independiente de la instalación. No repita verify después de integrar el Gateway o activar Commercial. Verifique la ruta real de solicitudes de negocio en la página 15.

Comprobaciones de estado principales en busca de evidencia de ejecución

Verifica la evidencia en tiempo de ejecución, como la coincidencia de claves de autenticación, HMAC, nonce, actualidad de la respuesta, estado de proveedor/clave/seguridad y arrendamiento de trabajadores. No es una relación causal de verificar PASS → estado VERIFIED/READY.

Si el servidor no existe o no puede autenticarse, puede resultar en Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / código de salida 5. Por el contrario, si se está ejecutando un Core normal, ACTIVE / ON es posible incluso si la verificación no se ha ejecutado previamente, pero esto no significa que se pueda omitir la autopruueba independiente del flujo de instalación normal.

A continuación conecte Gateway/Core y Commercial gate según la página 14. Después ejecute activate en la página 12 y Commercial status, inicio del servidor y Core status en la página 13.

6. Activar licencia paga

Ejecútelo después de completar Core verify y la conexión de main.py en la página 14. La CLI de Commercial del bundle final debe coincidir con la implementación y versión aprobadas para producción.

No utilice envoltorios obsoletos como estándar de paquete de cliente. El antiguo contenedor de C:\ODRE-PQC existente es una versión antigua que solicita el ID/clave de licencia en la CLI. No se utiliza en forma de paquete de cliente final. Si CLI le solicita que ingrese ID/Clave, no lo ingrese, pero verifique que el archivo ejecutable, el tiempo de ejecución y la versión coincidan.

```
odre-pqc-commercial activate
```

Mantenga activada la CLI del servidor de instalación. El código de registro de 8 dígitos es válido por 10 minutos y el "dispositivo" es una instalación de servidor, no un teléfono móvil. En la pantalla HTTPS oficial, seleccione "Activar licencia instalada".

<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

License ID

00000000-0000-4000-8000-000000000000

발급 이메일에 적힌 License ID 전체를 복사하세요.

License Key

ODRE-----

표시

구매 증명인 Key는 계속 보관하세요, 이 HTTPS 승인에만 사용하며 시도 후 입력창에서 지웁니다.

장치 등록 코드

8F3K-2M9Q

1회용 코드는 10분 뒤 만료됩니다. 만료되면 명령을 다시 실행해 새 코드를 만드세요.



License Key는 URL-브라우저 저장소-서버 응답-애플리케이션 로그에 남기지 않습니다. 장치 등록 코드만으로는 활성화 상태를 조회할 수 없습니다.

이 장치 승인

① License ID

ID completo del correo electrónico emisor

② License Key

Clave de compra del mismo correo.

③ Código de registro del dispositivo Código de la CLI del servidor de instalación actual

Después de "Aprobar este dispositivo", mantenga la CLI hasta que reciba la prueba de clave privada instalada → Asignación de unidad → Lease sin conexión firmado.

Captura de pantalla pública oficial · 2026-09-08. La entrada está vacía y la cadena visible es un marcador de posición de ejemplo. Esta no es una licencia/código real.

La clave solo se ingresa en la pantalla HTTPS. La CLI comercial aprobada no solicita ni almacena la clave o ID de licencia. No coloque la clave en la línea de comando, variable de entorno, URL, historial, script, ticket o registro, ni exporte la clave privada fuera del servidor.

Tras el éxito de la CLI, compruebe Commercial status en la página 13. No reutilice códigos vencidos o fallidos; genere uno nuevo con activate. Convierta la misma instalación Trial a ACTIVE sin eliminarla ni reinstalarla. Reinstalar no reinicia el Trial.

7. Verificar activación → Iniciar servidor → Verificar tiempo de ejecución

1) Consultar estado comercial

```
odre-pqc-commercial status
```

artículo	Verifique antes de iniciar el servidor
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	Asignación normal a la identidad de implementación actual
Lease expiration / grace	Establezca un plan de actualización basado en el tiempo de visualización real. El criterio de apertura inicial es LEASE_VALID y GRACE no se utiliza como criterio alternativo.

No abra tráfico protegido sin prueba de activación/integridad No continúe a menos que pueda demostrar ACTIVE / LEASE_VALID / integridad PASS o asignación de unidades. No oculta errores ni elimina puertas comerciales. No es necesario ejecutar la verificación nuevamente en este paso.

2) Inicie el servidor del cliente y el Core privado de Gateway

Inicie el servidor FastAPI del cliente y Gateway private Core con el procedimiento definido en la página 14. Mantenga cerrado el tráfico de producción. Los comandos, puertos y objetivos de estado exactos dependen de la configuración de integración aprobada del bundle final.

3) Verifique el estado real del Core en ejecución una vez

```
odre-pqc status
```

Después de identificar claramente el Core que se va a buscar, verifique la evidencia de tiempo de ejecución certificada. Si el servidor está ausente o la autenticación falla, puede ocurrir Runtime UNKNOWN/PQC PROTECTION: BLOCKED/código de salida 5. Este comando no muestra el resultado de la verificación como VERIFIED/READY.

No utilices el éxito de otros Cores en su lugar El éxito básico del estado del Core número 8000 no significa la verificación del número de Core privado de la Gateway 18083. Este puerto es un ejemplo aislado de la implementación actual y no es un acuerdo de puerto fijo del cliente. El punto final de estado interno de un Core privado puede estar deshabilitado de forma predeterminada.

No considere completada la comprobación de estado sin configurar el destino y la autenticación. Se requiere el procedimiento aprobado del bundle final. El control separado de integración de Gateway private Core y la ruta real de negocio se realiza en la página 15.

8. Conexión FastAPI / Gateway del servidor

Ubicación de trabajo: Después de la verificación del Núcleo, antes de la activación Comercial. Los contratos existentes de Android/iOS/ Web Client y HTTPS API no se cambiarán, y el controlador y la base de datos existentes no se reescribirán para adaptarse a PQC.

Existing Android / iOS / Web / other Client

↓ HTTPS / TLS

FastAPI main.py / Existing API

↓

ODRE Server Gateway / Adapter

Python PQC Client

↓ ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary

↓

Existing Handler

Elemento de conexión del servidor	Qué confirmar en la configuración de integración oficial
Gateway/Core + Commercial gate	Conexión de licencia/verificación de integridad del punto de integración main.py y ruta de protección. La integración no se completa mediante la instalación (aplicación) o una simple conexión Core.
identity / key del Gateway / trust	Identidad del remitente, clave vinculada a esa identidad y configuración de confianza central. No copie la clave secreta al documento/fuente/registro.
protected route	Lista de rutas protegidas y bloqueo de omisión del controlador. No incluye necesariamente un plano de control de licencia de salud pública.
startup / shutdown	Defina el orden de inicio y limpieza del servidor del cliente y Gateway private Core, los destinos de estado de ejecución y el ciclo de vida de las sesiones. Tras activar, inicie realmente el servicio según la página 13.

Conéctese después de confirmar la API pública final La importación/API exacta, el nombre de la configuración y el comando de ejecución se proporcionan como un ejemplo oficial del paquete final. No se crea arbitrariamente. El cliente Python PQC de Gateway realiza autenticación, cifrado, sesión, secuencia y verificación de reproducción ODRE v3, y el controlador de protección debe ejecutarse solo después del éxito.

Cliente → Servidor es HTTPS/TLS, Gateway → Núcleo es Límite PQC. El producto base no requiere un SDK móvil y no reclama PQC E2E de móvil a servidor. La terminal E2E es una extensión opcional. El tráfico de control de licencias se separa del cuerpo comercial y el texto sin formato de solicitud/respuesta del cliente/cuerpo de PQC no se envía al servicio de licencias.

Tras configurar la conexión, siga este orden: Commercial activate (p. 12) → Commercial status, inicio del servidor, Core status (p. 13) → verificación de integración (p. 15).

9. Prueba de humo integrada real antes de la producción.

Se realiza después de que el servidor FastAPI del cliente y el Core privado de la Gateway se estén ejecutando y se haya verificado el estado de salud comercial. A continuación se detallan los criterios de aprobación que debe verificar y no son los resultados de las pruebas que se ejecutaron y aprobaron al crear un PDF. Este no es un paso para volver a ejecutar la verificación.

Puerta independiente/prueba	criterios de aprobación
Gate A: running Core status	La evidencia de tiempo de ejecución certificada del Core de destino especificado es normal. Verificar Verifica el estado de ejecución, no el archivo de resultados.
Puerta B: integración central privada	Gateway → Gateway relevante Núcleo privado → ruta real del controlador de negocios normal. La puerta A tiene éxito, pero no reemplaza el estado predeterminado de 8000 Core.
Cliente/contrato HTTPS existente	No se requiere protocolo de enlace del encabezado PQC del cliente. Mantener la semántica de solicitud/respuesta de API. La respuesta real es normal.
Configuración del Gateway / handshake	Coincidencias de identidad/clave/confianza, el protocolo de enlace ODRE v3 es normal, ejecución del controlador de protección después de la autenticación/descifrado.
session / sequence	Orden normal. Restablecimiento explícito de la sesión al vencimiento. Denegar brecha/retroceso.
replay / tamper / bypass	Rechace reutilización y cambios de ciphertext/header/status/body. Bypass del Handler protegido: 0.
License / Lease / integrity falla	NOT_ACTIVE · Contrato de arrendamiento no válido · Fallo cerrado por falla de integridad. Protección en caso de falla en Commercial gate ruta 503. Bloqueado fuera del rango de arrendamiento válido firmado.
Fallback / startup / shutdown	texto sin formato/retroceso clásico 0, inicio normal, limpieza y restablecimiento. HTTPS del cliente existente no es un recurso alternativo.

El punto final de estado y la integración empresarial están separados Si el extremo de estado interno de un Core privado de Gateway está inactivo, no lo sustituya por el éxito de otro Core. Se requieren procedimientos de verificación de estado aprobados y evidencia de la ruta de trabajo real para el paquete final, respectivamente. Las puertas no resueltas no se marcan como PASA.

Las pruebas de ruta de falla solo se pueden realizar en un entorno aislado. la reproducción-manipulación-fallo de licencia se realiza en puesta en escena/conformidad aislada. La producción solo confirma las solicitudes normales aprobadas y el estado no destructivo. No omita las fallas de protección directamente con Handler o la comunicación regular. Abra el tráfico de producción solo después de que se hayan recibido todas las aprobaciones operativas y Gate PASS.

La carga útil grande solo indica si está incluida en el paquete final y dentro del alcance de la evidencia confirmada. En esta revisión no se ha verificado la aplicación del producto final de la equivalencia de bytes de 18,1 MB/32 MB. El límite de mensaje único principal no se ha eliminado.

10. Funcionamiento normal

Renovación del Lease

```
odre-pqc-commercial renew  
odre-pqc-commercial status
```

- La renovación sustituye la credencial de actualización rotatoria. Reutilizar la anterior puede causar el estado stale/revoked.
- `refresh\_after`, `expires\_at` y `grace\_until` de Offline Lease consideran el estado de la instalación actual como autoridad.
- El código auditado usa por defecto renovaciones periódicas y leases de hasta 24 horas. Prevalecen los valores reales de la lease firmada del cliente.
- Una caída de License API no equivale a un fallo de pago. Continúe solo dentro de la lease firmada válida y cierre la ruta protegida cuando ya no pueda demostrar la autorización.
- Los parches de seguridad y las nuevas versiones se aplican después de verificar el nuevo manifiesto y la regresión provisional.

Los eventos de diagnóstico cubren la entrada y recuperación de fail-closed y motivos limitados de instalación, versión y estado. No registre cuerpos request/response de clientes ni texto plano PQC.

11. Gestión de la unidad

Según el contrato público, 1 Unit representa una implementación de producción o instalación con licencia. Se asigna atómicamente a una deployment identity al activar.

situación	tratamiento
Varios trabajadores en la misma instalación	Dado que no existen fórmulas fijas públicas, verifique su topología de implementación con soporte. Está prohibido compartir arbitrariamente debido a la replicación estatal.
Separar VM/contenedor	Puede contar como instalación independiente. Revise el contrato Unit antes de desplegar.
Scale-out	Verifique previamente la réplica/topología esperada y el número de unidades
Migration	Instalación existente normal desactivar → Confirmar devolución de la unidad → Activar nueva instalación
Clone	No copie lease/state. Active con nueva instance identity.
Escasez de unidades	Devuelva la instalación existente o agregue la unidad contratada y vuelva a intentarlo

Reutilizar una credencial rotatoria obsoleta puede revelar clonación o reutilización en la renovación en línea. No suponga que los clones offline siempre se detectan de inmediato. Elimine commercial state antes de crear la imagen y active cada implementación por separado.

12. Respuesta al fracaso

Categoría de estado/error	Acción del cliente
LICENSE_UNIT_LIMIT	Compruebe duplicados → deactive en instalación anterior o añada Unit.
LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID	Mantener el tráfico bloqueado → Verificar hora/NTP → renovar → estado
STALE / revoked credential	Investigue restauración/clonación → cese la reutilización → soporte.
CLOCK_TAMPER_DETECTED	Detenga cambios de hora → restaure NTP/hora → espere a soporte antes de reanudar.
ARTIFACT_HASH_MISMATCH	Detener la ejecución → Volver a recibir el paquete oficial → Volver a verificar el manifiesto
INTEGRITY_CHECK_FAILED	Bloquear el tráfico protegido → recopilar evidencia médica/verificar → reinstalación aprobada
BROKER_UNAVAILABLE	Verifique el acceso/autoridad/daños del estado de la licencia local. Puerta de paso prohibida
LICENSE_SERVER_UNREACHABLE	Verifique DNS/TLS/salida. Si está fuera del rango de arrendamiento efectivo, cerrado por falla
UNSUPPORTED_PLATFORM	Sin aplicación de la ley. Vaya a Support Union o comuníquese con soporte

Los mensajes pueden variar por versión. No reabra rutas protegidas hasta restablecer la evidencia de protección.

13. Descripción de cierre fallido

No abra una ruta protegida a menos que pueda demostrar su estado de protección.

- Una solicitud protegida será rechazada si no se puede probar alguno de los derechos ACTIVOS, la integridad o el Lease firmado válido.
- Las puertas comerciales están diseñadas para devolver el 503 a la ruta protegida en caso de falla.
- Los fallos de autenticación/descifrado/secuencia/verificación de reproducción PQC deben rechazarse ante el controlador.
- No cambia automáticamente a conexiones de texto sin formato o sólo clásicas después de un error de autenticación.
- La bandera local no verificada, el ACTIVO codificado y la eliminación de puerta no se utilizan debido a una falla en el servicio de licencia.

Este producto por sí solo no garantiza la confianza en un host totalmente comprometido a nivel administrador/root. El refuerzo del SO, la gestión de cuentas y claves, la supervisión y el aislamiento de copias siguen siendo responsabilidades operativas del cliente.

14. Copia de seguridad · Transferir · Eliminación · Reactivación

antes de lo normal

1. Drenar el tráfico empresarial de las instalaciones existentes y registrar el estado comercial.
2. Después de ejecutar `odre-pqc-commercial deactivate`, escriba `DEACTIVATE` exactamente en el mensaje de confirmación.
3. Asegúrese de devolver la unidad y eliminar la credencial local/estado privado. No duplique clave/estado con otras instalaciones.
4. En un servidor nuevo, siga el orden de instalación normal en la página 2: verificación/instalación del paquete → nueva instalación solo init → doctor → verificación independiente → `main.py Gateway/Core` + conexión de Commercial gate.
5. Después de activar la aprobación web con el nuevo código de dispositivo, verifique `ACTIVE / LEASE_VALID / integridad PASS / Unidad de estado comercial`.
6. Inicie el servidor del cliente y el Core privado de la Gateway → estado del Core en ejecución → verifique la integración real de la Gateway → el tráfico cambia después de la aprobación. Después de la activación/conexión a la Gateway, la verificación no se realiza repetidamente.

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

Actualizar/reinstalar la instalación existente Si tiene una configuración/claves/tiempo de ejecución/estado existente, no lo reinicialice. Volver a ejecutar `init` da como resultado INICIALIZACIÓN BLOQUEADA/código de salida 6 y no es un método de actualización normal. Siga el procedimiento de renovación para el paquete final verificado.

Si perdiste tu instalación existente Si la desactivación no es posible debido a una pérdida anormal, utilice el procedimiento de liberación/reactivación de unidades de nuestro equipo de soporte. No omita la producción restaurando el estado de arrendamiento o privado desde una copia de seguridad a un nuevo servidor.

15. Cómo solicitar soporte técnico

Canal de soporte: odreai2025@gmail.com

Información que puedes enviar	Información que no se debe enviar
Producto/Núcleo/Versión comercial	License Key
SO, CPU, versión Python	access/refresh token, poll_token
Parte del ID de licencia redactado y parte del ID de instalación	clave privada, archivo estatal local
Categorías de error y hora UTC	Consulta URL completa/encabezado/cuerpo
Resultado redactado del médico/verificar/estado	Solicitud/respuesta del cliente o texto sin formato PQC
Nombre del archivo de manifiesto y hash de artefacto calculado	webhook/KMS/HSM secreto, volcar variables de entorno

Antes de enviar logs, oculte correos, License ID completos, nombres de host, IP/rutas internas, cabeceras de autenticación y patrones de tokens/claves. Adjunte solo los pasos mínimos de reproducción.

16. Información que no debe enviarse por motivos de seguridad

- Valor real de la clave de licencia o ejemplo que se asemeje al valor real
- Valores válidos de Refresh Token, Access Token, poll_token y Device Code
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- Todas las variables de entorno, configuraciones, volcado de base de datos o punto final del administrador interno
- Información real de identificación del cliente y organismo de solicitud/respuesta de la solicitud.
- ~~Umbral de detección internos y detalles de implementación necesarios para eludir las defensas;~~

No envíe estos valores ni siquiera a quien afirme ser personal de soporte. El soporte legítimo nunca solicita su License Key ni clave privada sin ocultar.

17. Lista de verificación de instalación rápida

Cada comando en el flujo de instalación normal se ejecuta solo una vez en ese paso. No vuelvas a ejecutar el mismo comando solo porque aparece en la explicación anterior. El orden de lectura detallado sigue la página 2.

- [] Verificación/instalación oficial del paquete: firma del manifiesto-SHA-256, dependencia, coincidencia de versión confirmada de operación complementaria comercial
- [] Inicie solo una vez para instalaciones nuevas (está prohibido repetir para instalaciones, actualizaciones y reinstalaciones existentes)
- [] médico 1 vez PASS (antes de la conexión de la Gateway)
- [] verificar 1 vez PASS (clave temporal · autoprueba central independiente basada en DB)
- [] main.py Gateway/Core + Conexión de Commercial gate; Identidad/clave/ruta-de protección de confianza-inicio/apagado confirmados
- [] Activación comercial + autorización web oficial HTTPS
- [] Estado comercial: ACTIVO / LEASE_VALID / integridad PASS / Unidad normal
- [] Iniciar el servidor FastAPI del cliente + Core privado de Gateway (el tráfico de producción está cerrado)
- [] Estado del Core normal una vez (confirmación del Core en ejecución real y evidencia de tiempo de ejecución certificada)
- [] Gateway → Core privado relevante → controlador de negocios verificación de integración real PASS; verificación de aislamiento de reproducción/manipulación/fallo de licencia, derivación-retroceso 0
- [] La producción comienza después de recibir todos los Gate PASS y la aprobación operativa.

Casos que no deben procesarse como completados No reemplace el estado exitoso de otros Core con una verificación privada de Gateway Core. Si el procedimiento de confirmación del paquete final/API/estado aprobado no está confirmado o no hay evidencia, el artículo de Producción no se verifica.

18. Glosario

terminología	significado
Server Gateway / Adapter	Capa de integración de servidor que conecta solicitudes HTTPS existentes y Core Boundary. Realiza comunicación ODRE v3 con Python PQC Client y no requiere SDK móvil para la instalación básica.
PQC Boundary	Límite de seguridad de la aplicación que permite la ejecución de controladores comerciales a través de autenticación, cifrado, sesión, secuencia y verificación de reproducción ODRE v3 después de la Gateway.
Optional E2E Client SDK	Ampliación independiente para clientes que requieran protección final ODRE PQC a partir del terminal. No es necesario para la instalación básica del producto de servidor.
Payment Adapter / Billing Core	Una capa que verifica y normaliza la API, el webhook, la firma y el estado del proveedor y confirma el evento/estado de facturación neutral del proveedor.
License ID / License Key	Identificador de licencia / Comprobante secreto de compra para autorizar la activación.
Device Registration Code	Un código de un solo uso para la conexión de autorización de instalación que muestra la CLI. Válido por 10 minutos. No registro de dispositivo móvil.
Instance key proof	Una firma de desafío que demuestra que la instalación posee la clave privada local.
Unit	Una distribución o instalación de producción con licencia.
Offline Lease	Instalación-Permiso firmado perteneciente a la Unidad e incluyendo tiempo de caducidad.
Rotating refresh credential	Una credencial secreta que se reemplaza con un nuevo valor en cada actualización exitosa.
Fail-Closed	Una póliza que cierra una ruta de protección si no se puede probar el estado de protección.
Core / Commercial status	Evidencia de tiempo de ejecución autenticada del Core durante la ejecución/ Activación-Permiso-Arrendamiento-Estado de integridad. No tiene nada que ver con el archivo de resultados de verificación y se verifica por separado.

Apéndice A. Contrato de facturación independiente de la empresa de pago

Payment Provider → Provider-specific Payment Adapter → ODRE normalized Billing Event / Billing State → License / Entitlement issuance → Customer activation

- La información de la empresa de pago está aislada en el Adaptador de pago.
- Payment Adapter verifica las API específicas del proveedor, las firmas de webhook y el estado, y los normaliza al estado Billing estándar de ODRE.
- License/Entitlement y la activación del cliente no están vinculados directamente a IDs transaction/subscription/customer específicos del proveedor.
- Sólo se utilizan el ID de licencia, la clave de licencia y el código de registro del dispositivo para la activación común después del correo electrónico de finalización del pago.
- Incluso si se agregan proveedores en el futuro, se mantendrán los procedimientos de instalación, activación y operación después del correo electrónico.

Nota de PayPal: la verificación de pago y los datos de suscripción específicos corresponden al PayPal Adapter y a la página de recuperación de compra. Quien ya recibió el correo no introduce PayPal subscription ID en la activación común.

Nota de Paddle: los IDs transaction/subscription/customer corresponden al Paddle Adapter y a la página de recuperación de compra. Quien ya recibió el correo no debe adivinar ni introducir estos IDs en la activación común.

Apéndice B. Comportamientos que los clientes nunca deben realizar

- Se ejecuta cuando el hash del artefacto o la firma del manifiesto son inconsistentes.
- Ignorar al médico/verificar el fallo y abrir el tráfico protegido
- Cambie la hora del sistema al pasado o evite la verificación de la hora.
- Arrendamiento sin conexión, estado comercial, actualización de credencial o replicación de clave de instancia
- Reutilizar el arrendamiento existente después de la clonación de VM
- Guarde la clave de licencia en el código fuente, la línea de comando, la variable de entorno y el registro.
- Ejecute Raw Wheel directamente o utilice un artefacto espejo no oficial.
- Evite la puerta de licencia o la verificación estatal local
- Conexión de rutas protegidas a respaldo clásico/texto sin formato
- ~~Ejecución forzada en sistema operativo/tiempo de ejecución no oficial y marcado como "compatible"~~

Si ocurre alguno de estos elementos, cierre el tráfico, vuelva a la última implementación verificada e investigue la causa.

Gestión de documentos y puerta de liberación

Estado del documento: Candidato de liberación. NOT_VERIFIED significa que la prueba de liberación final no ha sido verificada y no supone PASA/FALLA. Los resultados de la auditoría existente no se trasladarán a la aprobación para la implementación del nuevo paquete integrado.

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

Artículos a confirmar antes de la distribución final. Defina nombre del bundle, base de confianza de la firma, comandos de verificación y SHA-256; installer/wrapper de cada SO y versión aprobada del Commercial companion; imports/API públicos del Gateway, configuración específica y procedimientos de inicio y estado. Supere por separado los controles de estado del Core en ejecución y de integración de Gateway private Core de la página 15.

El significado del comando y la secuencia de instalación se calibraron de acuerdo con el contrato de implementación real de Production CLI/Gateway proporcionado por el cliente. Al editar este PDF, no se realizaron la ejecución de la CLI del producto, la conexión al servidor ni la verificación de la operación. El valor del estado es una descripción de los criterios de aprobación y no es evidencia de un nuevo PASS.

2026-09-08 Mantenga una captura de pantalla de registro del dispositivo en blanco en la página de inicio pública. No es un resultado real de pago, activación, envío de registro o verificación de Live Gate. Los ejemplos de integración en la página de inicio existente no se reemplazan por la API de Gateway final.

Versión del producto·Core v0.2.9·Servidor·Gateway·Fuente comercial·La producción no se modificará. Reemplazar archivos adjuntos automáticos de correo electrónico requiere una aprobación final por separado. © 2026 ODRE AI · Candidato de versión para el cliente