入射粒子設定-GPS の使い方-

入射粒子条件の設定例を示す。コマンドの分類を下図に示す。全部は説明しきれないので、 使用例を示すことにする。

```
GPS コマンド体系の分類(概要)
/gps/ 粒子種別設定、particleGun と共通するシンプルな発生コマンド
/gps/source 複数点から粒子を発生させる場合
/gps/pos/ 発生点の位置
/gps/ene/ 発生時の粒子エネルギー
```

/gps/ang/ 発生時の粒子の方向 /gps/hist/ ユーザ定義分布の入力

Galetでは、マクロ・ファイル(gps.mac)を編集して、以前のコマンドを#でコメントにし、 新たに紹介するコマンドを記述して、再度、実行をして実際にどのような粒子発生となるか を確認して欲しい。

```
$ emacs -nw gps.mac
$./Galet
```

Session: /run/beamOn 10


(1) 1.33 MeV の γ 線を座標(0., 0., -5 cm)の位置から+z 軸方向に打ち出すコマンド例である。

```
/gps/particle gamma
/gps/energy 1.33 MeV
/gps/direction 0. 0. 1.
/gps/position 0. 0. -5. cm
```

粒子種別(particle)には、次のものがある。

Geant4 での粒子名	説明
gamma	ガンマ(γ)線, X線
e+	陽電子(β+)
e-	電子(β-)
proton	陽子
neutron	中性子
geantino	デバッグ用の仮想粒子


粒子がイオンの場合の方法を紹介しておく。炭素イオンビームの例。



この例では、核子あたり 200MeV の炭素イオンが入射粒子として発生する。青線が炭素イオンである。


(2) 点線源から放射状に発生(エネルギー2MeV, 位置(1,2,1)cm)

入射粒子の発生状況を観察するため、Geant4 で特別に定義されている架空の中性粒子 geantino(ジアンティーノ)を用いる。この粒子は、何も反応を起こさない。



(3) 円形の平面から+Z 方向に平行に発生

/gps/particle geantino	(粒子種別:)	
/gps/energy 200. MeV	(エネルギー)	
/gps/direction 0 0 1	(方向)	
/gps/pos/type Plane	(線源タイプ:	面線源)
/gps/pos/shape Circle	(平面形状)	
/gps/pos/radius 10.0 mm (円半径)		
/gps/pos/centre 0. 0. 0. cm (線源位置)		



(4) 平面上でガウス分布のスポットを持つ空間分布で発生

/gps/particle geantino /gps/energy 200. MeV (エネルギー)


/gps/direction 0 0 1

/gps/pos/type Beam (線源タイプ: ビーム)

/gps/pos/shape Circle (線源形状: 円形)

/gps/pos/sigma_r 10.0 mm (スポットサイズ: 標準偏差)

/gps/pos/centre 0. 0. 0. cm



(5) 四角形の x-y 平面から z 軸に平行な方向にγ線を発生。

/gps/particle geantino

/gps/direction 0 0 1

/gps/energy 200 MeV


/gps/pos/type Plane (線源タイプ: 平面)

/gps/pos/shape Square (線源形状: 四角形)

/gps/pos/centre 0. 0. 0. cm

/gps/pos/halfx 1. cm (四角形線源の大きさ X)

/gps/pos/halfy 1. cm (四角形線源の大きさ Y)




(6) 四角形の x-z 平面から放射の例(回転を含む例)

発生位置の回転の指定方法の例を含む。ただし、運動量方向は、/gps/direction コマンド によって決まる。


/gps/particle geantino /gps/direction 0 0 1 200 MeV /gps/energy /gps/pos/type Plane (線源タイプ: 平面) /gps/pos/shape Square (線源形状: 四角形) /gps/pos/centre 0. 0. 0. cm /gps/pos/halfx 1. cm (四角形線源の大きさ X) (四角形線源の大きさ Y) /gps/pos/halfy 1. cm /gps/pos/rot1 100 (x'軸の軸はx軸上にある)

/gps/pos/rot2 011 (y'軸は Y-Z 平面の 45° 方向を向いている)



上記の場合(上向きが+z方向)

R1y R1z (無回転 1 0 0) rot1 Rx1 (1 0 0)は、x'軸はx軸と重なっていることを表す。 rot2 R2x R2y R2z (無回転 0 1 0) (0) 1)は、y'軸を y-z 平面で 45° 方向を向いている



(7) 加速器のビームを模擬した空間分布と角度方向に発生

/gps/particle geantino /gps/energy 200 MeV /gps/pos/type Beam

(線源タイプ: ビーム)

/gps/pos/sigma x 0.2 mm

(発生位置のガウス分布の標準偏差 x 方向)

/gps/pos/sigma_y 0.2 mm /gps/ang/type beam2d


(発生位置のガウス分布の標準偏差 y 方向)

2次元平面)

/gps/ang/sigma_x 10. mrad (発生方向の広がり角 x 方向)

(発生方向のタイプ:

(発生方向の広がり角 y方向) /gps/ang/sigma_y 10. mrad



(補足) 上記のように/gps/ang/type で beam1d や beam2d を指定したとき、デフォルトの ビーム方向は、マイナスz方向になる。方向を変えたい場合は次の点に気を付ける必要があ る。

*/gps/directionで変更することも可能であるが、/gps/ang/rot1,/gps/ang/rot2コマンドも 併用している場合、それぞれの設定が干渉してしまう。そのため、/gps/direction による設 定は非推奨であるらしい。

*/gps/ang/rot1, /gps/and/rot2 で変更する(こちらが推奨)

+z 方向にする場合

例1) /gps/ang/rot1 1 0 0 (x'軸はx軸と同じ向き)

/gps/ang/rot2 0 -1 0 (xy 平面で、y 軸周りに回転)

例2) /gps/ang/rot1 -1 0 0 (x'軸を-x 軸と同じ向きに回転)

/gps/ang/rot2 0 1 0 (xy 平面での回転なし)

(8) 点線源で放射角度を限定して発生

「gps/particle geantino (粒子種別:)

/gps/energy 200. MeV (エネルギー)

/gps/pos/type Point (線源タイプ: 点線源)

/gps/pos/centre 0. 0. 0. cm (線源位置)


/gps/ang/type iso (線源からの放射方向: 4 π方向)

/gps/ang/mintheta 0. deg

/gps/ang/maxtheta 30. deg

/gps/ang/minphi 0. deg

/gps/ang/maxphi 180. deg



(9) ガウス分布のエネルギー揺らぎで発生(中心値 100MeV, 標準偏差 50MeV)

/gps/particle proton
/gps/ene/type Gauss
/gps/ene/mono 100 MeV
/gps/ene/sigma 50. MeV

(10) フォーカス点を持つビーム

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Circle
/gps/pos/centre 0. 0. -5. cm
/gps/pos/radius 20 mm (発生点の半径)
/gps/ene/type Mono
/gps/ene/mono 100 MeV
/gps/ang/type focused (フォーカスを選択)
/gps/ang/focuspoint 0. 0. 1. cm (フォーカス点を指定)

