

12주 차 보고서

(2026년 3월 15일 ~ 2026년 3월 21일)

작성자

박신우

이번 주 한 일

03.17 트럭에 장착된 Interact trigger component 분리

트럭의 앞쪽에서 상호작용을 하면 운전석에 앉고,
트럭의 트렁크쪽에서 상호작용을 하면 트렁크위에 올라타도록 하려고 한다.

기존에는 Interact trigger component 하나만 트럭에 존재 하였는데,

```
// 트리거 컴포넌트 생성 및 부착
DriverSeatInteractTrigger = CreateDefaultSubobject<UInteractTriggerComponent>(TEXT("DriverSeatInteractTrigger"));
DriverSeatInteractTrigger->SetupAttachment(RootComponent);
DriverSeatInteractTrigger->InitSphereRadius(200.0f); // 범위 설정

// 짐칸쪽 트리거 컴포넌트
CargoSeatInteractTrigger = CreateDefaultSubobject<UInteractTriggerComponent>(TEXT("CargoSeatInteractTrigger"));
CargoSeatInteractTrigger->SetupAttachment(RootComponent);
CargoSeatInteractTrigger->InitSphereRadius(200.0f); // 범위 설정
```

차량쪽 트리거 컴포넌트와 짐칸쪽 트리거 컴포넌트로 2가지로 만들어 주었다.

Interact trigger component에서 Enum으로 멤버 변수를 만들어주었다.

```
UENUM(BlueprintType)
enum class ETruckInteractType : uint8
{
    None,
    LoadCargo,    // 1스테이지 적재
    DriverSeat,    // 운전석 탑승
    CargoSeat      // 적재함 탑승
};
```

```
// 이 트리거가 어떤 탑승 역할인지
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Interaction")
1개의 Blueprint 에서 변경됨
ETruckInteractType InteractType = ETruckInteractType::None;
```

이번 주 한 일

캐릭터에서 Interact trigger component에 상호작용하면
상호작용하는 컴포넌트의 접근 타입을 알 수 있도록 하였고,

```
void AFPSBaseCharacter::Interact()
{
    if (CurrentInteractableActor)
    {
        // 해당 액터가 인터페이스를 가지고 있는지 확인
        if (CurrentInteractableActor->GetClass()->ImplementsInterface(UInteractInterface::StaticClass()))
        {
            // 인터페이스의 Interact 함수 실행
            IInteractInterface::Execute_Interact(CurrentInteractableActor, this);
        }
    }
}
```

truck의 코드에서 캐릭터의 접근 타입에 따라서 다른 역할을 하도록 만들어 주었다.

```
if (Character->GetCurrentTruckInteractType() == ETruckInteractType::DriverSeat) {
    // 캐릭터를 조종하던 컨트롤러를 가져옴
    AController* PlayerController = Character->GetController();

    if (PlayerController)
    {
        // 빙의대상을 캐릭터에서 트럭으로 변경
        PlayerController->Possess(this);

        UE_LOG(LogTemp, Log, TEXT("Driver Seat!"));
    }
}
else if (Character->GetCurrentTruckInteractType() == ETruckInteractType::CargoSeat) {
    UE_LOG(LogTemp, Log, TEXT("Cargo Seat!"));
}
```

근데 CargoSeat 타입의 접근 타입에 접근을 하고 상호작용 한 후
DriverSeat 타입의 접근 타입에 접근하여
상호작용을 하면 상호작용이 안되는 문제가 발생하였다.

03.18 트럭 트렁크 탑승

우선 어제 발생한 문제의 원인을 찾아내었다.

캐릭터의 트럭접근 타입 멤버가 None이어야 접근 타입을 셋 해주는 것이었다.

```
if (Character->GetCurrentTruckInteractType() == ETruckInteractType::None) {
    // 인터랙트 컴포넌트 타입
    Character->SetCurrentTruckInteractType(InteractType);
}
```

그래서 저 if문이 필요 없다고 판단되어 없애주어 해결하였다.

이번 주 한 일

아래와 같이 특정 포지션에 캐릭터가 있도록 하여 트럭 트렁크에 타도록 하였다.



트럭에 탄 상태에서 다시 상호작용키를 누르면 내릴 수 있도록 하였다.
트렁크에 탔다가 내리고 운전을 하는 것도 정상적으로 작동이 되었다.

```
LogTemp: Cargo Seat!  
LogTemp: Driver Seat!
```

03.20 트럭 트렁크 캐릭터 이동

트럭 트렁크에 타면 특정 위치에 캐릭터가 고정되도록 되어있다.
오늘은 캐릭터가 트렁크 위에서 돌아다닐 수 있도록 하려 한다.

사실 트렁크에 올라탈 때 캐릭터 이동을 제한하는 코드를 넣어놨어서 그것만 해체해 주면 된다.
하지만 트럭의 충돌박스를 아래와 같이 만들어놔서 트렁크에 들어갈 수 없는 문제가 발생했다.



이번 주 한 일

그래서 아래와 같이 바꿔주는 작업을 진행하였다.



트럭에 잘 탑승이 되고 이동도 되는 모습을 확인할 수 있었다.



근데 트럭에서 트렁크 벽부분을 비비면, 그 방향으로 트럭이 이동을 하다가 트럭이랑 캐릭터가 날아다니는 문제가 발생하였다.



이번 주 한 일

03.21 공부, 보고서 작성

어제 발생한 문제의 원인이 무엇일까 자료를 좀 찾아보았다.

언리얼에서 character movement는 물리 오브젝트랑 부딪힐 때 일정한 힘을 주는데,
이게 차량의 physics asset과 부딪혀서

트렁크의 바닥도 물리 바디이고, 트렁크 벽들고 물리 바디인데,

계속 앞뒤로 비비다 보면 캐릭터 캡슐이 트럭을 계속 밀어서 점점 트럭을 밀어내다가,
물리 연산이 꼬여서 발생하는 것 같다.

그래서 적재함에 충돌처리 박스들을 따로 만들어서 해결해야겠다는 생각이 들었다.

다음 주 할 일

- 트럭 적재함 충돌박스들 따로 만들기
- 트럭에 기관총 달기

특이사항