
## Nutanix Volume CSI 사용성 조사

본 문서는 Nutanix Volume 스토리지를 K8s에서 CSI를 이용하여 사용하는 방법을 다룹니다.

## [Prerequisite]

- 1. Nutanix 클러스터 및 Prism이 구성되어 있어야 합니다.
  - AOS version: 5.15.5.1 LTS
- 2. Nutanix Volume을 provisioning할 충분한 크기의 storage container가 생성되어 있어야합니다.
  - 본 예제에서 사용하는 storage container는 아래 그림의 volume-test2와 같이 생성되어 있습니다.



- 3. Nutanix VM으로 구성한 K8s 클러스터가 있어야 합니다.
  - 실험 환경의 VM은 CentOS 7.9입니다
  - 단일 VM에 minikube로 K8s를 구성했고, K8s 버전은 1.19.4입니다.

## [iSCSI Volume Provisioning]

Nutanix Volume Group을 iSCSI 프로토콜을 통해 VM 노드 및 K8s에 provisioning 합니다.

- 1. iscsi utility 패키지를 설치합니다.
  - CMD: yum install -y iscsi-initiator-utils

- 2. Nutanix에서 제공하는 CSI 에제 yaml 파일들을 다운받습니다.
  - 본 예제에서는 Nutanix CSI 2.3.1을 사용했습니다. (참고 https://github.com/nutanix/csi-plugin)
  - CMD: wget http://download.nutanix.com/csi/v2.3.1/csi-v2.3.1.tar.gz
  - CMD: tar xvf csi-v2.3.1.tar.gz && cd CSI-v2.3.1
- 3. Nutanix CSI 관련 RBAC을 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f ntnx-csi-rbac.yaml
- 4. Provisioner가 접근하기 위한 secret을 생성합니다.
  - secret은 아래와 같은 내용으로 생성합니다.

apiVersion: v1 kind: Secret metadata:

name: ntnx-secret

namespace: kube-system

data:

key: MTcyLjI1LjAuMTE60TQ0MDphZG1pbjpOdXRhbml4MSE=

- key 값은 base64 인코딩된 "prism-ip:prism-port:admin:password" 값입니다.
  - CMD: echo -n '172.25.0.11:9440:admin:Nutanix1!' | base64
- 5. Nutanix CSI provisioner가 작동하는 데 이용하는 CSIDriver를 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f csi-driver.yaml
- 6. Nutanix CSI node provisioner DaemonSet을 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f ntnx-csi-node.yaml
- 7. Nutanix CSI provisioner를 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f ntnx-csi-provisioner.yaml


진행 후 Pod 결과는 아래와 같습니다.

[root@localhost csi-v2.3.1]# kubectl get pod -n kube-system				
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
coredns-f9fd979d6-jbxds	1/1	Running	0	111m
csi-node-ntnx-plugin-brs2s	3/3	Running	0	108m
csi-provisioner-ntnx-plugin-0	5/5	Running	0	106m
etcd-localhost.localdomain	1/1	Running	0	112m
kube-apiserver-localhost.localdomain	1/1	Running	0	112m
kube-controller-manager-localhost.localdomain	1/1	Running	0	112m
kube-proxy-6nswf	1/1	Running	0	111m
kube-scheduler-localhost.localdomain	1/1	Running	0	112m
storage-provisioner	1/1	Running	0	112m


- 8. Nutanix Volume의 StorageClass를 생성합니다.
  - CMD: cd example/ABS
  - StorageClass는 아래와 같이 설정합니다.

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
    name: acs-abs
provisioner: csi.nutanix.com
parameters:
    csi.storage.k8s.io/provisioner-secret-name: ntnx-secret
    csi.storage.k8s.io/provisioner-secret-namespace: kube-system
    csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: ntnx-secret
    csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: kube-system
    csi.storage.k8s.io/controller-expand-secret-name: ntnx-secret
    csi.storage.k8s.io/controller-expand-secret-namespace: kube-system
    csi.storage.k8s.io/fstype: ext4
    dataServiceEndPoint: 172.25.0.13:3260
    storageContainer: volume-test2
    storageType: NutanixVolumes
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
```

- csi.storage.k8s.io API의 provisioner, node-publish, controller-expand 필드들에는 위에서 생성한 secret 이름과 namespace를 입력합니다.
- parameters.dataServiceEndPoint에는 Prism의 data service endpoint를 입력합니다.
  - Data service의 endpoint IP를 확인하는 방법은 아래 그림과 같습니다.
  - Data service의 endpoint port는 default로 3260 입니다.



- 위 Prism 홈 화면의 Nutanix를 클릭합니다.




- parameters.storageContainer에는 Nutanix Volume을 생성할 storage container를 입력합니다.
  - 본 예제에서는 volume-test2
- 9. 해당 StorageClass로부터 볼륨을 할당받는 PVC를 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f claim1.yaml

```
[root@control-plane ABS]# kubectl get pvc
NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
claim1-test Bound pvc-9921713e-aa3f-4acb-ae58-c134f52f0c32 6Gi RWO acs-abs 4m24s
```

- 10. 위 PVC를 사용하는 Pod을 띄워 테스트합니다.
  - CMD: kubectl apply -f rc-nginx.yaml

```
[root@control-plane ABS]# kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
server-vgrnx 1/1 Running 0 4m51s
```

- 11. Provisioning된 volume 및 해당 volume이 VM node와 Pod에 attach 됐는지 확인합니다.
  - (Provisioning 체크) PVC Volume의 이름으로 새로 생성된 Prism Storage의 Volume Group을 확인합니다.



- (Attach 체크) VM node에 해당 PVC volume이 block device로 인식되는지 체크합니다.

```
[root@control-plane ABS]# lsblk
NAME
                MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                  8:0
                         0
                            100G 0 disk
                              1G
                  8:1
                         0
                                  0 part /boot
 -sda1
 -sda2
                  8:2
                         0
                             99G
                                  0 part
  -centos-root 253:0
                         0
                             50G
                                  0 lvm
   -centos-swap 253:1
                         0 7.9G
                                  0 lvm
  └centos-home 253:2
                         0 41.1G
                                  0 lvm
sdb
                  8:16
                        0
                              7G
                                  0 disk
sdc
                  8:32
                         0
                              6G
                                  0 disk /var/lib/kubelet/p
ods/df383e81-bc7f-4b16-922e-41363407f10a/volumes/kubernetes
.io~csi/pvc-9921713e-aa3f-4acb-ae58-c134f52f0c32/mount
srø
                 ס:דד
                         1 1024M 0 rom
sr1
                         1 1024M 0 rom
                 11:1
[root@control-plane ABS]#
```

- (Attach 체크) Pod에서 해당 PVC volume이 block device로 인식되는지 체크합니다.

```
[root@control-plane ABS]# kubectl exec -it server-vgrnx -- /bin/bash
root@server-vgrnx:/# lsblk
              MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sda
                 8:0
                       0 100G 0 disk
-sda1
                 8:1
                       0
                            1G 0 part
                           99G 0 part
 -sda2
                 8:2
                          50G 0 lvm /etc/hosts
  -centos-root 253:0
                       0
 -centos-swap 253:1
                       0 7.9G 0 lvm
   -centos-home 253:2
                       0 41.1G 0 lvm
sdb
                 8:16
                       0
                           7G 0 disk
                 8:32
                        0
                             6G 0 disk /mnt/blk
sdc
                        1 1024M 0 rom
                11:0
                11:1
                        1 1024M 0 rom
```

## [LVM Volume Provisioning]

Volume Group을 Nutanix Node의 LVM으로 관리하도록 provisioning 합니다.

- 1. iSCSI Volume Provisioning 방법의 7번까지 진행합니다.
- 2. LVM volume provisioning을 위한 StorageClass를 생성합니다.
  - StorageClass를 아래와 같이 설정한 후 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f lvm/sc-lvm.yaml

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
    name: lvm-sc
provisioner: csi.nutanix.com
parameters:
    csi.storage.k8s.io/provisioner-secret-name: ntnx-secret
    csi.storage.k8s.io/provisioner-secret-namespace: kube-system
    csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: ntnx-secret
    csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: kube-system
    csi.storage.k8s.io/controller-expand-secret-name: ntnx-secret
    csi.storage.k8s.io/controller-expand-secret-namespace: kube-system
    csi.storage.k8s.io/fstype: ext4
    dataServiceEndPoint: 172.25.0.13:3260
    storageContainer: volume-test2
    storageType: NutanixVolumes
    isLVMVolume: "true"
    numLVMDisks: "8"
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
```

- iSCSI Volume StorageClass와 공통되는 필드는 iSCSI Volume과 마찬가지로 작성합니다.
- parameters.isLVMVolume에는 "true"를 입력합니다.

- parameteres.numLVMDisks에는 해당 Volume을 위해 생성할 vDisk 개수를 입력합니다.
- 3. 해당 StorageClass로부터 볼륨을 할당받는 PVC를 생성합니다.
  - CMD: kubectl apply -f lvm/claim lvm.yaml

```
[root@control-plane lvm]# kg pvc

NAME STATUS VOLUME CAPACITY

claim-lvm Bound pvc-81c71dbd-e227-4f4f-99d1-bc0e88a1b3c0 2Gi

claim1-test Bound pvc-9921713e-aa3f-4acb-ae58-c134f52f0c32 6Gi
```

- 4. 해당 PVC를 사용하는 Pod을 iSCSI Volume Provisioning과 같은 방법으로 띄워테스트합니다.
  - (Attach 체크) VM Node에 해당 PVC volume이 생성되는 형태는 아래와 같습니다.