### Termodinamica

### Primo principio Calore e cap. termica: $Q = C \cdot \Delta T$

Calore latente di trasf.:  $L_t = Q/m$ Lavoro <u>sul</u> sistema: dW = -pdV

En. interna:  $\Delta U = \begin{cases} Q + W_{\text{sulsistema}} \\ Q - W_{\text{delsistema}} \end{cases}$ Entropia:  $\Delta S_{AB} = \int_A^B \frac{dQ_{REV}}{T}$ 

# Calore specifico

Per unità di massa: c = C/mPer mole:  $c_m = C/n$ 

Per i solidi:  $c_m \approx 3R$ 

Gas perfetto:  $c_p - c_V = R$ monoatom.  $\begin{vmatrix} c_V & c_p \\ \frac{3}{2}R & \frac{5}{2}R \\ \text{biatomico} & \frac{5}{2}R & \frac{7}{2}R \end{vmatrix}$ 

Gas perfetti

Eq. stato:  $pV = nRT = Nk_bT$ 

Energia interna:  $\Delta U = nc_V \Delta T$ Entropia:  $\Delta S = nc_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i}$ 

Isocora ( $\Delta V = 0$ ):

 $W = 0 ; Q = nc_v \Delta T$ <u>Isobara</u> ( $\Delta p = 0$ ):

 $W = -p\Delta V \; ; \; Q = nc_p \Delta T$ <u>Isoterma</u> ( $\Delta T = 0$ ):

 $W = -Q = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$ Adiabatica (Q = 0):  $pV^{\gamma} = \cos t$ .  $TV^{\gamma-1} = \cos t$ .;  $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = \cos t$ .

 $W = \Delta U = \frac{1}{\alpha - 1} (P_f V_f - P_i V_i)$ 

## Macchine termiche

Efficienza:  $\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$ 

C.O.P. frigorifero =  $\frac{Q_C}{W}$ C.O.P. pompa di calore  $\frac{Q_H}{W}$ Eff. di Carnot:  $\eta_{REV} = 1 - \frac{1}{2}$ 

Teorema di Carnot:  $\eta \leq \eta_{REV}$ 

# Espansione termica dei solidi

Esp. lineare:  $\Delta L/L_i = \alpha \Delta T$ 

Esp. volumica:  $\Delta V/V_i = \beta \Delta T$ Coefficienti:  $\beta = 3\alpha$ 

 $\beta$  gas perfetto, p costante:  $\beta = 1/T$ 

### Conduzione e irraggiamento Corrente termica:

 $\mathcal{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\Delta T}{R} = \frac{kA}{\Delta x} \Delta T$