



CHIME LAUNCHER

ChimeLauncher 操作マニュアル

対象 : v1.3.5 / Build 26 作成日 : 2026年10月4日

初めて使う方から、ホーム画面を自分好みに整えたい方までの操作ガイドです。Google Discover関連の設定画面とバージョン画面はAndroid 15の撮影用エミュレーター上で、v1.3.5 / Build 26を実行して撮影し直しています。変更のない操作の画像はv1.3.4での撮影画像を引き続き掲載しています。表示するアプリや壁紙は一例です。Foldの展開例は仮想端末の画面幅を広げたもので、実機の開閉撮影ではありません。画面内の表記は日本語と英語が混在しています。Androidの設定画面やインストール画面の名称は端末によって異なります。

目次

1. インストールと初期設定	3
2. 画面の構成と基本操作	5
3. アプリを探す・起動する	7
4. ホームにアプリを追加する	9
5. 配置を編集する・元に戻す	11
6. Dockを使う	13
7. ウィジェットを使う	15
8. ショートカットとAction	17
9. ホームページを管理する	19
10. 表示設定と折りたたみ端末	20
11. Chime Moments	22
12. DiscoverとGoogle Discover	23
13. バックアップ・復元・機種変更	26
14. アプリを更新する	28
15. 困ったときの対処	29

1. インストールと初期設定




図1：Androidのホームアプリ選択画面。Chime Launcherを選択します。システム画面は端末によって異なります。

APKをインストールする

1. 配布元の[GitHub Releases](#)を開きます。
2. 対象版のAssetsから本体のAPKをダウンロードします。v1.3.5の本体ファイル名はChimeLauncher-v1.3.5.apk です。
3. Google Discoverも使う場合は、同じリリースの ChimeDiscoverCompanion-v1.3.5.apk をダウンロードします。
4. Google Discoverを使う場合はCompanion、本体の順にAPKを開いてインストールします。本体だけでもホーム・検索・独自フィードを利用できます。
5. Androidが提供元の許可を求めた場合は、APKを開いたブラウザやファイルアプリの「不明なアプリのインストール」を許可します。画面の案内に従ってインストールを完了します。

ファイル名のバージョンは導入するリリースに合わせてください。APKは配布元を確認して取得します。警告内容が判断できない場合は、そこで操作を止めて確認してください。

標準のホームアプリにする

1. Chime Launcherを起動します。
 2. 一番右の設定ページを開きます。ホームの空白を長押しし、「Launcher設定 & バックアップ」からも開けます。
 3. 「システム設定 & ツール」までスクロールします。
 4. 「デフォルトのホームアプリを選択」を押します。
 5. Androidのホームアプリ選択画面でChime Launcherを選びます。
 6. Androidのホーム操作でChime Launcherへ戻ることを確認します。
- 元のランチャーに戻すときも、ホームアプリの選択画面で変更できます。

任意の権限を設定する

項目	有効にするとできること	操作する場所
使用状況へのアクセス	端末全体のアプリ利用履歴を「最近使った」「よく使う」に反映	設定 → システム設定 & ツール
Accessibility	ホームの下スワイプで通知パネルを開く補助	設定 → ジェスチャー

使用状況へのアクセスを許可しなくても、Chime Launcher内のアプリ起動履歴を利用して検索候補を表示します。通知パネルが下スワイプで開けない場合は、「Accessibility権限設定を開く」から「Chime Launcher 通知シェード操作」を有効にします。

2. 画面の構成と基本操作





図2：ホーム画面。上部は配置アイテム、下部の点はページインジケータ、その下の枠はDockです。

「フィード表示」の4通り



矢印はHOMEから左側へ進む順序です。指は右方向へ動かします。

図3：表示スイッチの4組合せ。矢印はHOMEから左側へ進む順序で、指は右方向へ動かします。

初期設定（両方ON）のページ順は、左から Google Discover → 独自フィード → All Apps → HOME → 追加したホームページ → Settings です。Google Discoverは左端から引き出す画面です。「フィード表示」の2つのスイッチで左側の構成を変更できます。

「左側のページへ進む」は、画面上で指を右へ動かす操作です。「右側のページへ進む」は、指を左へ動かす操作です。

操作	結果
ホーム上のアプリをタップ	アプリを起動
ホームの空白で上スワイプ	検索を開く
ホームの空白で下スワイプ	通知パネルを開く（設定・権限による）
左右にスワイプ	隣のページへ移動
ページインジケータをタップ	選んだページへ移動
ホームの空白を長押し	「ホーム画面を編集」を開く
ページインジケータを長押し	ホーム編集メニューを開く
アプリを長押しし、動かさず指を離す	アプリのメニューを表示
アプリを長押ししたまま動かす	ドラッグ操作を開始
Androidの戻る操作	検索・編集・Google Discoverを閉じる。他ページではHOMEへ戻る。HOMEで何も開いていない場合はそのまま維持

縦スクロールできるウィジェットの上では、そのウィジェットのスクロールが優先されます。検索や通知を開くときはホームの空白から操作してください。

3. アプリを探す・起動する

All Appsを使う




図4：All Apps。右上に検索と表示設定があり、下部のDockも利用できます。

1. HOMEから右へ指を動かして、左隣のAll Appsへ移動します。
2. アプリ一覧をスクロールして探します。
3. アイコンをタップして起動します。

名前が見えにくい場合は、設定の「All Apps / Tiny Icons 設定」で「アプリ名ラベルを表示」をONにします。同じ設定で列数とアイコンサイズを調整できます。All Appsの表示メニューからも変更できます。

検索を使う




図5：「Clock」の検索例。Appsの候補と、Google検索のボタンが表示されています。

1. ホームの空白で上スワイプします。
2. 「Search apps」にアプリ名などを入力します。
3. 該当するアプリをタップします。

入力前には、履歴やインストール状況に応じて次の候補が表示されます。候補がないセクションは表示されない場合があります。

画面の表示	意味
Recently Used	最近使ったアプリ
Frequently Used	よく使うアプリ
Recently Installed	直近30日以内にインストールされたアプリ

文字を入力すると、アプリに加えて登録済みのショートカットやLauncher Actionも検索対象になります。Webで調べたいときは「Googleで『入力語句』を検索」を押します。検索結果の表示だけではWeb検索は実行されません。

4. ホームにアプリを追加する

空白長押しから追加する



図6：ホーム編集メニュー。アプリ・ウィジェット・ショートカットの追加、ページ管理、編集モード、ロック、設定を選べます。

1. 配置したいホームページを表示します。
2. 空いている位置を長押しします。
3. 「+ アプリを追加」を押します。
4. アプリ一覧から選択します。検索欄で絞り込めます。
5. ホームに追加されたことを確認します。

All Appsのメニューから追加する

1. All Appsで対象アプリを長押しし、動かさず指を離します。
2. 「+ HOME画面に追加」を押します。
3. 固定のHOMEページに追加されたことを確認します。

検索・ All Appsからドラッグして追加する



図7：ドラッグ登録の3ステップを示す説明図。

1. 検索結果、検索の未入力候補、またはAll Appsのアプリを長押しします。
2. 指を離さず動かしてドラッグを開始します。
3. ホームの空きセルへ運びます。
4. 指を離して登録します。

ドラッグ中に既存の別ホームページへ移動したい場合は、元の指でアイコンを保持したまま、もう1本の指でホーム領域を左右にスワイプして離します。その後、元の指を配置先で離します。

このドラッグでは画面端で保持してもページの自動作成は行いません。別ページを使う場合はあらかじめページを追加してください。空きセルがない場所や、レイアウトロック中には登録できません。

5. 配置を編集する・元に戻る

編集モードを開始する

1. ホームの空白を長押しします。
2. 「Dock・アイコン・Widget配置を編集 (編集モード)」を押します。
3. 上部に「元に戻る」「追加」「Widget」「ページ」「完了」が表示されます。
4. アイコンなどをドラッグして移動します。
5. 編集が終わったら「完了」を押します。

ホームのアイコンを長押しして「位置を移動 / 編集モード」から入る方法もあります。

別ページへ移動する

ホームに配置済みのアイコンやウィジェットは、画面端へドラッグして約0.65秒保持するとページを移動できます。条件に応じて追加ページも作成されます。検索・All Apps・Dockを起点とするドラッグとは動作が異なります。

長押しメニューの「『ページ名』へ移動」や「新しいページを作成して移動」を使えば、ドラッグを続けずに移動できます。

アイコンをホームから取り除く

アイコンを長押しして「ホームから削除」を押します。編集モードでは削除ボタンも使えます。ホーム上の登録を削除する操作であり、アプリ自体のアンインストールではありません。

「元に戻す」を使う




図8：ウィジェット追加後の編集画面。「元に戻す (1)」に1操作が記録されています。

編集モード中は、上部の「元に戻す (操作数)」で直前の変更を取り消せます。最大20操作まで記録されます。

対象はホームのアイテム追加・移動・削除、ウィジェットのサイズ変更、Dockの編集、ページの追加・名前変更・並べ替え・削除です。グリッド数やDock位置などの設定変更は対象外です。

「完了」、戻る、ホーム操作で編集を終了すると履歴は消えます。アプリを再起動しても復活しません。Redoはありません。戻したい操作がある場合は編集を終了する前に実行してください。

ドラッグ中、処理中、ウィジェットの許可・初期設定待ち、レイアウトロック中などは実行できません。バックアップ復元や未インストールアプリの置き換えなどでも履歴は破棄されます。

誤操作を防ぐ

配置が決まったら、ホームの空白長押し → 「レイアウトをロック」を使います。設定の「ホーム画面 & レイアウトロック」からも変更できます。再編集する場合は同じ場所でロックを解除します。

6. Dockを使う

Dockは、よく使うアプリなどを登録する画面下部または側面の領域です。

追加する

All Appsのアプリ長押しメニューで「+ Dockに追加」を選ぶか、検索・All AppsからDockへドラッグします。編集モードではDockの追加枠からアイテムを選べます。

並べ替える・削除する




図9：Dockの長押しメニュー。位置移動またはDockからの削除を選べます。

Dockのアイコンを長押ししたまま動かし、移動先で離すと、その位置に挿入して並べ替えます。Dockが満杯でも並べ替えは可能です。長押しメニューの左右移動（縦Dockでは上下移動）も使えます。

削除は「Dockから削除」を選びます。アプリ本体は削除されません。編集集中の操作なら「元に戻す」の対象になります。

個数と位置を変更する



図10：レイアウトロック、Dockの個数・位置、ホームのグリッド設定。

1. 設定 → 「ホーム画面 & レイアウトロック」を開きます。
2. 「Dockのアイコン数」の「-」「+」で1～12個に変更します。初期値は7個です。
3. Fold展開時は「Fold展開時のDock位置」で下・左・右を選びます。初期値は右です。

個数を減らして枠から外れた登録アイコンは保持されます。個数を増やすと再表示されます。表示領域に入りきらない場合はDockをスクロールできます。

7. ウィジェットを使う




図11：Widgetタブ。端末に導入したアプリのウィジェットを選びます。

追加する

1. 配置したいページの空白を長押しします。
2. 「+ ウィジェットを追加」を押します。
3. Widgetタブでアプリ名やウィジェット名を検索し、候補を選びます。
4. Androidの追加許可が表示されたら確認します。
5. 提供アプリの設定画面が開いた場合は設定を完了します。
6. ホームに表示されたことを確認します。

候補は端末にインストールされたアプリが提供するウィジェットです。アプリによってはウィジェットを提供していません。

サイズを変更する



図12：ウィジェットのサイズ変更。横幅・高さ、クイックサイズ、「適用」を操作します。

1. ウィジェットを長押しします。
2. 「サイズを変更」を押します。
3. 「横幅 (列数)」 「縦幅 (行数)」 の増減ボタン、またはクイックサイズを選びます。
4. 「適用 (横×縦)」を押します。

サイズはホームのセル数で指定します。画面のグリッド数や空き領域に合わせて調整してください。

復元後に表示されない場合

ウィジェットの登録情報は端末やランチャーに依存します。復元後は長押しメニューに「ウィジェットを再バインド」が出る場合があります。再度許可・設定するか、ウィジェットを追加し直してください。「ウィジェットの設定」は設定画面を持つウィジェットで利用できます。

8. ショートカットとAction




図13 : Actionタブ。Launcher独自の操作や対応アプリへの入口を追加します。



図 14 : Shortcutタブ。表示ラベルとURL・Deep Linkを入力します。

1. ホームの空白長押し → 「+ ショートカット / Actionを追加」を開きます。
2. ActionまたはShortcutタブを選びます。

ActionにはLauncher検索、通知シールド、Launcher設定、レイアウトロック切替などがあります。「Hatena Discover」「My Notifications」は対応する別アプリが必要です。Chime Discover Companionとは用途が異なります。

Shortcutでは「表示ラベル」と「URL または Deep Link URI」を入力し、「ショートカットを追加」を押します。Webページなら `https://` で始まるURLを指定します。Deep Linkは対象アプリが対応しているURIを使います。任意の画面やノートを必ず開けるわけではありません。

9. ホームページを管理する



図15：「Work」を追加したページ管理画面。矢印、名前変更、削除を操作できます。

1. ホームの空白長押し → 「+ ページ管理」を押します。編集時は上部の「ページ」からも開けます。
2. 「新規ページ名」に「仕事」「ゲーム」などを入力して「追加」を押します。
3. 名前変更ボタンで名前を編集し「保存」を押します。
4. 上下矢印でページ順を変更します。上は左側、下は右側へ移す操作です。
5. 一覧のページ名をタップすると、そのページへ移動します。

削除できるのはHOMEの右側に追加したページです。Discover・All Apps・HOMEは固定ページです。追加ページを削除すると中の配置も削除されます。必要なら先にアイテムを移動するか、バックアップを作成してください。編集モード中の削除は「元に戻す」で復元できます。

10. 表示設定と折りたたみ端末

ホームのグリッド

「ホーム画面 & レイアウトロック」で、閉じた画面と開いた画面の列・行を調整できます。初期値は閉じた画面が5列×6行、開いた画面が8列×6行です。大きく変更する前にバックアップを作り、変更後は両方の画面でアイコン・ウィジェットの位置を確認してください。

Fold展開時のページ表示




図16：幅を広げた仮想端末での見開き例。HOMEと追加ページを表示し、右側にDockを配置しています。

「Fold展開時 (開いた画面) の表示設定」で選びます。

モード	表示
左右2ページ見開き表示 (推奨)	HOMEと追加ホームページを見開きで表示。HOMEしかない場合は1ページ
1ページ全画面表示	ホームページを1ページずつ大きく表示

Discover・All Apps・設定は、どちらのモードでも1ページ全面表示です。Foldを閉じると1ページ表示・下部Dockに戻ります。

All Appsの見やすさ



図17：All Appsの表示設定と、通知パネルを開くジェスチャー設定。

「All Apps / Tiny Icons 設定」でアプリ名ラベル、列数、サイズを変更します。初期値は閉じた画面7列、開いた画面10列、サイズ36dp、ラベル非表示です。名前で探したい場合はラベル表示をONにし、タップしづらい場合はアイコンを大きくするか列数を減らします。

ページインジケータ

「表示 (Indicator Style)」でDots・Icons・Textを選びます。Dotsは点、Iconsはページの種類を表すアイコン、TextはDiscover・Apps・番号・Settingsなどの文字で表示します。

11. Chime Moments



図18 : First・Return・Time Chimeの設定。Returnまでの時間も選べます。

Chime Momentsはページインジケータの動きや灯りで時間の節目を伝える機能です。設定の「Chime Moments」でそれぞれON/OFFできます。

機能	タイミング	表現
First Chime	その日初めてホームを表示	現在位置に短い波紋を1回表示
Return Chime	一定時間離れてホームへ戻ったとき	インジケータの伸縮
Time Chime	朝・昼・夕方・夜・深夜	時間帯による灯りの変化

Returnまでの時間は30分・1時間・3時間・6時間から選べます。初期値は1時間です。First・Returnの切替では設定内に動きのプレビューが表示されます。

12. DiscoverとGoogle Discover

独自フィードを読む



図19：独自フィード。下部のカテゴリから切り替え、記事を縦にスクロールします。記事内容は撮影時点の例です。

HOMEから右へ指を動かしてAll Appsへ進み、もう一度右へ動かすとDiscoverです。画面下部のカテゴリから「おすすめ (AI・リゼロ)」「AI・OpenAI」「リゼロ・アニメ」「はてブ 総合」「はてブ IT」「ビジネス・政治」を選びます。記事を縦にスクロールし、カードをタップして記事を開きます。

記事の取得には通信が必要です。失敗した場合は接続を確認して「再試行」を押します。

Google Discoverを使う

1. Googleアプリをインストール・有効化します。
2. 同じリリースのChime Discover Companionを導入します。v1.3.5では本体Build 26 / Companion Build 9です。
3. Chime Launcherを標準ホームに設定します。
4. 設定 → 「フィード表示」で「Google Discover」をONにします。
5. 独自フィードも使う場合は「独自フィード」もONにします。

6. HOMEで指を右へ動かしてAll Appsへ進みます。独自フィードがONの場合は、もう一度右へ動かして独自フィードへ進み、さらに右へ動かすとGoogle Discoverが開きます。

7. 独自フィードがOFFの場合はAll Appsのさらに左でGoogle Discoverを開きます。

Google DiscoverはGoogleアプリが提供する画面です。Googleアプリのバージョンや端末によって接続できない場合があります。独自フィード上部に表示される接続状態も確認してください。

「フィード表示」の4通り




図20 : v1.3.5の「フィード表示」。Google Discoverと独自フィードを独立して切り替えます。

Google Discover	独自フィード	HOMEから左側へ移動する順序
ON	ON	HOME → All Apps → 独自フィード → Google Discover
ON	OFF	HOME → All Apps → Google Discover
OFF	ON	HOME → All Apps → 独自フィード
OFF	OFF	HOME → All Apps (左端)

設定画面の「フィード表示」から切り替えます。独自フィードが表示されている場合は、その画面右上の設定アイコンから開く「フィード表示」でも同じスイッチを操作できます。変更は保存され、JSONバックアップにも含まれます。

表示を切り替えても、設定画面はスクロール位置を保持します。設定途中で先頭へ戻った場合は、以前の版が入っていないかバージョンを確認してください。

以前のDiscover Modeからの変更

v1.3.5では「Google Appを自動で開く」の設定と自動起動処理が廃止されました。以前その設定を使っていた場合や、旧設定を含むバックアップを復元した場合は「独自フィードのみ」へ移行します。Google Discoverを使いたい場合は、「フィード表示」でGoogle DiscoverをONにしてください。旧JSONの読み込みには対応していますが、旧Google App設定を含むバックアップの実機移行はCHANGELOG.mdでは未確認です。

Companionがなくても独自フィードは使えます。Googleアプリを別画面で開きたい場合は、独自フィード上の「Google App」ボタンを使えます。これは手動で開くボタンです。

13. バックアップ・復元・機種変更

「保存」と「エクスポート」の違い




図21：バックアップ画面。保存・エクスポート・インポートと、一覧からの復元を使い分けます。

操作	用途
保存	アプリ内に現在の配置と設定のスナップショットを保持
エクスポート	JSONファイルとして指定した保存先へ書き出す
復元	アプリ内の保存済みスナップショットを適用
インポート (全形式)	ファイルを読み込んで配置を復元・変換

機種変更やアプリの削除に備える場合は、アプリ内の「保存」だけでなく「エクスポート」も行い、ファイルを別の保存先へ保管してください。バックアップはアプリ本体や各アプリの内部データを保存するものではありません。

バックアップを作る

1. 設定 → 「Backup & Restore (Novaバックアップ対応)」を開きます。
2. 「バックアップ名」に用途の分かる名前を入力して「保存」を押します。省略時は日時が名前になります。
3. 外部ファイルが必要なら「エクスポート」を押します。
4. Androidのファイル保存画面で保存先と名前を指定します。

保存対象にはホームページ・配置アイテム・Dock・Launcher設定が含まれます。Dockの個数とFold展開時のDock位置も含まれます。

復元する

アプリ内のバックアップなら一覧の「復元」、JSONファイルなら「インポート (全形式)」からファイルを選びます。復元は現在の配置・設定を置き換えるため、先に現在の状態をバックアップしてください。Undo履歴では復元前の状態へ戻せません。

ウィジェットは再許可や再設定が必要になる場合があります。復元後はホーム・Dock・追加ページ・開閉両方の配置を確認します。

Nova Launcherから移行する

Nova側でバックアップを作成し、Chime Launcherの「インポート (全形式)」から .novabackup・.db・.zip などを選びます。ファイルを選べることと完全互換は別で、内容の形式によって読み込めない場合があります。

Novaの見た目や機能をそのまま再現する移行ではありません。フォルダ内アプリはホーム上のアイコンへ展開され、Novaのウィジェットはこの変換では移行されません。ウィジェットはChime側で追加し直してください。XML・CSVなどの変換も、対応する配置情報が含まれるファイルが対象です。

未インストールの枠を直す

別端末へ移行すると、Samsung専用アプリなどのパッケージが存在しない場合があります。対象の枠をタップして表示された案内から、インストール候補の検索や、端末内のアプリへの置き換えを行います。

複数の枠を処理する場合は、設定の「未インストール枠を端末内アプリと一括自動紐付け」を使います。処理後は意図したアプリが起動するか確認してください。

「現在のバックアップJSONを確認 / 直接編集復元」は高度な操作です。通常はファイルのエクスポート・インポートを使ってください。

14. アプリを更新する




図22：バージョン・ビルド情報と更新確認。画像は最新バージョン使用中の状態です。

1. 設定ページを開きます。更新が見つかったら上部に案内が表示されます。
2. 手動で確認する場合は最下部の「バージョン・ビルド情報 & アップデート」へ進みます。
3. 「アップデートを確認」を押します。
4. 新しい版がある場合は本体・Companionの更新ボタンを押します。
5. ダウンロード完了後、必要に応じて「不明なアプリのインストール許可」を設定します。
6. Companionが取得された場合はCompanionを先にインストールします。
7. 設定画面へ戻り、本体をインストールします。各APKでAndroidの確認が必要です。
8. 更新後に設定画面のバージョン・ビルド情報を確認します。

同じ版なら「最新バージョンを使用中」と表示されます。公開版より新しい版が入っている場合はその状態を表示し、古い版への更新を防ぎます。新しいCompanionが入っている場合もダウングレードしません。

更新でインストールエラーが出た場合は、エラー内容を確認してください。署名が違うAPKは上書きできません。配置を失わないよう、原因を確認する前にアプリを削除しないでください。

15. 困ったときの対処

症状	確認・対処
ホーム操作で別ランチャーへ戻る	「デフォルトのホームアプリを選択」でChime Launcherを選ぶ
検索や通知がスワイプで開かない	編集モードやダイアログを閉じ、ウィジェット上を避けてホームの空白から操作。通知はジェスチャー設定とAccessibilityも確認
アプリを追加・移動できない	レイアウトロック、空きセル、Dock上限を確認
長押しでメニューが出ない	指を動かさず長押し後に離す。動かすとドラッグになる
検索の最近・高頻度候補が少ない	起動履歴を蓄積する。必要なら使用状況へのアクセスを許可
Dockのアイコンが消えた	Dock個数を減らしていないか確認。増やすと保持済みアイコンが再表示
「元に戻す」が使えない	編集モード内で履歴があるか確認。ドラッグ・処理・許可待ちを終え、ロックを解除
Google Discoverが開かない	Googleアプリ、本体とCompanionの組合せ、標準ホーム、「フィード表示」のGoogle Discoverスイッチ、接続状態を確認。Google Appボタンも利用可能
フィードが読み込めない	通信を確認して再試行。カテゴリを変えて取得状況を確認
復元したアイコンが起動しない	対象アプリの導入・置き換え・一括自動紐付けを検討
復元したウィジェットが表示されない	再バインド、提供アプリの導入、追加し直しを行う
更新できない	通信・提供元のインストール許可・表示されたAndroidエラーを確認

解決しない場合は、設定画面のバージョンとBuild番号、端末名、Androidバージョン、再現手順、エラー文を記録すると調査しやすくなります。

このマニュアルの確認範囲

本書は作業フォルダ内のv1.3.5のコード・README・既存資料を確認して作成しています。Google Discover関連の変更はCHANGELOG.mdのv1.3.5と現行コードに基づいて更新しました。CHANGELOG.mdにはpreview05のユーザー実機確認OKが記録されています。このマニュアルでの再確認はエミュレーター上の表示切替・設定画面が対象です。外部リリースの添付APKや署名は本書作成の検証対象ではありません。Google Discoverは画面の起動まで確認し、記事一覧の表示は確認できていません。Androidのシステム画面やGoogle Discoverの表示は環境によって異なります。