
합계 행의 높이가 다른 행의 높이와 같게 변경해 주세요.




'&SELECT_MOD', '&HIERARCHY' 버튼의 자리에 '&COL_TEXT'와" &OPTIMIZE_WIDT'버튼을 위치해 주시고 '&SELECT_MOD', '&HIERARCHY' 버튼은 삭제해 주세요.




'&OPTIMIZE_WIDTH' 버튼 클릭 시, 열 너비 최적화를 수행하는 데, 셀의 값 길이 에 맞게 컬럼을 폭(너비)를 줄여 주세요.




아래 버튼 선택 목록 삭제해 주세요. 중복 기능입니다.



아래 버튼도 아이콘만으로 표시해 주세요 .그리고 툴팁으로 아이콘 버튼 이름만 간단하게 만들어 주세요.



상단의 아이콘의 툴팁의 내용이 너무 깁니다. Dual View, Simulation, Spec Editor, Source, Mock Data, Theme, Print 순으로 간략하게 변경해 주세요.



아래 버튼도 아이콘만으로 표시해 주세요 .그리고 툴팁으로 아이콘 버튼 이름만 간단하게 만들어 주세요.




현재는 컬럼 Text 클릭 시, 컬럼 전체를 선택 하는 기능이 구현되어 있습니다. 그런데 현재는 한 컬럼만 선택이 가능한데, 복수의 컬럼을 선택할 수 있도록 기능을 구현해 주세요. 마우스로 드래그하여 선택하면 연속된 컬럼이 모두 선택될 수 있도록, 그리고 Ctrl 버튼과 컬럼 Text 클릭 시, 선택한 컬럼을 모두 선택할 수 있도록 기능을 구현해 주세요. 그리고 선택한 후, 오름차순 내림차순, 합계 버튼 클릭 시, 선택한 컬럼에 해당 기능을 모두 적용해 주세요.



Layout를 설정하는 화면입니다. 아래 표를 보면 ALV Grid에서 설정할 수 있는 옵션 리스트입니다. 현재는 GRID_TITLE, SEL_MODE, CWIDTH_OPT, ZEBRA 세팅만 가능하게 되어 있습니다. 나머지 모든 필드의 속성도 세팅할 수 있도록 화면에 반영해 주세요. Value Range가 'SPACE, 'X'' 인 필드는 체크 박스로 표현해 주세요. 그리고 필드

를 사용자가 입력하기 쉽게 속성별로 그룹핑 해서 화면을 구성해 주세요. 비슷한 필드 속성끼기 그룹하면 사용자가 이해하기 쉽기 때문입니다.



Field Name	Description	설명	Value Range
CWIDTH_OPT	If this field is set, the ALV Grid Control optimizes the column width. You can then see the column header and the contents of the cells of this column.	열 너비 최적화 (열 헤더 및 셀 내용에 맞춤)	SPACE, 'X'
SMALLTITLE	If this field is set, the title size in the grid control is set to the font size of the column header.	그리드 제목 크기를 열 헤더 폰트 크기로 설정	SPACE, 'X'
GRID_TITLE	Title between grid control and toolbar	그리드 컨트롤과 툴바 사이의 타이틀 제목	Char string of max.
NO_HEADERS	If this field is set, column headers are hidden.	열 헤더(컬럼 타이틀) 숨김	SPACE, 'X'
NO_HGRIDLN	If this field is set, columns are displayed without horizontal grid lines.	가로 그리드 라인 숨김	SPACE, 'X'
NO_MERGING	If this field is set, cells are not merged when a column is sorted.	정렬 시 동일 값의 셀 병합 방지	SPACE, 'X'
NO_ROWMARK	If this field is set, the button at the beginning of a row is hidden in selection modes cell selection (SEL_MODE = 'D') and column/row selection (SEL_MODE = 'A').	행 선택 마크 버튼 숨김 (선택 모드 'A'/'D' 해당)	SPACE, 'X'
NO_TOOLBAR	If this field is set, the toolbar is hidden.	ALV 상단 툴바 숨김	SPACE, 'X'
NO_VGRIDLN	If this field is set, columns are displayed without vertical grid lines.	세로 그리드 라인 숨김	SPACE, 'X'
SEL_MODE	Set the selection mode (see table at C.4.)	선택 모드 설정 ('A':행/열, 'B':단일, 'C':다중, 'D':셀)	SPACE, 'A', 'B', 'C',
CTAB_FNAME	Field name in output table for coloring cells	개별 셀 색상 지정 테이블(LVC_T_SCOL) 필드명	Char string of max.
INFO_FNAME	Field name in output table for coloring rows	전체 행 색상 지정(Char 4) 필드명	Char string of max.
ZEBRA	If this field is set, the list shows a striped pattern in the print preview and when it is printed.	스트라이프(얼룩말 패턴/지브라 패턴) 적용	SPACE, 'X'

NO_TOTARR	The ALV Grid Control displays arrows in the totals line and the subtotals line that additionally indicate the totaling area. Set this parameter to suppress these arrows.	합계/소합계 라인의 영역 표시 화살표 숨김	SPACE, 'X'
NO_TOTEXP	An icon displayed at the beginning of a (sub)totals line indicates whether the line has been expanded or not. Set this parameter to suppress this icon.	(소)합계 펼침/접힘 아이콘 숨김	SPACE, 'X'
NO_TOTLINE	If this field is set, only subtotals, but no totals, are displayed.	전체 합계 숨기고 소계만 표시	SPACE, 'X'
NUMC_TOTAL	If this field is set, the user can calculate totals for fields of data type NUMC (normally, users are not allowed to do this).	NUMC 타입 필드의 합계 계산 허용	SPACE, 'X'
TOTALS_BEF	If this field is set, the ALV displays totals calculated as the first rows in the grid control. Subtotals are displayed before a new value of the subtotals criterion.	계산된 합계를 리스트 상단 첫 번째 행에 표시	SPACE, 'X'
DETAILINIT	If this field is set, the detail screen also shows columns with initial values.	상세 화면에 초기값(공백/0)을 가진 컬럼도 표시	SPACE, 'X'
DETAILTITL	Title in the title bar of the detail screen.	상세 조회 창의 타이틀바 제목	Char string of max.
KEYHOT	If this field is set, all key fields are hotspot-sensitive. If a key field is clicked once, event hotspot_click is triggered.	모든 키 필드를 핫스팟(한 번 클릭 시 이벤트 발생)으로 설정	SPACE, 'X'
SGL_CLK_HD	Enables the single click on column header function. This function sorts the list in ascending order when the column is clicked for the first time, and then in descending order when the column is clicked a second time.	컬럼 헤더 단일 클릭 정렬 활성화 (1 회 클릭 시 오름차순 2 회 내림차순)	SPACE, 'X'
STYLEFNAME	You use this field to pass the name of the cell table for displaying cells as pushbuttons.	버튼/편집 스타일 제어 내부 테이블(LVC_T_STYL) 필드명	Char string of max.