INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA APLIKACJI SERWEROWEJ

Spis treści

1	$\mathbf{U}\mathbf{\dot{z}}\mathbf{y}$	Użytkowanie aplikacji serwerowej		
	1.1	Uruch	Uruchamianie aplikacji	
	1.2	Zarządzanie użytkownikami i silnikami szachowymi		1
		1.2.1	Zarządzanie użytkownikami	1
		1.2.2	Zarządzanie silnikami	2
		1.2.3	Używanie aplikacji konfiguracyjnej	2
1.3 Dokumentacja udostępnianego API		nentacja udostępnianego API	3	
		1.3.1	POST: /user/login - logowanie użytkownika	3
		1.3.2	GET: /user/logout - wylogowanie użytkownika	4
		1.3.3	GET: /engine/available - pobieranie listy dostępnych silników	4
		1.3.4	POST: /engine/start - uruchomienie silnika	5
		1.3.5	POST: /engine/stop - zatrzymanie aktualnie działającego silnika	5
		1.3.6	Komunikacja przez WebSocket	6

Rozdział 1

Użytkowanie aplikacji serwerowej

1.1 Uruchamianie aplikacji

Aplikacja serwerowa do działania wymaga zainstalowania Java Runtime Enviroment w wersji co najmniej 1.8. Aplikację można uruchomić wydając polecenie java – jar chess-backend. jar będąc w głównym katalogu aplikacji serwerowej. Dodatkowo przy uruchamianiu można wskazać port na którym będzie działała aplikacja przekazując dodatkowo argument –-port=NUMER_PORTU. Wydając polecenie java – jar chess-backend. jar –-port=80 aplikacja zostanie uruchomiona na porcie 80. Domyślnie aplikacja uruchamiana jest na porcie 8080.

1.2 Zarządzanie użytkownikami i silnikami szachowymi

Listy użytkowników i silników wczytywane są jednorazowo przy każdym uruchomieniu aplikacji. Aby zapisane w nich zmiany zostały wykorzystane przez aplikację, należy uruchomić ją ponownie.

1.2.1 Zarządzanie użytkownikami

W zasobach aplikacji istnieje domyślnie jeden użytkownik o loginie test i haśle 111111. Aby zmodyfikować listę użytkowników można wykorzystać aplikację konfiguracyjną opisaną dalej lub ręcznie zmodyfikować plik users. json znajdujący się w głównym katalogu aplikacji serwerowej. Początkowa zawartość pliku przedstawiona jest na listingu C.1. Aby dodać nowego użytkownika należy dodać nowy element do listy o tej samej strukturze co przedstawiony na listingu. Hasło powinno być haszowane algorytmem SHA256 i zapisane w postaci

szesnastkowej. Aby usunąć użytkownika wystarczy usunąć odpowiedni element z listy i zapisać plik.

Listing 1.1: Początkowa zawartość pliku config.json

1.2.2 Zarządzanie silnikami

Aby móc wykorzystywać silnik szachowy należy dodać do pliku engines/config.json wpis zawierający nazwę silnika, ścieżkę do silnika oraz opis. Początkowo w pliku config.json znajduje się wpis jednego silnika przedstawiony na listingu C.2. Do modyfikacji listy silników można też użyć aplikacji konfiguracyjnej, której użytkowanie opisano w następnej sekcji.

Listing 1.2: Początkowa zawartość pliku users.json

```
{
    "name":"Stockfish 7 x64",
    "path":"stockfish_7_x64.exe",
    "description":"Stockfish Chess Engine"
}
```

1.2.3 Używanie aplikacji konfiguracyjnej

W celu uproszczenia edycji list użytkowników i silników, można wykorzystać aplikację konfiguracyjną znajdującą się w głównym katalogu aplikacji serwerowej. By uruchomić aplikację konfiguracyjną należy wydać polecenie java -jar config.jar. Aplikacja udostępnia następujące polecenia (w kolejności alfabetycznej):

• engine add --name=NAME --path=PATH [--description=DESCRIPTION] umożliwia dodanie nowego silnika, lub nadpisanie istniejącego. Silniki identyfikowane są po nazwie i ścieżce, więc jeżeli silnik będzie miał tę samą ścieżkę i inną nazwę lub na odwrót to zostanie zidentyfikowany jako nowy silnik. Parametr NAME oznacza nazwę silnika (może być dowolna wybrana przez użytkownika). Parametr PATH oznacza ścieżkę do pliku silnika, względem katalogu engines. Parametr DESCRIPTION pozwala na dodanie opisu silnika, domyślnie zostanie ustawiony na pusty. Jeżeli NAME lub PATH zawiera spacje, należy otoczyć tę wartość znakami cudzysłowu.

- engine list wyświetla listę silników.
- engine rm --name=NAME --path=PATH usuwa silnik o nazwie NAME i ścieżce PATH.
- help wyświetla listę dostępnych poleceń.
- user add --username=USERNAME --password=PASSWORD pozwala na dodanie nowego użytkownika lub nadpisanie istniejącego użytkownika o tej samej nazwie. Parametr USERNAME oznacza nazwę użytkownika, a PASSWORD hasło użytkownika.
- user list wyświetla listę użytkowników
- user rm --username=USERNAME usuwa użytkownika o nazwie USERNAME

1.3 Dokumentacja udostępnianego API

Poniżej opisano $REST\ API$ oraz interfejs udostępniany przez WebSocket przez aplikację serwerową.

Uwaga: wszystkie ścieżki oprócz POST: /user/login wymagają podania tokenu autoryzacyjnego otrzymanego w trakcie logowania. Token autoryzacyjny powinien być przesyłany w nagłówku Authorization i być w formie Bearer TOKEN.

1.3.1 POST: /user/login - logowanie użytkownika

Parametry wejściowe

- login | String login użytkownika
- password | String hasło użytkownika

Listing 1.3: Przykładowe zapytanie

```
POST http://192.168.1.163:8080/user/login http/1.1 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Length: 36 \{
```

```
"login":"test",
"password":"111111"
}
```

Dane zwracane

- success | boolean czy logowanie się powiodło
- token | String token autoryzacyjny użytkownika

Listing 1.4: Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sun, 22 Oct 2017 19:21:00 GMT
{
    "success":true,
    "token":"zdWIiOiJOZXNOIiwicm9sZXMiOiJ1c2"
}
```

1.3.2 GET: /user/logout - wylogowanie użytkownika

Brak parametrów wejściowych i zwracanych danych. Kod odpowiedzi 200 oznacza poprawne wylogowanie.

1.3.3 GET: /engine/available - pobieranie listy dostępnych silników

Dane zwracane

- success | boolean czy zapytanie zostało wykonane poprawnie
- info | Array lista dostępnych silników
 - name | String nazwa silnika
 - path | String ścieżka silnika na serwerze
 - description | String opis silnika

Listing 1.5: Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
```

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sun, 22 Oct 2017 19:32:04 GMT

{
    "success":true,
    "info":[
        {
            "name":"Stockfish 7 x64",
            "path":"stockfish_7_x64.exe",
            "description":"Stockfish Chess Engine"
        }
    ]
}
```

1.3.4 POST: /engine/start - uruchomienie silnika

Parametry wejściowe

• engine | String - nazwa silnika do uruchomienia

Listing 1.6: Przykładowe zapytanie

```
POST http://192.168.1.163:8080/engine/start http/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 28
Authorization: Bearer zdWliOiJ0ZXN0liwicm9sZXMiOiJ1c2

{
    "engine":"Stockfish 7 x64"
}
```

1.3.5 POST: /engine/stop - zatrzymanie aktualnie działającego silnika

Dane zwracane

- sucess | boolean czy silnik został zatrzymany
- info | String dodatkowe informacje

Listing 1.7: Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK

Server: Apache-Coyote/1.1

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Transfer-Encoding: chunked

Date: Sun, 22 Oct 2017 19:32:04 GMT

{
    "success":true,
    "info":"Engine stopped"
}
```

1.3.6 Komunikacja przez WebSocket

By połączyć się z serwerem przez WebSocket należy użyć ścieżki /ws_engine. Połączenie może być nawiązane niezależnie od tego czy jakikolwiek silnik jest uruchomiony. Cała komunikacja przez WebSocket odbywa się zgodnie ze standardem UCI [Kah04]. Komunikaty powinny być przesyłane w UTF-8. Przy nawiązywaniu połączenia należy wysłać w nagłówku Authorization token autoryzacyjny użytkownika. Wszystkie wiadomości przesłane do serwera zostaną przekazane na standardowe wejście procesu silnika szachowego natomiast wszystkie dane z standardowego wyjścia procesu silnika zostaną przesłane do klienta połączonego z serwerem.

Bibliografia

[Kah04] Stefan-Meyer Kahlen. Description of the universal chess interface (uci). 2004. [online] http://wbec-ridderkerk.nl/html/UCIProtocol.html Dostęp 29-07-2017.