

浴室鏡ウロコ除去

水垢・ウロコ汚れ除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第9章

対象箇所: 浴室鏡、鏡まわりの金属部品、コーキング周辺

目的: 浴室鏡に固着したウロコと水垢を、鏡を傷付けない順番で除去する

警告

最重要

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

洗剤を切り替える時は、水で徹底的に流してから判断します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルの使用方法を確認する
- 鏡、金属部品、コーキングの状態を確認する
- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜない
- 直前に塩素系洗剤を使っていないか確認する

安全確認


初心者ポイント

鏡は傷が入ると元に戻せません。

「中性洗剤 → 専用酸性洗剤 → 必要なら研磨」の順番で、削る作業は最後にします。

1. この作業で落とす汚れ

ウロコ・水垢が付きやすい場所



ウロコ

白い輪じみ、まだらな固着

水垢

白い筋、くもり

傷確認

LEDライトで線傷を見る

汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
ウロコ	白い輪じみ、まだらな固着	鏡の中央、水滴が乾く場所	専用酸性洗剤で浸透させる
水垢	白い筋、くもり	鏡全体、下端、周囲	中性洗剤後に酸性洗剤で確認する
石鹸カス	白っぽい膜、ぬめり	鏡下部、フチまわり	先に中性洗剤で落とす
傷	光を当てると細い線	既存傷、研磨後の面	LEDライトで確認し、無理に削らない

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	ホコリ、石鹸カス、軽い汚れ
 専用酸性洗剤	鏡のウロコ、水垢
クエン酸などの洗浄シート	ウロコをふやかす初期処理
 クロス	乾拭き、仕上げ確認
 スポンジ	中性洗剤での初期洗浄
 研磨スポンジ	最後の補助研磨
樹脂スクレーパー、プラスチック片、ビニール片	ふやけたウロコを少しずつ削る
カッター	プロ向けの細部仕上げ。初心者は無理に使わない
 電動サンダー	プロ向け。初心者は無理に使わない
 保護メガネ	洗剤飛散、研磨粉対策

3. 作業手順



STEP 1 状態確認

鏡と周囲の素材を確認します。

確認すること:

- 鏡のウロコ、水垢の範囲
- 鏡に既存傷があるか
- 金属部品に変色やメッキ剥がれがないか
- コーキングが劣化していないか
- 周囲に酸性洗剤がかかりやすい場所がないか

未確認:

- 現場ごとの鏡の表面加工、曇り止め加工の有無

STEP 2 中性洗剤で軽い汚れを落とす

中性洗剤とスポンジで、ホコリ、石鹼カス、軽い汚れを先に落とします。

目的:

- ウロコの残りを見やすくする
- 酸性洗剤を水垢へ届きやすくする
- 研磨前に余分な汚れを減らす

STEP 3 洗剤シートでふやかす

クエン酸などの洗剤シートで、鏡のウロコを先にふやかします。

ウロコを硬いまま削るより、少しゆるめてから動かす方が傷リスクを下げられます。


確認:

- シートが乾いていない
- 金属部品やコーキングへ広がっていない
- 鏡の端部に洗剤が溜まっていない
- ラベル記載の使用時間を守っている

STEP 4 専用酸性洗剤を塗布

洗浄シートでふやけた後、必要に応じて鏡ウロコ用の専用酸性洗剤を塗布します。
約2時間を目安に浸透させる場合がありますが、放置中も必ず確認します。

約2時間浸透させる時の見方



塗布

乾燥させない

放置中も様子を見る
異常があればすぐ流す

金属部品

酸性洗剤を広げない

コーキング

劣化や変色を確認

注意:

- 乾燥させない
- 金属部品やコーキングへ広げない
- 異常があればすぐ水で流す
- 洗剤ラベルの放置時間を優先する
- 塩素系洗剤と混ぜない

STEP 5 柔らかい素材で少しずつ削る

スポンジで強く擦るのではなく、柔らかい素材で少しずつウロコを動かします。

使う候補:

- 樹脂スクレーパー
- プラスチック片
- ビニール片

考え方:


- 一度で落とそうとしない
- ふやかす、軽く削る、水で流す、確認を繰り返す
- 刃を立てず、面に沿わせる
- 鏡の端部やコーキングには無理に当てない

STEP 6 必要なら研磨

洗剤と柔らかい削りで落ちない場合は、最後に研磨を検討します。
初心者は電動サンダーを無理に使いません。

手磨きと電動サンダーの違い

手磨き



力を調整しやすい
初心者はここから

電動サンダー



広く動かせる
細かい傷のリスク

判断: 初心者は無理にサンダーを使わない

判断:

- 手磨きは力を調整しやすい
- サンダーは広く均一に動かせるが、細かい傷のリスクがある
- LEDライトで傷や磨きムラを確認する
- 必要以上に削らない

STEP 7 最後まで細部仕上げ

残った端のウロコだけ、スクレーパーで細部を整えます。
カッターを使う方法もありますが、初心者は無理に使いません。

注意:

- カッターはプロ向け判断
- 鏡に対して刃を立てない
- 乾いた状態で削らない
- 端部、金属部品、コーキングを傷付けない

STEP 8 水で徹底洗浄

洗剤、研磨成分、ゆるんだ汚れを水で徹底的に流します。

確認:

- 酸性洗剤が鏡下部に残っていない
- 金属部品に洗剤が残っていない
- コーキングまわりに洗剤が残っていない
- 研磨粉が残っていない

STEP 9 乾拭き

クロスで水分を拭き取り、鏡のくもりを確認します。

見る場所:

- 鏡の中央
- 鏡の下端
- フチまわり
- 金属部品の周辺

STEP 10 最終確認

角度を変えて鏡を見ます。LEDライトがあると傷や残り汚れが見えやすくなります。

確認:

- 白いウロコが残っていない
- 水垢の輪じみが薄くなっている
- 新しい線傷を増やしていない
- 金属部品が変色していない
- コーキングを傷めていない

手作業コースとプロ向け電動工具コース

コース	使う道具	向いている場面	注意点
初心者向け 手作業コース	洗浄シート、樹脂スクレーパー、プラスチック片、研磨スポンジ	鏡を傷付けたくない時、初回作業	時間はかかるが、力を調整しやすい
プロ向け 電動工具コース	電動サンダー、専用パッド、市販ウロコ落とし	広範囲の強いウロコ、経験者の仕上げ	細かい傷や磨きムラが出る可能性がある

初心者は手作業コースを基本にします。
電動工具は「早く落とす道具」ではなく、傷リスクを管理できる人が使う道具です。

4. やってはいけない失敗例

失敗	起きること	防ぐ方法
いきなり研磨する	落とせる汚れまで削り、傷を増やす	先に中性洗剤と専用酸性洗剤を使う
ふやかさずに削る	ウロコが硬く、鏡へ傷が入りやすい	洗浄シートで先にふやかす
一度で落とそうとする	力が入り、線傷や磨きムラが出る	ふやかす、削る、流す、確認を繰り返す
放置中に見ない	乾燥、素材影響、洗剤垂れに気付けない	放置中も様子を見る
洗剤を乾燥させる	跡残りや素材ダメージの原因になる	乾きそうなら状態を確認し、必要に応じて対応する
サンダーで強く当てる	細かい傷や磨きムラが出る	初心者は無理に使わない
カッターを無理に使う	深い傷、端部欠け、コーキング傷の原因になる	初心者は樹脂スクレーパーまでにする
酸性と塩素系を混ぜる	有毒ガスの危険がある	洗剤を混ぜない、徹底洗浄する

5. プロの考え方

考え方	実践内容
洗剤に仕事をさせる	専用酸性洗剤を浸透させてから判断する
先にふやかす	クエン酸などの洗浄シートでウロコをゆるめる
一度で落とさない	ふやかす、軽く削る、水で流す、確認を繰り返す
研磨は最後	洗剤で落ちる汚れを先に落とす
市販ウロコ落としは補助	研磨剤入り製品は商品推奨ではなく、最後の選択肢として扱う
必要以上に削らない	鏡の傷リスクを最優先で考える
周囲素材も守る	金属部品、コーキングへの付着を確認する
光で確認する	LEDライトで傷、残り汚れ、磨きムラを見る

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 保護メガネを着けた
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を同時に使わない
- ☐ 鏡、金属部品、コーキングを確認した
- ☐ 曇り止め加工、防汚加工の有無を確認した

作業中

- ☐ 中性洗剤で軽い汚れを先に落とした
- ☐ 洗浄シートでウロコをふやかした
- ☐ 専用酸性洗剤を鏡のウロコへ塗布した

- ☐ 約2時間の浸透中も様子を見た
- ☐ 洗剤を乾燥させていない
- ☐ 樹脂スクレーパーやプラスチック片で少しずつ削った
- ☐ 一度で落とそうとしていない
- ☐ 研磨は最後にした
- ☐ サンダーを無理に使っていない
- ☐ カッターを無理に使っていない

作業後

- ☐ 水で徹底的に流した
- ☐ 研磨成分を残していない
- ☐ 乾拭きした
- ☐ LEDライトで傷や残り汚れを確認した
- ☐ 金属部品、コーキングに異常がない

印刷メモ

- A4印刷では、表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- サンダーはプロ向け道具。初心者は手磨きで判断する。
- 動画画像、スクリーンショット、サムネイルは使用していません。