# TP_GUIdocker 機能制限と解決案

version 0.5.1 での調査結果（2026-10-18）

AviUtl2 の普段の画面では出来るのに、TP_GUIdocker の有効中には出来ない・やりにくいことを、実機の確認と記録で調べた結果です。

各項目の「対応案」から選び、チャットで「F2 は B、F4 は しない、S1 は A」のように番号で返答してください。

「保留」でも構いません。私の推奨は「推奨」の欄に書いています。

## 項目の一覧

### 1. 操作・機能の制限

F1 メディアエクスプローラーが使えない ［B（今のまま）］
F2 有効中に「表示 → レイアウト」で別のレイアウトを選ぶと画面が崩れる ［A（0.5.0 で実装）］
F3 パネルの右クリック「ウィンドウを統合」が効かない ［A（今のまま止める）］
F4 浮いた窓で「ウィンドウを統合」を選ぶと、パネルが見えなくなる恐れ（未確認） ［A（実機で症状を確認。0.5.0 で実装）］
F5 パネルの移動は「タブの長押し → ドラッグ」だけ ［A（今のまま）］
F6 後から開いたパネルは、浮いた窓で画面の中央に出る ［B（0.5.0 で実装。新しく開いたパネルは中央へ動かさず、本体が出した左上の位置のまま）］
F7 浮かせたシーンリストが最大化できない ［対応しない（普段の画面でも、切り離したシーンリストは最大化できない。本体の仕様）］
F8 プレビューへファイルをドロップできない ［対応しない］
F9 問題が無かった項目（記録のみ） ［対応不要］
F10 確かめられなかった項目 ［配布後に事後対応］

### 2. 起動・終了・切り替えの見栄えと速さ

S1 切り替え中の窓を描かせない（実験で効果を確認済み） ［A（0.5.0 で実装）］
S2 ワークスペースの切り替えを一瞬にする ［A（0.5.0 で実装）］
S3 起動時の「元の配置の保存」を省く ［A（0.5.0 で実装）］
S4 終了時の配置の戻し方を軽くする（要実験） ［不採用（実験の結果、安全の原則に反するため）］
S5 切り離すパネルの数を減らす（要実験） ［後で検討］
S6 終了時に普段の画面へ戻さない設定（安全と引き換え） ［B（入れない）］

# 1. 操作・機能の制限

## F1 メディアエクスプローラーが使えない

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | 「表示」からメディアエクスプローラーを開き、素材を探してドラッグできる。 |
| **有効中の現状** | 有効中は開けず、案内が出る（確定）。 |
| **原因** | 本体の仕様。メディアエクスプローラーだけは本体から切り離せず、切り離そうとすると本体のレイアウト読み込みが失敗する（実験で確認済み）。 |
| **対応案** | A: 画面の一部に「本体の領域」を残し、そこにメディアエクスプローラーを本体自身に描かせる（手間：大／危険：中。実現できるか追加の実験が必要）<br>B: 今のまま、有効中は使えない（手間：無）<br>C: 開こうとした時だけ一時的に普段の画面へ戻し、閉じたら有効中へ戻る（手間：中／切り替えのたびに約3秒） |
| **推奨** | まず A の実験だけ行い、無理なら C。 |
| **判断** | B（今のまま） |

## F2 有効中に「表示 → レイアウト」で別のレイアウトを選ぶと画面が崩れる

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | 「表示 → レイアウト」で保存したレイアウトに切り替えられる。 |
| **有効中の現状** | basic を選ぶと区画が空になり、パネルが動かせない状態に崩れた。「無効化 → 有効化」で直った（テスト8で確認）。 |
| **原因** | TP_GUIdocker が本体のレイアウト切り替えを想定していない。 |
| **対応案** | A: 有効中は選べないようにし、「無効化してから選んでください」と案内する（手間：小）<br>B: 選んだら自動で無効化し、そのレイアウトの普段の画面にする（手間：小）<br>C: 選んだレイアウトを「無効時に戻る配置」として記憶し、有効中の画面はそのまま（手間：小） |
| **推奨** | B（普段の操作の意味どおり「その配置にする」が実現する） |
| **判断** | A（0.5.0 で実装） |

## F3 パネルの右クリック「ウィンドウを統合」が効かない

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | 切り離したパネルを、右クリック →「ウィンドウ配置」→「ウィンドウを統合」で本体の画面へ戻せる。 |
| **有効中の現状** | 区画の中のパネルでは阻止している（選んでも何も起きない）。「ウィンドウ配置」の中身は「統合」と「閉じる」の2つで、「閉じる」は正常に動く（確認済み）。 |
| **原因** | 区画の中のパネルを本体に統合させると取り込みが壊れるため、TP_GUIdocker が止めている。 |
| **対応案** | A: 区画の中では今のまま止める。浮いた窓で選んだ時は「区画へ入れる」（前にいた区画、無ければ一番大きい区画へタブとして）に置き換える（手間：小）<br>B: 止めた時に「区画の中では使えません」と案内を出す（手間：小）<br>C: 今のまま（手間：無） |
| **推奨** | A（後述 F4 の問題も同時に防げる） |
| **判断** | A（今のまま止める） |

# 1. 操作・機能の制限 (続き)

## F4 浮いた窓で「ウィンドウを統合」を選ぶと、パネルが見えなくなる恐れ（未確認）

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | （F3 と同じ） |
| **有効中の現状** | 浮いた窓（区画の外に浮かせたパネル）では「統合」を止めていないため、本体がそのパネルを、TP_GUIdocker の画面の裏側へ戻してしまい、見えなくなると考えられる。実機では未確認。 |
| **原因** | TP_GUIdocker の作り（止める対象が区画の中のパネルだけ）。 |
| **対応案** | A: F3 の A で一緒に解決する（手間：小）<br>B: まず実機で確かめてから決める |
| **推奨** | A |
| **判断** | A（実機で症状を確認。0.5.0 で実装） |

## F5 パネルの移動は「タブの長押し → ドラッグ」だけ

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | 切り離した窓は、題名や本体が描く見出しをつかんで動かせる。 |
| **有効中の現状** | 区画の中のパネルは、タブを約0.3秒押してからドラッグする。パネルの中身の上端（本体が描く見出し）をつかんでも動かない。 |
| **原因** | 誤ってパネルが外れるのを防ぐため、長押しにしている（以前の決定）。 |
| **対応案** | A: 今のまま（手間：無）<br>B: 長押しの時間を指示書で変えられるようにする（既に指示書の LONG_PRESS_MS で変えられる）<br>C: 長押し無しですぐドラッグできる設定を加える（手間：小） |
| **推奨** | A（必要になったら指示書で時間を調整） |
| **判断** | A（今のまま） |

## F6 後から開いたパネルは、浮いた窓で画面の中央に出る

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | 「表示」から開いたパネルは、本体の決めた場所に出る。 |
| **有効中の現状** | 浮いた窓で中央に出て、自分でタブをドラッグして区画へ入れる（シーン再生で確認済み）。 |
| **原因** | 以前の決定（新しいパネルは浮いた窓で出す）。 |
| **対応案** | A: 今のまま（手間：無）<br>B: 前に区画へ入っていたことがあるパネルは、その区画へ自動で戻す（手間：中） |
| **推奨** | B（閉じて開き直すたびに入れ直す手間が無くなる） |
| **判断** | B（0.5.0 で実装。新しく開いたパネルは中央へ動かさず、本体が出した左上の位置のまま） |

# 1. 操作・機能の制限 (続き)

## F7 浮かせたシーンリストが最大化できない

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | （切り離したシーンリストを最大化できるかは、本体側の作りによる） |
| **有効中の現状** | 浮かせたレイヤー編集は最大化できたが、シーンリストはできなかった（テスト5）。 |
| **原因** | 未確認。本体のシーンリストの窓が、もともと最大化できない作りの可能性が高い。 |
| **対応案** | A: 普段の画面で、シーンリストを切り離して最大化できるか確かめ、本体の仕様なら「対応しない」にする<br>B: 調べずに「対応しない」にする |
| **推奨** | A（確認は1分で済む） |
| **判断** | 対応しない（普段の画面でも、切り離したシーンリストは最大化できない。本体の仕様） |

## F8 プレビューへファイルをドロップできない

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | プレビューへファイルをドロップして読み込める。 |
| **有効中の現状** | 置けない。レイヤー編集へは置ける（確認済み）。 |
| **原因** | 未調査。 |
| **対応案** | 決定済み: 対応しない（不要との返答） |
| **推奨** | 対応しない（決定済み） |
| **判断** | 対応しない |

## F9 問題が無かった項目（記録のみ）

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 見出しの二重表示なし／キー操作（区画の中・浮いた窓とも再生・停止できた）／区画を限界まで小さくしても中身は崩れない／右クリックの「閉じる」は正常。 |
| **原因** | — |
| **対応案** | 対応不要 |
| **推奨** | 対応不要 |
| **判断** | 対応不要 |

# 1. 操作・機能の制限 (続き)

### F10 確かめられなかった項目

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | 他のプラグインのパッケージをドロップして導入する（本体が起動中にプラグインを読み込み直す）。 |
| **有効中の現状** | あなたの環境では、その最中に他のプラグイン（HL_FxWheel 等）が先に落ちるため確認できない。TP_GUIdocker 側は 0.4.8 で後片付けを強化済み。 |
| **原因** | — |
| **対応案** | A: 友人など別の環境で起きた時に記録で確かめる |
| **推奨** | A |
| **判断** | 配布後に事後対応 |

# 2. 起動・終了・切り替えの見栄えと速さ

・計測結果：AviUtl2 本体が TP_GUIdocker を読み込むまでに 7〜17 秒（本体と他のプラグインの準備。TP_GUIdocker では縮められない部分）。
・TP_GUIdocker の有効化は約3秒（元の配置の保存 0.5〜0.7 秒、全パネルの切り離し 2.1〜2.9 秒、取り込み 0.1 秒）。無効化・終了は約1.2〜1.5 秒。ワークスペースの切り替えも約3秒。
・ちらつき対策の実験：「窓を描かせない」改良版（cloak=2）は、起動時38枚・終了時42枚の窓を隠し、ちらつきが無くなった（確認済み）。「画面外で切り離す」は本体が窓を画面内へ引き戻すため不可。

## S1 切り替え中の窓を描かせない（実験で効果を確認済み）

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 開発版の実験としてだけ入っている。 |
| **原因** | — |
| **対応案** | A: 正式な機能にし、有効化・無効化・終了・ワークスペースの切り替えで常に使う（手間：小）<br>B: 入れない |
| **推奨** | A |
| **判断** | A（0.5.0 で実装） |

## S2 ワークスペースの切り替えを一瞬にする

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 切り替えのたびに全パネルを切り離し直すため約3秒かかる。 |
| **原因** | 確実さを優先して、有効化と同じ経路で作り直している。 |
| **対応案** | A: 取り込み済みのパネルは並べ替えるだけにし、新しく要るパネルだけ本体に開かせる（手間：中／見込み：約3秒 → 0.3秒以下）<br>B: 今のまま |
| **推奨** | A |
| **判断** | A（0.5.0 で実装） |

# 2. 起動・終了・切り替えの見栄えと速さ (続き)

## S3 起動時の「元の配置の保存」を省く

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 有効化のたびに本体へ「レイアウトを作成」させている（約0.6秒）。 |
| **原因** | 戻り先を常に最新にするため。 |
| **対応案** | A: 前回が正常に終了していれば省く（前回の終了時に戻した配置と同じため）。異常終了の後や、普段の画面で配置を変えた後は保存し直す（手間：小／見込み：約0.6秒短縮）<br>B: 今のまま |
| **推奨** | A |
| **判断** | A（0.5.0 で実装） |

## S4 終了時の配置の戻し方を軽くする（要実験）

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 終了時に元の配置を本体に適用し直している（約1.2秒）。 【実験結果 2026-10-18】適用を省いて終了すると、本体は全42パネルを「切り離した状態」で保存した（aviutl2.ini の floating が 0→1）。プラグインを外した後や次の起動で、窓がばらばらの状態になるため、このままでは使えない。短縮できた時間は約0.7秒。 |
| **原因** | プラグインを外しても普段の画面で起動できるようにするため（安全の原則）。 |
| **対応案** | A: パネルを返すだけで本体の保存内容が普段の画面になるかを実験し、なれば適用を省く（手間：小〜中／見込み：約1.2秒短縮）<br>B: 今のまま |
| **推奨** | 不採用（安全の原則に反するため。窓を描かせない処理で、終了時の見た目の問題は解消済み） |
| **判断** | 不採用（実験の結果、安全の原則に反するため） |

## S5 切り離すパネルの数を減らす（要実験）

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 非表示のパネルも含め42件すべてを切り離している（後で開いた時に浮いた窓で出すため）。 |
| **原因** | 本体の仕様（非表示のまま切り離しておかないと、開いた時に本体の画面の中に出てしまう）。 |
| **対応案** | A: 使うパネルだけ切り離し、後から開かれたパネルは見つけ次第切り離して浮かせる（手間：中〜大／見込み：1〜2秒短縮、要実験）<br>B: 今のまま |
| **推奨** | S2・S3 の後に検討 |
| **判断** | 後で検討 |

# 2. 起動・終了・切り替えの見栄えと速さ (続き)

## S6 終了時に普段の画面へ戻さない設定（安全と引き換え）

| | |
|---|---|
| **普段の画面では** | — |
| **有効中の現状** | 終了のたびに普段の画面へ戻し、起動のたびに切り離し直している。 |
| **原因** | プラグインを外しても普段の画面で起動できるようにするため（安全の原則）。 |
| **対応案** | A: 選べる設定として加える。有効にすると起動・終了がそれぞれ2〜3秒速くなるが、TP_GUIdocker を外した後の初回起動では窓がばらばらで出る（手間：中）<br>B: 入れない |
| **推奨** | B（速さより安全を優先する方針のため。望まれるなら A） |
| **判断** | B（入れない） |