
# PLAYBOOK

Rita, spara och visa spelmönster i handboll

Guide för betatestare · version 1.2 beta · del av Handbollssviten

Playbook är en taktiktavla som spelar upp sig själv. Du placerar brickor på halvplanen, drar deras vägar med fingret och trycker Play — då glider alla brickor längs sina banor. Det du ritar *är* animationen: inga tidslinjer, inga färdiga rörelsemallar.




Ritytan med mönstret “Genombrott höger”. Planen fyller hela ytan, med målburen uppåt — laget anfaller uppåt. Vänster: brickpanelen. Menyn ligger bakom knappen längst upp till vänster.

## TRE SAKER ATT VETA FÖRST

- **Allt sparas lokalt** i din egen webbläsare. Inget skickas någonstans, och appen fungerar utan nätverk.
- **Inga namn.** Brickorna märks med position eller nummer — aldrig med spelarnamn. Därför är en exporterad bank ofarlig att dela.
- **Byter du enhet följer inget med automatiskt.** Flytta banken med Inställningar → Exportera bank (JSON), och importera på den andra enheten.

## KOM IGÅNG

1. Öppna länken du fått i **Safari** på surfplattan, eller gå via Handbollssvitens startsida.
2. Tryck **Dela → Lägg till på hemskärmen**. Playbook blir en app-ikon och startar i fullskärm, även utan nätverk.
3. Vänd plattan till **liggande läge** — appen är byggd för det.
4. I ritytan ligger menyn undanskjuten så planen får hela ytan. Knappen ☰ längst upp till vänster fäller ut den; ett tryck på planen fäller in den igen. Längst ner i menyn finns **Hem**, som tar dig tillbaka till Handbollssviten.

PLANEN OCH BRICKORNA

# SÄTT UT LAGET

Spelytan är en halvplan med korrekt handbollsgeometri: 6-metersbågen heldragen, 9-metersbågen streckad, 7-metersmarkering och målbur. **Målburen ligger uppåt**, så laget anfaller uppåt i bild — som när du står bakom ditt eget lag och tittar mot målet.

## DRA UT BRICKOR

Panelen till vänster innehåller alla brickor. **Tryck** på en så ställs den ut på sin plats, eller **dra ut** den dit du vill. Flytta den fritt på planen, och dra den **av** planen för att ta bort den.


Anfallare (gröna)

| VK | V9 | M9 | H9 | HK | M6 | MV | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Försvarare (grå) och boll

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MV | Boll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Nr** ger numrerade anfallare (1, 2, 3 …) i stället för positioner — bra för övningar där positionen inte spelar roll.




Brickpanelen. Dra ut en bricka på planen.

## BOLLEN

Släpp bollen intill en spelare så fäster den vid brickan och följer med när spelaren flyttas eller springer. Dra bollen därifrån för att lossa den igen.

## FÖRSVARET

Välj uppställning i verktygsraden: **Inget försvar**, **6-0**, **5-1**, **3-2-1** eller **3-3**. Ett tryck ställer ut sex försvarare plus målvakt, alla utanför 6-meterslinjen. Efteråt är varje bricka fritt flyttbar — knuffa dem dit ditt motstånd faktiskt står.

Försvararna är numrerade **1–6 från vänster**: i 6-0 står 1 ytterst till vänster och 6 ytterst till höger. I uppställningar med flera led numreras det bakre ledet först och det framskjutna sist — i 5-1 är spetsen alltså 6, och i 3-3 är främre ledet 4, 5 och 6. Målvakten heter MV.

RITA

# BANOR

1. Tryck **Bana** i verktygsraden (läget bredvid Flytta).
2. Välj **Löpväg**, **Passning**, **Löpväg med boll** eller **Skott** — knapparna bär sina egna färger.
3. Dra med fingret **från en bricka**. Brickan följer med medan du drar, så du ser vart den tar vägen. Ritar du en passning är det bollen som följer fingret.
4. Släpp. Banan sparas som en pil, och brickan står kvar där steget börjar.


**Löpväg — spelaren springer**

**Passning — bollen flyttas**

**Löpväg med boll — spelaren för bollen**

**Skott — bollen går mot mål och stannar**

Färgen och streckningen berättar vilken sorts bana det är. Rita en ny bana av samma sort från samma bricka i samma steg så ersätter den den gamla.




Verktygsraden: läge, banans typ, steg, försvarsuppställning, ångra och rensa, av/på för banor och nummer, uppspelning, visningsläge och spara.

## ÄNDRA EN BANA

Tryck på en ritad bana så öppnas en rad med fyra knappar: **Flytta till steg**, **Rita om**, **Radera bana** och **Stäng**. **Ångra** tar tillbaka de senaste ändringarna.

> **Full plan?** Knapparna **Banor** och **Nummer** i verktygsraden stänger av banorna respektive försvararnas siffror. Med banorna avstängda går brickorna att flytta utan att du råkar markera en bana — och Play fungerar ändå.


## FLYTTA BRICKOR MED BANOR

Flyttar du en bricka följer hela dess rutt med, så banorna sitter kvar i brickan. Gör du det i ett senare steg är det slutpunkten på föregående bana som flyttas, och banorna efter följer med.


FÖRLOPPET

# SJU STEG

Ett mönster kan ha upp till sju steg, och **varje steg börjar där det förra slutade**. Väljer du steg 3 visar planen var alla står efter steg 2 — och där ritar du vidare. Play spelar stegen i ordning, med en kort paus emellan.




Steg 1: utgångsläget. M9 går på höger med bollen och M6 sätter spärren. Pilarna visar hela mönstret.




Steg 3: samma mönster, men brickorna står där steg 2 lämnade dem. M9 är ute till höger, bollen ligger hos HK som drar in och avslutar i steg 4.

> **Passningen lämnar över bollen.** Efter en passning ligger bollen hos den som står vid passningens slutpunkt, så nästa steg börjar hos mottagaren. Är mottagaren i rörelse möter bollen hen där hen hamnar och följer med vidare. Slutar passningen längre än ett par meter från alla spelare blir bollen liggande fritt. Ett **skott** lämnar bollen där den tog vägen — ingen plockar upp den, och skytten står kvar.


## SPELA UPP

- **Play** kör hela mönstret, steg för steg. Tryck igen för att stoppa.
- **Reset** ställer tillbaka alla brickor.
- **Normal / Långsam** — långsam är genomgångsfart, ungefär halva hastigheten. Förvald hastighet väljer du under Inställningar.


BANKEN

# SPARA OCH HITTA IGEN

Tryck **Spara** och ge mönstret ett **namn** och en **kategori** — *Anfall*, *Kontring*, *Fasta situationer* eller *Övningar*. Anteckningen är frivillig och syns både på kortet och i visningsläget.




Dialogen Spara.





Banken. Varje kort visar en miniatyr som ritas ur mönstrets egna data — inga bilder lagras.

- **Sök** på namn, **filtrera** på kategori eller försvarsuppställning (“allt jag har mot 5-1”).
- Varje kort har fyra knappar: **Öppna** (i ritytan), **Visa** (visningsläget), **Duplicera** (en variant, samma korsning fast vänster) och **Radera**.
- **Radera** lägger mönstret i **Papperskorgen** längst ner. Där finns **Återställ** per mönster och **Töm papperskorgen**, som raderar för gott (med en bekräftelse).

## VISNINGSLÄGET — PLATTAN MOT LAGET

Knappen **Visning** döljer allt redigerings-UI: kvar blir planen, stora brickor och play/reset. Stega mönstret med **Steg 1, 2, 3 …** så ser laget förloppet i delar. Visningsläget nås också från menyn och direkt från ett kort i banken med **Visa**.





Visningsläget. Allt syns på två meters håll; Stäng tar dig tillbaka till ritytan.

# SISTA BITEN

## MENYN

Längst ner i menyn ligger **Visningsläge**, **Exportera bank**, **Hem** och temaknappen (**Mörkt läge** / **Ljust läge**). **Hem** tar dig tillbaka till Handbollssvitens startsida, och din bank påverkas inte. Temat växlar du med knappen — det finns inget tema-val under Inställningar.



Menyn.

## BACKUP OCH DELNING

Under Inställningar ligger **Exportera bank (JSON)**, som laddar ner hela banken som en JSON-fil. **Importera bank** tar in en sådan fil, och appen frågar då med knapparna **Avbryt**, **Slå ihop** (lägger till det du redan har) och **Ersätt allt**.

Filen innehåller ingen personinformation — den är fri att mejla till en medtränare.

## STANDARDVAL

Under Inställningar väljer du **Förvald försvarsuppställning** för nya mönster och **Uppspelningshastighet** (**Normal** eller **Långsam (genomgångsläge)**).

## NOLLSTÄLL OCH HJÄLP I APPEN

Längst ner under Inställningar finns **Nollställ allt**, som tar bort alla sparade mönster och inställningar i den här webbläsaren. Exportera en backup först. Där finns också hjälpen **Så funkar det**, med korten *Rita ett spelmönster*, *Visningsläge i hallen* och *Banken*.

## OM NÅGOT KRÅNGLAR

| SYMPTOM | GÖR SÅ HÄR |
|---|---|
| **Banan syns inte** | Kolla att **Banor** är påslagen i verktygsraden, och att du är i rätt steg. |
| **Play gör ingenting** | Det finns ingen bana ännu — byt till läget Bana och dra från en bricka. |
| **Brickan hamnar fel i ett senare steg** | Den står där föregående steg slutade. Flytta slutpunkten på den banan i stället. |
| **Allt är borta** | Rensade webbläsaren sin lagring? Importera din senaste backup. |

> **Det här är en beta.** Exportera en backup då och då — särskilt innan du uppdaterar till en ny version.

## VAD VI VILL VETA

- Går det att rita ett helt spelmönster utan att fastna? Var tvekade du?
- Stämmer försvarsuppställningarnas placering med hur ni står?
- Syns allt i visningsläget på två meters håll i hallen?
- Saknas något du använder på en vanlig taktiktavla?

Skicka gärna med din exporterade bank (Inställningar → Exportera bank) och vilken version som står längst ner i menyn.