


- 和聲外音 (Nonchord tone)
 - 鄰音 (Neighbor tone)
 - 經過音 (Passing tone)
 - 倚音(Appoggiatura)
- 鄰音 (Neighbor tone)
 - C和弦(CEG)
 - D 並不是 C 和弦裡面本來就會有的音
 - 從和弦裡面的音 C 開始,往上一個音到 D,再回來到 C
 - 不會覺得不協和
- 紅底處的音就是「鄰音」




• 很簡單的旋律



• 無腦地加一些鄰音,音變得好多



- 經過音 (Passing tone)
 - 以C 和弦 (C E G B) 旋律為例
 - 從 C 音出發,往上到和聲外音的 D,然後這時候不要折回,而是繼續往同一個方向進行到 E
 - CDEFGABC
 - 由C到B
 - DFA 為經過音



- 倚音(Appoggiatura)
 - 目的通常是要強拍上面「故意」製造一個不舒服的感覺(和聲外音),然後在後續的弱拍再解決掉
 - 生日快樂的「生」是一個倚音
 - 生日快樂歌的第一句, G G A G C B (祝 你 生 日 快 樂)
 - A 就是一個倚音
 - 因為它被放在 C 和弦第一拍(強拍)上面,而 C 和弦的音並沒有包含 A
 - A 會跟 C 和弦在第一拍(強拍)的時候衝突,造成緊張感
 - 這個旋律在第二拍接到 G (也就是 C 和弦的音) 的時候,才解除緊張感。




五線譜

• 音符 (note)



- 四分音符最常設為一拍,左短音右長音
- 不同的音符,只有不同的「相對」長度的意義,並沒有為任何一種音符設定「絕對」的長度
- 要設定哪種音符當作一拍都可以;可以用之後的拍號(time signature),來設定哪一種音符要被當作一拍
- 附點音符(Dotted Note)



- 假設有一個四分音符,被當作一拍
 - 一個點的話變成 3/2 倍,也就是 1.5 拍
 - 兩個點的話變成 7/4 倍, 也就是 1.75 拍
 - 三個點的話變成 15/8 倍,也就是 1.875 拍
 - 每增加一個點,就是依序增加原音符時值的 1/2、1/4、1/8…



• 連音(tuplet)

- 最常見的連音,是 3:2 (三連音)的和 5:4(五連音) 的這兩種
- 三連音
 - 若一個四分音符的時間內平均彈三個音
 - 沒有任何一種音符可以直接將四分音符切成三份
 - 寫三個 8 分音符,然後標上數字「3」
 - 間隔 = 2
 - 1/8 * 2 = 1/4


• 五連音

- 若一個四分音符的時間內平均彈五個音
- 沒有任何一種音符可以直接將四分音符切成五份
- 寫五個 16 分音符,然後標上數字「5」


- 間隔 = 4
- 1/16 * 4 = 1/4
- 不管是要幾連音,通常都是要用總時值大於且最接近你的目標長度的音符來記譜,並標示數字
- 休止符 (rest)



- 五線譜 (five-line staff)
 - 五線譜只是在說位置越上面音高越高,這五條線本身,並沒有對應到特定音高的意思,需要用「譜號」來設定這些線和間代表什麼音高
- 譜號 (clef)
 - G 譜號:長得像是以下這樣子,通過它肚子正中央的那一條線,要當作中央 C 往上(五個音)的 G。
 - G 譜號最常被放在第二線,如果 G 譜號被放在第二線的話,我們就叫它「高音譜號」




- F 譜號:邏輯跟前面一樣,意思是要把通過它的兩個點的那一條線,當做中央 C 往下(五個音)的 F 。
 - F 譜號最常被放在第四線,如果 F 譜號被放在第四線的話,我們就叫它「低音譜號」




• 升降記號



- 用英文的話,升降記號要放在音名之後,像是「E-flat」和「G-sharp」才是正確的
- 直接用符號寫的話,要遵循英文的寫法,也就是寫成「Eb」和「G#」
- 不一定有升降記號的音,在鋼琴上就是黑鍵
 - C 降半音的話會變成 Cb , 它也是一個白鍵
 - E 這個音,升高半音的話變成 E# 也是一個白鍵



臨時記號(accidental)




• 調號 (key signature)



- 寫降記號的調號時,從左到右的順序是: Bb Eb Ab Db Gb Cb Fb
 - 記法
 - 由右到左,隔一音記(右下左上)
- 寫升記號的調號時,從左到右的順序是: F# C# G# D# A# E# B#
 - 記法
 - 由左到右,隔一音記(左下右上)
 - 232為一群,隔二音記(右下左上)
 - F# C#
 - G# D# A#
 - E# B#
- 拍號 (time signature)
 - 最開頭上下並排的兩個數字叫做拍號
 - 上面
 - 每小節有幾拍
 - 下面
 - 每一拍用什麼符號寫
 - 3/4 拍
 - 一個小節有3拍
 - 每一個拍子用四(4)分音符代表



- 4/4 拍
 - 一個小節有 4 拍
 - 每一個拍子用四(4)分音符代表
 - 長得很像英文字母 C 的東西
- 2/2 拍
 - 一個小節有 2 拍
 - 每一個拍子用二(2)分音符代表
 - 中間有一條直線的 C



- 節拍器速度
 - 四分音符等於 120
 - 一分鐘彈 120 個四分音符



• 反覆記號



- 單直線叫做小節線,是用來標示拍子的循環
- 要分段,或是要換調號,通常會寫雙小節線
- 一種右邊的線比較粗的雙小節線叫做終止線
- **反覆記號**,通常一左一右成對出現,表示它們的範圍內要演奏兩次
 - 左邊那個反覆記號沒出現的話,就表示「從頭到右邊反覆記號的範圍」要演奏兩次
- 一號框框和二號框框



- 第一次
 - 一號框
- 第二次
 - 跳過一號框
 - 二號框
- 重複前一個小節



- 弧線
 - 連結線(tie)
 - 把音持續住兩個音符加起來的長度
 - 同音
 - 剛好兩個音
 - 圓滑線 (slur)
 - 連結線以外的皆算



鋸齒線



- 滑音
 - 連續音
- 琶音
 - 無連續音
 - 從高音往低音
 - 往下的箭頭
- 上下方標示數字 8 或是 15 的線
 - 移高或移低一或兩個八度



- tr 字樣的鋸齒線
 - 本音跟上方音快速交替
- 短的鋸齒線
 - 「上本上本」,或「本上本」
- 短的鋸齒線中間加一槓
 - 「本下本」
- S型
 - 「上本下本」或「本上本下本」
- Tremolo



- 斜線數代表反覆的頻率(兩條的話為 16 分音符、三條為 32 分音符),但有時候畫三條線也可以表示「很快」的意思
- 常見演奏法記號



- 圓點
 - 斷奏
 - 把音彈得比記譜上短,跟後面的音中間有空白
- · [>]
 - 「強音」,也就是把那顆音彈比較重
- 横線
 - 把那個音拍子彈滿,或甚至是拖長一點點,有時候也有加強的意思
- 延長
 - 在那個音停住,到覺得爽了再繼續接下去
- 表情(強弱)記號



- f 唸成 forte, 意思是**大聲**
- p 唸成 piano, 意思是**小聲**
- m 唸成 mezzo, 意思是一半
- fp 大聲之後馬上小聲
- sfz 唸成 sforzando,意思是突然比較大聲
- 漸強和漸弱

漸強 漸弱

• 鋼琴踏板





una corda tre corde

踩右踏板

放右踏板

踩左踏板

放左踏板

- 右踏板
 - 延音
- 左踏板
 - 柔音