布局的传统解决方案,基于盒状模型,依赖 display属性 + position属性 + float 属性。它对于那些特殊布局非常不方便,比如,垂直居中就不容易实

布局的传统解决方案,基于盒状模型,依赖 display属性 + position属性 + float属性。它对于那些特殊布局非常不方便,比如,垂直居中就不容易实现。

一、Flex布局是什么?

Flex是Flexible Box的缩写, 意为"弹性布局", 用来为盒状模型提供最大的灵活性。


任何一个容器都可以指定为Flex布局

```
[css] | (a)
      .box1{
91.
02.
      display: flex;
03.
04.
      display: inline-flex; <span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">/*</span><span style="font-
05.
     family: Arial, Helvetica, sans-serif;">行内元素也可以使用Flex布局。*/</span>
06.
07.
     display: -webkit-flex; /* Safari ,Webkit内核的浏览器,必须加上-webkit前缀。*/
08.
09.
       display: flex;
10.
```

注意,设为Flex布局以后,子元素的float、clear和vertical-align属性将失效。

二、基本概念

采用Flex布局的元素,称为Flex容器(flex container),简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员,称为Flex项目(flex item),简称"项目"。



容器默认存在两根轴:水平的主轴(main axis)和垂直的交叉轴(cross axis)。主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做main start,结束位置叫做main end;交叉轴的开始位置叫做cross start,结束位置叫做cross end。

项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做main size,占据的交叉轴空间叫做cross size。

三、容器的属性


- flex-direction
- flex-wrap
- flex-flow

- justify-content
- align-items
- align-content

3.1 flex-direction属性

flex-direction属性决定主轴的方向(即项目的排列方向)。

- row (默认值):主轴为水平方向,起点在左端。
- row-reverse:主轴为水平方向,起点在右端。
- column: 主轴为垂直方向, 起点在上沿。
- column-reverse: 主轴为垂直方向, 起点在下沿。



3.2flex-wrap属性

默认情况下,项目都排在一条线(又称"轴线")上。flex-wrap属性定义,如果一条轴线排不下,如何换行。

(1) nowrap (默认):不换行。



(2) wrap: 换行, 第一行在上方。



(3) wrap-reverse: 换行,第一行在下方。



3.3 flex-flow

flex-flow属性是flex-direction属性和flex-wrap属性的简写形式,默认值为row nowrap。

```
01. .box {
02. flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>;
03. }
```

3.4 justify-content属性

justify-content属性定义了项目在主轴上的对齐方式。

```
01. .box {
02. justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
03. }
```

• flex-start (默认值): 左对齐


• flex-end:右对齐

• center: 居中

• space-between:两端对齐,项目之间的间隔都相等。

• space-around:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。





3.5 align-items属性

align-items属性定义项目在交叉轴上如何对齐


• flex-start:交叉轴的起点对齐。


• flex-end:交叉轴的终点对齐。

• center:交叉轴的中点对齐。

• baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。

• stretch (默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。






3.6 align-content属性

align-content属性定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。

- flex-start:与交叉轴的起点对齐。
- flex-end:与交叉轴的终点对齐。
- center:与交叉轴的中点对齐。
- space-between:与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布。
- space-around:每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
- stretch (默认值):轴线占满整个交叉轴。



四、项目的属性


以下6个属性设置在项目上。

- order
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis
- flex
- align-self

4.1 order属性

order属性定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0。


```
01. .item {
02. order: <integer>;
03. }
```



4.2 flex-grow属性

flex-grow属性定义项目的放大比例,默认为0,即如果存在剩余空间,也不放大。

```
01. .item {
02. flex-grow: <number>; /* default 0 */
03. }
```



如果所有项目的flex-grow属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个项目的flex-grow属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。

4.3 flex-shrink属性

flex-shrink属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。



如果所有项目的flex-shrink属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。如果一个项目的flex-shrink属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。

负值对该属性无效。

4.4 flex-basis属性

flex-basis属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto,即项目的本来大小。

```
01. .item {
02. flex-basis: <length> | auto; /* default auto */
03. }
```

它可以设为跟width或height属性一样的值(比如350px),则项目将占据固定空间。

4.5 flex属性

flex属性是flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写,默认值为0 1 auto。后两个属性可选。

```
01. .item {
02. flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]
03. }
```


该属性有两个快捷值: auto (1 1 auto) 和 none (0 0 auto)。

建议优先使用这个属性,而不是单独写三个分离的属性,因为浏览器会推算相关值。

4.6 align-self属性

align-self属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items属性。默认值为auto,表示继承父元素的align-items属性,如果没有父元素,则等同于stretch。

```
01. .item {
02. align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
03. }
```



该属性可能取6个值,除了auto,其他都与align-items属性完全一致。