Scope Trendline Bollinger

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

EA giao dịch tự động cho MetaTrader 5: nối hai đỉnh (hoặc hai đáy) fractal thành trendline, lọc bằng đường giữa Bollinger Bands, vào lệnh Market theo hướng trendline trên vàng XAUUSD khung H1, có DCA (lệnh an toàn).

Phiên bản tài liệu: 1.00 · 2026-10-18 · Dành cho: người dùng mới bắt đầu với EA

> **Lưu ý:** Tên các thông số (input) được giữ nguyên tiếng Anh như hiển thị trong MetaTrader 5, kèm giải thích tiếng Việt để bạn dễ đối chiếu.

> **Cảnh báo rủi ro (DYOR):** Đây không phải lời khuyên đầu tư và không cam kết lợi nhuận. Giao dịch vàng có đòn bẩy và chế độ DCA / rổ lệnh có thể gây thua lỗ lớn, thậm chí cháy tài khoản. Bạn tự chịu trách nhiệm với tài khoản của mình, hãy chạy thử trên tài khoản demo trước và chỉ dùng số vốn có thể chấp nhận mất.

1. Giới thiệu chung

Scope Trendline Bollinger là EA (Expert Advisor) chạy trên MetaTrader 5, giao dịch vàng XAUUSD trên khung H1. EA tìm **đỉnh / đáy fractal** (một nến có đỉnh cao hơn 5 nến hai bên, hoặc đáy thấp hơn 5 nến hai bên). Hai đỉnh liên tiếp mà đỉnh sau **thấp hơn** đỉnh trước tạo một **trendline giảm** (P1 → P2) ⇒ tìm lệnh Bán; hai đáy liên tiếp mà đáy sau **cao hơn** đáy trước tạo một **trendline tăng** ⇒ tìm lệnh Mua. Giữa P1 và P2, EA lấy **cực trị của cụm giá** (đáy thấp nhất khi Bán, đỉnh cao nhất khi Mua) và đo khoảng cách D từ trendline tới cực trị đó; **mục tiêu T** = cực trị lùi thêm một khoảng D. Tín hiệu chỉ hợp lệ khi: chưa có nến nào đóng cửa xuyên qua trendline từ P1 tới nay; trendline thuộc 2 nhịp đầu của chuỗi đỉnh hạ thấp (hoặc đáy nâng cao); P2 nằm đúng phía **đường giữa Bollinger Bands** 20 nến (Bán: P2 không dưới đường giữa · Mua: P2 không trên đường giữa); 5 nến gần nhất chưa chạm T; và khoảng từ giá đóng cửa tới T ≥ khoảng từ giá đóng cửa tới P2. Lệnh đầu vào Market ở giá mở nến H1 kế tiếp, Stop Loss đặt tại P2.

EA có chế độ **DCA**: lệnh đầu và các lệnh an toàn (hoặc lệnh đối ứng) của cùng một tín hiệu tạo thành một **rổ lệnh**, chốt lời / cắt lỗ chung — cách đặt lệnh của cấu hình này ở mục 3. Chế độ này **bật sẵn**, bạn có thể tắt để chạy lệnh đơn.

Gói cài đặt chỉ gồm 1 file, **dùng được trên mọi tài khoản MT5 và không giới hạn thời gian** (mục 4, Bản quyền):

File	Vai trò	Thư mục cài
`Scope Trendline Bollinger.ex5`	EA — tìm tín hiệu, đặt và quản lý lệnh	`MQL5\Experts\`

2. EA hoạt động theo luồng nào?

Mỗi khi một nến H1 đóng, EA thực hiện tuần tự:

1. **Xác nhận đỉnh / đáy fractal.** Một nến là đỉnh fractal khi đỉnh của nó không thấp hơn 5 nến trước và cao hơn hẳn 5 nến sau; đáy fractal ngược lại. Fractal chỉ được biết sau khi 5 nến bên phải đã đóng cửa, nên nến xác nhận nằm sau P2 đúng 5 nến.

2. **Vẽ trendline P1 → P2.** Đỉnh fractal mới (P2) thấp hơn đỉnh liền trước (P1) ⇒ trendline giảm, tìm lệnh Bán. Đáy fractal mới cao hơn đáy liền trước ⇒ trendline tăng, tìm lệnh Mua. EA đếm thứ tự nhịp trong chuỗi đỉnh hạ thấp (hoặc đáy nâng cao) và chỉ nhận 2 nhịp đầu.
3. **Đo mục tiêu T.** Trong khoảng giữa P1 và P2, EA lấy đáy thấp nhất (khi Bán) hoặc đỉnh cao nhất (khi Mua), đo khoảng cách D từ trendline tới điểm đó. Mục tiêu T = điểm đó trừ D (Bán) hoặc cộng D (Mua).
4. **Lọc tín hiệu.** Bỏ khi đã có nến đóng cửa xuyên trendline từ sau P1 tới nến xác nhận; khi P2 nằm sai phía đường giữa Bollinger Bands 20 nến; khi một trong 5 nến gần nhất đã chạm T; hoặc khi khoảng từ giá đóng cửa tới T nhỏ hơn khoảng từ giá đóng cửa tới P2.
5. **Đặt lệnh đầu.** Lệnh Market ở giá mở nến H1 ngay sau nến xác nhận; SL tại P2. Khoảng cách điểm vào → SL gọi là **R** — mọi thông số rổ đều đo bằng R.
6. **Quản lý lệnh ở mỗi tick:** đặt lệnh vào thêm theo cấu hình (mục 3), ghi lại SL/TP chung của rổ, dời SL về hoà vốn nếu bật Break-even.

> **Giờ Việt Nam:** bản này chỉ mở lệnh đầu khi nến xác nhận (nến H1 ngay trước nến vào lệnh) mở cửa trong **phiên Á 00:00–09:00 UTC**, tức **07:00–16:00 giờ Việt Nam**; lệnh đầu vì vậy vào trong khoảng 08:00–17:00 giờ Việt Nam. Ngoài khung này EA bỏ qua tín hiệu. EA tự tính giờ UTC từ giờ server; bạn chỉ cần chọn đúng `Server time`.

3. DCA (lệnh an toàn) hoạt động thế nào?

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Tên tiếng Anh	Ý nghĩa
Lệnh đầu	Initial order	Lệnh đầu tiên EA vào theo tín hiệu.
Lệnh an toàn 1, 2…	Safety order	Lệnh vào thêm cùng chiều lệnh đầu, theo quy tắc của cấu hình (đoạn "Lệnh vào thêm" bên dưới).
Lệnh đối ứng 1, 2…	Hedge order	Lệnh ngược chiều lệnh đầu, mở khi logic gốc phát tín hiệu ngược chiều lúc rổ đang mở (chỉ khi cấu hình có). Không tính vào giá trung bình.
Rổ lệnh	Basket	Lệnh đầu + các lệnh vào thêm của cùng một tín hiệu. Cả rổ đóng cùng lúc.
Giá trung bình	Average price	Giá vào bình quân (theo khối lượng) của các lệnh cùng chiều đã khớp trong rổ.
TP rổ / SL rổ	Basket TP / Basket SL	Chốt lời / cắt lỗ chung cho cả rổ. TP rổ tính từ giá trung bình; SL rổ đặt tại mốc cấu trúc (đoạn "SL rổ" bên dưới).
R	—	Khoảng cách từ giá vào lệnh đầu tới SL của lệnh đầu. Các thông số DCA đều đo bằng R.

Lệnh đầu

Lệnh đầu là lệnh Market vào ở giá mở nến H1 ngay sau nến xác nhận fractal P2 (Bán theo trendline giảm, Mua theo trendline tăng); SL tại P2 (đỉnh fractal thứ hai khi Bán, đáy fractal thứ hai khi Mua).

Lệnh vào thêm

Lệnh an toàn được đặt khi giá đi **ngược** chiều lệnh đầu, bằng lệnh chờ Limit đặt kế tiếp ngay sau khi lệnh trước khớp, cách nhau 0.5572 × ATR(14), tính từ giá trung bình; mỗi bước sau = bước trước × 1.0562; tối đa 4 lệnh an toàn; các lệnh có khối lượng bằng nhau.

Khi **Hedge on opposite signal** = On: rổ đang mở nhận tín hiệu ngược chiều của logic gốc sẽ mở một lệnh đối ứng (khối lượng = lệnh đầu × Hedge amount multiplier), tính vào Max safety orders; cần Trade direction = Both; lệnh đối ứng đóng cùng lúc với rổ, không có SL/TP riêng. Tín hiệu ngược chiều đó không mở rổ mới; nếu nhiều rổ cùng mở thì rổ mở sớm nhất nhận lệnh đối ứng.

SL rổ

Mọi lệnh trong rổ dùng chung một SL, đặt tại **mốc cấu trúc thứ 5** (đáy (lệnh Mua) / đỉnh (lệnh Bán) của các phiên Asia · London · New York (giờ UTC) đã hình thành trước đó, xếp theo khoảng cách tới giá vào lệnh đầu từ gần tới xa, chỉ xét 35 nến gần nhất) ở phía ngược lệnh đầu, chụp ngay khi lệnh đầu khớp. Nếu không có mốc thứ 5, hoặc mốc đó xa hơn giới hạn, thì dùng mốc **xa nhất** còn nằm trong giới hạn; không có mốc nào trong giới hạn thì dùng đúng giới hạn **Max basket SL distance** (5.0 R, tính từ giá vào lệnh đầu); SL rổ không bao giờ xa hơn giới hạn này. Lệnh an toàn nào nằm ngoài SL rổ sẽ không được đặt.

TP rổ

TP rổ = giá trung bình các lệnh đã khớp + **Basket TP** (1.002 R, tính bằng R của lệnh đầu). Rổ đóng toàn bộ khi chạm SL hoặc TP rổ; lệnh an toàn còn chờ bị huỷ.

Bộ lọc tín hiệu lệnh đầu

EA chỉ nhận tín hiệu lệnh đầu khi: phiên Asia (00:00–09:00 UTC); giờ Việt Nam = UTC + 7. Tín hiệu ngoài điều kiện bị bỏ qua (tab Experts ghi `bỏ tín hiệu: ngoài phiên/giờ/thứ/ATR của cấu hình`). Khi **Enable DCA** = Off, bộ lọc này cũng tắt (EA chạy lệnh đơn với mọi tín hiệu).

4. Cài đặt

1. Mở MetaTrader 5 → menu **File** → **Open Data Folder**.
2. Chép `Scope Trendline Bollinger.ex5` vào thư mục `MQL5\Experts\`.
3. Khởi động lại MT5, hoặc trong cửa sổ Navigator chuột phải **Expert Advisors** → **Refresh**.

Yêu cầu

Hạng mục	Yêu cầu
Loại tài khoản	**Hedging** (mỗi lệnh trong rổ là một position riêng). Khi bật DCA, EA **từ chối chạy** trên tài khoản Netting.
Mã giao dịch	XAUUSD (mã vàng XAUUSD của sàn bạn, có thể có hậu tố như XAUUSDm, XAUUSD.r, GOLD)
Khung thời gian	**H1**
Algo Trading	Bật nút **Algo Trading** trên thanh công cụ, và tick **Allow Algo Trading** trong cửa sổ cài đặt EA (tab Common)
Bản quyền (license)	Bản cộng đồng **không khóa tài khoản và không có ngày hết hạn**: chạy được trên mọi tài khoản MT5 (thật hoặc demo, tài khoản Hedging), kể cả Strategy Tester.

Máy chạy	MT5 phải mở liên tục (máy tính hoặc VPS). Tắt MT5 thì EA ngừng quản lý rổ.

5. Gắn EA lên biểu đồ

1. Mở biểu đồ **XAUUSD**, chọn khung **H1**.
2. Kéo **Scope Trendline Bollinger** từ Navigator thả vào biểu đồ.
3. Tab **Common**: tick **Allow Algo Trading**. Tab **Inputs**: chỉnh thông số (mục 6). Bấm **OK**.
4. Mở **Toolbox** → **tab Experts**. Dòng `[EA] Initialized. Magic=…` nghĩa là EA đã chạy; dòng `[EA] LICENSE: tài khoản … hợp lệ` xác nhận bản quyền. Khi bật DCA, có thêm dòng `[EA DCA] DCA bật — tài khoản Hedging OK.`, tiếp theo là `[EA DCA] Lot gợi ý cho 10 000 USD …` hoặc `[EA DCA] Cấu hình DCA đã nạp.` (khi cấu hình chưa có lot gợi ý). Khi `Enable DCA` = Off, dòng này là `[EA DCA] DCA tắt — chạy lệnh đơn.`

6. Bảng thông số (Inputs)

Mọi thông số là **danh sách chọn** — bấm vào ô giá trị để chọn, không cần gõ. Danh sách nào có mục **Custom**: chọn Custom rồi nhập số mong muốn ở nhóm **4. CUSTOM VALUES**. Số trong nhóm 4 **chỉ có tác dụng** khi mục tương ứng đang chọn Custom. Mục nào mặc định là Custom thì số tương ứng đã điền sẵn ở nhóm 4.

6.1. Nhóm 1 — GENERAL (vận hành)

Input	Lựa chọn	Mặc định	Ý nghĩa
Magic slot (different number per chart)	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10	1	Số nhận diện lệnh của EA. Chạy EA trên nhiều biểu đồ thì **mỗi biểu đồ một số khác nhau**.
Server time	Auto (NY close: GMT+2, US summer GMT+3) · GMT+0 · GMT+1 · GMT+2 · GMT+3	Auto (NY close: GMT+2, US summer GMT+3)	Quy đổi giờ server của sàn sang UTC — dùng cho mốc đỉnh/đáy phiên (SL rổ, bước giá) và bộ lọc phiên/giờ/thứ; **chọn sai = sai mốc SL và sai bộ lọc**. **Auto** = sàn theo giờ New York close (GMT+2, mùa hè Mỹ GMT+3); sàn giờ cố định khác thì chọn số GMT tương ứng. Cách kiểm xem mục 8.
Trade direction	Both · Long only · Short only	Both	Cho phép cả Mua và Bán, hoặc chỉ một chiều.
Position sizing	Fixed lots · Risk % per basket	Fixed lots	Cách tính khối lượng lệnh đầu (mục 7).
Fixed lots (initial order)	0.01 · 0.02 · 0.05 · 0.10 · 0.20 · 0.50 · 1.00 · 2.00 · 5.00 · 10.00 · Custom	1.00	Lot lệnh đầu khi chọn Fixed lots. Lệnh vào thêm tính theo lot này (mục 3, mục 7).
Risk % per basket (worst case at max basket SL distance)	0.25 % · 0.5 % · 1 % · 2 % · 3 % · 5 % · Custom	1 %	Khi chọn Risk %: phần trăm vốn (equity) mất nếu **mọi lệnh an toàn đều khớp** rồi rổ chạm SL ở đúng giới hạn `Max basket SL distance` (mục 7).

6.2. Nhóm 2 — DCA (SAFETY ORDERS) (quản lý lệnh & lệnh vào thêm)

Input	Lựa chọn	Mặc định	Ý nghĩa
Enable DCA (Off = single trade)	On · Off	On	**On**: DCA theo rổ lệnh (mục 3). **Off**: mỗi tín hiệu 1 lệnh đơn, TP theo `Single-trade RR`.
Max safety orders (hedge orders count toward this limit)	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 9 · 10 · 12 · 15 · 20 · Custom	4	Số lệnh an toàn tối đa của một rổ, **không tính** lệnh đầu. 1 = rổ có tối đa 2 lệnh; lệnh đối ứng (nếu bật Hedge) tính vào số này.

Safety order step (x ATR)	0.3 x ATR · 0.4 x ATR · 0.5 x ATR · 0.6 x ATR · 0.75 x ATR · 0.8 x ATR · 1.0 x ATR · 1.5 x ATR · 2.0 x ATR · 2.5 x ATR · 3.0 x ATR · Custom	Custom (ô số = 0.5572)	Khoảng cách giữa các lệnh, đo bằng bội số ATR(14) tại lúc lệnh đầu khớp; cách tính khoảng cách xem mục 3.
Amount multiplier (next safety order)	1.00 · 1.10 · 1.20 · 1.27 · 1.50 · 1.80 · 2.00 · Custom	1.00	Hệ số nhân khối lượng cho mỗi lệnh an toàn kế tiếp. 1.00 = mọi lệnh bằng lot nhau.
Max basket SL distance (R from initial order entry)	1.0 R · 1.5 R · 2.0 R · 2.5 R · 3.0 R · 4.0 R · 5.0 R · Custom	5.0 R	Giới hạn xa nhất của SL rổ, tính bằng R từ giá vào lệnh đầu. SL rổ đặt tại mốc cấu trúc nhưng không bao giờ xa hơn mức này (mục 3).
Basket TP (R beyond average price)	0.3 R · 0.4 R · 0.5 R · 0.59 R · 0.75 R · 1.0 R · 1.5 R · 2.0 R · 2.5 R · 3.0 R · 4.0 R · Custom	Custom (ô số = 1.002)	TP chung của rổ, cách giá trung bình bao nhiêu R (R của lệnh đầu).
Hedge on opposite signal (needs Trade direction = Both)	Off · On	Off	**On**: khi rổ đang mở mà logic gốc phát tín hiệu ngược chiều, EA mở lệnh đối ứng (mục 3). Cần `Trade direction` = Both; lệnh đối ứng tính vào Max safety orders.
Hedge amount multiplier (vs initial order; used only when hedge is on)	0.25 · 0.50 · 0.75 · 1.00 · 1.50 · 2.00 · Custom	1.00	Khối lượng lệnh đối ứng = lot lệnh đầu × hệ số này. Chỉ dùng khi có lệnh đối ứng.
Break-even at (R)	Off · 0.5 R · 1.0 R · 1.5 R · 2.0 R · Custom	Off	Khi lãi của cả rổ đạt mức này (tính bằng R của lệnh đầu), dời SL về hoà vốn: lệnh đơn về giá vào, rổ về giá trung bình. Với rổ, chọn mức nhỏ hơn mức lãi tại TP rổ thì mới có tác dụng.
Single-trade RR (DCA off)	1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · Custom	3.0	Khi DCA = Off: TP lệnh đơn = điểm vào + RR × R.
Baskets	One basket per signal · One basket at a time	One basket per signal	**Per signal**: mỗi tín hiệu mở rổ riêng, có thể có nhiều rổ cùng lúc. **At a time**: đang có rổ mở thì bỏ qua tín hiệu mới.

6.3. Nhóm 3 — DISPLAY (hiển thị)

Input	Lựa chọn	Mặc định	Ý nghĩa
Info panel on chart	On · Off	On	Bảng thông tin góc trên trái biểu đồ (mục 9).
Draw basket levels	On · Off	On	Vẽ đường mức của rổ trên biểu đồ (mục 9).

Nhóm 3 chỉ ảnh hưởng hiển thị, không ảnh hưởng giao dịch.

6.4. Nhóm 4 — CUSTOM VALUES

Input	Mặc định	Dùng khi
Custom fixed lots	1.0	Fixed lots (initial order) = Custom
Custom risk % per basket	1.0	Risk % per basket (worst case at max basket SL distance) = Custom
Custom max safety orders	4	Max safety orders (hedge orders count toward this limit) = Custom
Custom safety order step (x ATR)	0.5572	Safety order step (x ATR) = Custom
Custom amount multiplier	1.0	Amount multiplier (next safety order) = Custom
Custom max basket SL distance (R)	5.0	Max basket SL distance (R from initial order entry) = Custom
Custom basket TP (R)	1.002	Basket TP (R beyond average price) = Custom
Custom break-even at (R)	0.0	Break-even at (R) = Custom
Custom single-trade RR	3.0	Single-trade RR (DCA off) = Custom
Custom hedge amount multiplier	1.0	Hedge amount multiplier (vs initial order; used only when hedge is on) = Custom

> Phần nhận diện tín hiệu (đỉnh / đáy fractal 5 nến, trendline P1 → P2, thứ tự nhịp tối đa 2, cực trị cụm và mục tiêu T, lọc đường giữa Bollinger Bands 20 nến, luật chưa xuyên trendline, chưa chạm T và tỉ lệ khoảng tới T / khoảng tới SL ≥ 1, điểm vào Market và SL tại P2) được khoá cố định theo chiến lược gốc và không hiện trong Inputs.

7. Khối lượng lệnh (Lot)

Fixed lots

Lệnh đầu dùng đúng lot đã chọn; lệnh an toàn n = lot lệnh đầu × Amount multiplier^{n}; lệnh đối ứng = lot lệnh đầu × Hedge amount multiplier; mọi lot làm tròn theo bước lot của sàn.

> **Chọn lot sao cho lot × Amount multiplier ra số tròn theo bước lot của sàn.** Khi bị làm tròn, tab Experts ghi dòng `WARN lots`.

Risk % per basket

EA tính lot lệnh đầu sao cho nếu mọi lệnh an toàn đều khớp rồi rổ chạm SL ở đúng giới hạn **Max basket SL distance** (5.0 R) thì mức lỗ = X % vốn (equity). SL thực tế thường gần hơn giới hạn nên lỗ thực tế ≤ X %. Với lệnh đối ứng (khi có), X % tính trên các lệnh cùng chiều chạm giới hạn SL; lệnh đối ứng không tính vào. Khi Enable DCA = Off, X % là mức lỗ của lệnh đơn khi chạm SL.

Vì lot phải làm tròn theo bước lot của sàn, mức lỗ thực tế có thể lệch nhẹ so với X %. Tài khoản nhỏ có thể bị đẩy lên lot tối thiểu của sàn, khi đó mức lỗ thực tế **lớn hơn** X %.

Lot gợi ý cho 10 000 USD (1 R = 100 USD): median 0.0771 · max 0.5435

Giới hạn còn lại là lot tối thiểu/tối đa và ký quỹ (margin) của sàn. Không đủ ký quỹ thì sàn từ chối lệnh.

8. Kiểm tra giờ server

1. Mở **Market Watch** (Ctrl+M) — dòng tiêu đề hiển thị giờ máy chủ của sàn.
2. So với giờ GMT hiện tại (giờ Việt Nam − 7 tiếng).
3. Chênh +2 (mùa đông Mỹ) hoặc +3 (mùa hè Mỹ) ⇒ chọn **Auto**. Chênh cố định quanh năm (ví dụ luôn +0) ⇒ chọn đúng số GMT đó.

> Kiểm lại khi nước Mỹ đổi giờ (tháng 3 và tháng 11). Nếu chênh lệch của sàn không đổi theo mùa mà bạn đang chọn Auto, hãy chuyển sang số GMT cố định. Sàn có giờ server **sớm hơn GMT** (GMT−x) hoặc lệch hơn GMT+3: EA không hỗ trợ — liên hệ ScopeTrading.

9. Bảng thông tin & đường mức trên biểu đồ

Info panel (góc trên trái, tiếng Việt) hiện các dòng sau:

Dòng trên panel	Ý nghĩa
`DCA: BẬT / DCA: TẮT (lệnh đơn)`	Trạng thái `Enable DCA`.
`Lệnh an toàn tối đa N · bước giá … ATR · hệ số nhân khối lượng …`	Số lệnh an toàn tối đa, bước giá và hệ số nhân khối lượng đang chạy. Đơn vị `ATR` = bội số ATR(14). Chỉ hiện khi DCA bật.
`SL rổ xa nhất … R · có lệnh đối ứng`	Giới hạn Max basket SL distance đang chạy (mục 3). Phần "· có lệnh đối ứng" chỉ hiện khi Hedge on opposite signal = On. Chỉ hiện khi DCA bật.
`Bộ lọc tín hiệu (UTC): phiên Asia`	Bộ lọc tín hiệu lệnh đầu (mục 3), giờ UTC. Chỉ hiện khi DCA bật.
`Lot gợi ý cho 10 000 USD (1 R = 100 USD): median 0.0771 · max 0.5435`	Lot lệnh đầu gợi ý cho tài khoản 10 000 USD (mục 7).

Mỗi rổ lệnh đang mở có thêm 1 dòng:

`Rổ … MUA · khớp 2/2 lệnh · giá TB … · TP/SL rổ …/… · lỗ nếu chạm SL …R`

Mục	Ý nghĩa
Rổ … MUA/BÁN	Mã rổ (= ticket lệnh đầu) và chiều
khớp 2/2 lệnh	Số lệnh đã khớp / số lệnh đã đặt (lệnh đầu + lệnh an toàn)
giá TB	Giá trung bình các lệnh đã khớp
TP/SL rổ	TP và SL chung đang áp cho cả rổ
lỗ nếu chạm SL	Mức lỗ nếu giá chạm SL rổ, tính bằng R của lệnh đầu

Draw basket levels: đường **đỏ** = SL rổ · đường **xanh lá** = TP rổ · đường **vàng** = mức lệnh an toàn kế tiếp (chỉ có khi lệnh an toàn kích hoạt bằng nến đóng vượt mức).

10. Hướng dẫn vận hành

Khi nên tắt (When to switch OFF)

- Theo phiên: không nhóm nào lỗ với ≥ 30 rổ — không có điều kiện tắt theo phiên.
- Theo giờ chân 1 (UTC): không nhóm nào lỗ với ≥ 30 rổ — không có điều kiện tắt theo giờ chân 1 (UTC).
- Theo thứ: không nhóm nào lỗ với ≥ 30 rổ — không có điều kiện tắt theo thứ.

Khi nên bật (When to switch ON)

- Bật bot ở phiên Asia: WR 79.2 %, tổng +49.65 R trên 130 rổ.
- Theo giờ chân 1 (UTC): không nhóm nào lãi với ≥ 30 rổ — chạy mọi giờ chân 1 (UTC).
- Theo thứ: không nhóm nào lãi với ≥ 30 rổ — chạy mọi thứ.

Ngưỡng rút vốn (Profit withdrawal threshold)

- Khi lãi tích luỹ ≥ 6.78 % vốn (median tháng lãi, 1 R = 1 % vốn), rút phần lãi về, chạy tiếp bằng vốn gốc.
- Tháng lãi 18/28 tháng: median +6.78 R, p75 +10.14 R; tháng xấu nhất 2026-04 -26.84 R.

Rổ mở lâu nhất (Longest open basket)

- Rổ lâu nhất mở 7 ngày 7 giờ (7339 nến, 2024-08-05 06:00 → 2024-08-12 13:39 UTC), tới chân 5; chân tối đa thực tế đạt 5/5; đừng tắt bot khi rổ đang mở.

> Giờ trong mục này là **UTC**; giờ Việt Nam = UTC + 7. Khi muốn tắt theo phiên/giờ/thứ ở trên: gỡ EA hoặc tắt Algo Trading trước thời điểm đó (mục 11); rổ đang mở vẫn giữ SL/TP trên sàn.

11. Vận hành hằng ngày

- **Không sửa tay** SL/TP hay comment của các lệnh do EA mở. EA nhận diện các lệnh trong rổ qua comment (dạng `DCA…L2`, lệnh đối ứng `DCA…H1`) và tự ghi lại SL/TP rổ.
- **Khởi động lại MT5 / mất kết nối:** EA tự khôi phục các rổ đang mở từ position hiện có. Tab Experts ghi `KHÔI PHỤC rổ …`.
- **Tạm dừng EA nhưng giữ lệnh:** tắt nút Algo Trading hoặc gỡ EA khỏi biểu đồ. Lệnh đang mở **không bị đóng** và vẫn giữ SL/TP đã đặt trên sàn, nhưng EA không quản lý tiếp (không đặt lệnh vào thêm, không cập nhật SL/TP rổ) cho tới khi gắn lại. Lệnh an toàn đang chờ (Limit/Stop) **vẫn nằm trên sàn** và có thể khớp khi EA không chạy; muốn dừng hẳn thì xoá bằng tay các lệnh chờ có comment `DCA…`.
- **Nhiều biểu đồ:** mỗi biểu đồ chọn một `Magic slot` khác nhau.

12. Cập nhật phiên bản mới

1. Chép đè file `.ex5` mới vào đúng thư mục như mục 4.
2. Trên **mỗi** biểu đồ: gỡ EA ra, gắn lại (để nạp thông số mặc định mới), rồi chỉnh lại Inputs.

> **Không nạp file `.set` hoặc template biểu đồ đã lưu từ phiên bản cũ.** Một số ô danh sách chọn có thể tự quay về lựa chọn đầu tiên mà không báo lỗi.

13. Chạy thử bằng Strategy Tester

- Expert: **Scope Trendline Bollinger** · Symbol: XAUUSD · Period: **H1**.
- Modelling: **Every tick based on real ticks**. Chế độ "1 minute OHLC" cho kết quả khác do giá khớp bị đẩy về đỉnh/đáy nến.
- `Server time`: chọn theo giờ server của sàn đang đăng nhập (mục 8) — Tester dùng giờ của sàn đó.
- Đăng nhập tài khoản **Hedging** trước khi chạy (Tester dùng loại tài khoản đang đăng nhập).
- Tắt Info panel và Draw basket levels (Off) để chạy nhanh hơn.

14. Quy trình gợi ý cho người mới bắt đầu

1. Chạy Strategy Tester với thông số mặc định để quen hành vi: thời điểm vào lệnh, rổ có lệnh vào thêm, TP/SL rổ.
2. Thử `Enable DCA = Off` trên cùng dữ liệu để so lệnh đơn với DCA.
3. Chạy trên tài khoản **Demo** vài tuần để kiểm giờ server, spread và trượt giá thực tế của sàn.
4. Trước khi tăng `Max safety orders` / `Amount multiplier`, xem lại mục 3 và mục 7 (Risk %).
5. Chuyển sang tài khoản thật với lot nhỏ, rồi tăng dần.

15. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng / thông báo (tab Experts)	Cách xử lý
`ERROR: tài khoản NETTING — DCA cần tài khoản Hedging. EA dừng. …`	Tài khoản không phải Hedging. Mở tài khoản Hedging, hoặc chọn Enable DCA = Off.
`ERROR: input sai giá trị — kiểm nhóm 4 CUSTOM VALUES. EA dừng.`	Một giá trị Custom không hợp lệ (ví dụ Custom safety order step ≤ 0, Custom max basket SL distance ≤ 0). Sửa ở nhóm 4.
EA chạy nhưng không vào lệnh nào	• Chưa có tín hiệu của logic gốc — bình thường có ngày không có tín hiệu. • Sai `Server time` (mục 8). • Nút Algo Trading đang tắt, hoặc chưa tick Allow Algo Trading. • Tín hiệu bị bộ lọc bỏ (mục 3). • `Baskets = One basket at a time` và đang có rổ mở.
`WARN lots … -> … (làm tròn theo bước lot / min / max của sàn)`	Lot lệnh vào thêm bị làm tròn theo bước lot của sàn. Chọn lot sao cho lot × hệ số ra số tròn (mục 7).
`not enough money`	Không đủ ký quỹ cho lệnh kế tiếp. Giảm lot, giảm Max safety orders, hoặc kiểm đòn bẩy tài khoản.
`ghi SL/TP rổ vào #… FAILED Code=… (stops level / freeze level của sàn)`	SL/TP quá sát giá so với mức tối thiểu của sàn (stops level). EA thử lại ở tick sau; nếu lặp lại nhiều, kiểm spread và quy định stops level của sàn.

`WARN rổ …: lệnh đầu không có SL ⇒ không đặt lệnh an toàn`	Lệnh đầu không có SL nên EA không tính được R và không đặt lệnh vào thêm cho rổ này. Không sửa tay SL/TP lệnh của EA (mục 11).
`KHÔI PHỤC rổ … sau khi khởi động lại`	Không phải lỗi: EA đọc lại rổ đang mở sau khi MT5 khởi động lại / mất kết nối và quản lý tiếp.
`… đã vượt giá … ⇒ khớp market`	Không phải lỗi: giá đã vượt mức lệnh chờ (gap) nên EA vào lệnh thị trường ngay.
`đặt lệnh an toàn k … FAILED Code=… Msg=… — thử lại nến sau`	Sàn từ chối lệnh (xem Msg). EA tự thử lại ở nến sau; lặp lại nhiều thì kiểm ký quỹ, lot và giờ giao dịch của sàn.
`đặt lệnh đối ứng k FAILED Code=…`	Sàn từ chối lệnh đối ứng (xem Code). Kiểm ký quỹ và lot.
`bỏ tín hiệu: ngoài phiên/giờ/thứ/ATR của cấu hình`	Không phải lỗi: tín hiệu nằm ngoài bộ lọc lệnh đầu (mục 3).

16. Bảng tra cứu nhanh — các input cần biết đầu tiên

Input	Vai trò
Magic slot (different number per chart)	Khác nhau cho mỗi biểu đồ
Server time	Quy đổi sang UTC — sai là sai mốc SL và bộ lọc
Trade direction	Chiều được phép vào lệnh
Position sizing	Cách tính khối lượng lệnh đầu
Fixed lots (initial order)	Lot lệnh đầu khi Fixed lots
Risk % per basket (worst case at max basket SL distance)	% vốn mất khi rổ chạm giới hạn SL
Enable DCA (Off = single trade)	DCA theo rổ lệnh (On) hay lệnh đơn (Off)
Max safety orders (hedge orders count toward this limit)	Số lệnh vào thêm tối đa của một rổ
Safety order step (x ATR)	Khoảng cách giữa các lệnh an toàn
Amount multiplier (next safety order)	Khối lượng lệnh an toàn kế tiếp so với lệnh trước
Max basket SL distance (R from initial order entry)	Giới hạn xa nhất của SL rổ
Basket TP (R beyond average price)	TP chung của rổ, tính từ giá trung bình
Hedge on opposite signal (needs Trade direction = Both)	Bật/tắt lệnh đối ứng khi có tín hiệu ngược chiều

Hedge amount multiplier (vs initial order; used only when hedge is on)	Khối lượng lệnh đối ứng so với lệnh đầu
Break-even at (R)	Dời SL về hoà vốn khi lãi đạt mức chọn
Single-trade RR (DCA off)	TP của lệnh đơn khi DCA = Off
Baskets	Cho phép nhiều rổ cùng lúc hay chỉ một