

BÁO CÁO PROJECT

Project 02: Câu hình tổng đài thoại

Môn học: Công nghệ truyền thông đa phương tiện

Lớp: NT536.O22.MMCL

Giảng Viên: Đỗ Thị Hương Lan

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN (Nhóm 07):

STT	Họ và tên	MSSV
1	Lê Hoàng Khánh	21522205
2	Phan Văn Đô	21520722
3	Ngô Khánh Trình	21522716

ĐÁNH GIÁ KHÁC:

Tổng thời gian thực hiện	1 tháng
Ý kiến (nếu có)	Không có
+ Khó khăn	
+ Đề xuất, kiến nghị	

WÁC TÁC

A. E	BÁO CÁO CHI TIẾT	3
1. 7	rổng quan	3
a.	Kịch bản	3
b.	Mô hình của hệ thống.	
2. I	Liên lạc nội bộ	4
a.	Thiết lập các số nội bộ (Extentions).	4
3. I	Họp nội bộ	7
4. (Gọi từ trong ra ngoài	8
a.	Tạo Trunk.	
b.	Cấu hinh Route gọi ra ngoài	12
c.	Gọi từ bên ngoài vào trong.	14
5. I	VR	15
a.	Kịch bản IVR	15
b.	Tạo VoiceMail	17
с.	Thêm file ghi âm	18
d.	Dialplan cho toàn bộ kịch bản.	19
6. (Cho phép gọi Video	21
B. TÀI	I LIÊU THAM KHẢO	22

A. BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Tổng quan.

a. Kịch bản

Công ty gồm 4 phòng ban:

- Phòng Giám đốc: ext. 5075 (IAX)
- Phòng nhân sự: ext. 6076 (SIP)
- Phòng kỹ thuật: ext. 7071 (IAX), ext. 7072 (SIP)
- Phòng bán hàng: ext. 8070 (SIP), ext 8076 (IAX), ext 8078 (SIP)

Số điện thoại 0951000007 là số điện thoại ở ngoài công ty.

Số điện thoại 0952014307 là số điện thoại public của công ty (ở ngoài muốn gọi đến các số nội bộ của công ty phải gọi qua số này).

Số ext. 4074 là số nội bộ của công ty được dùng khi cần họp toàn công ty thông qua mạng điện thoại với password quản lý và gia nhập lần lược là: 123456 và 654321.

b. Mô hình của hệ thống.

Server sẽ sử dụng FreePBX kèm theo là Asterisk ở backend.


Sẽ có 2 Server VOIP, 1 là của công ty, 2 là số bên ngoài công ty.

2. Liên lạc nội bộ.

a. Thiết lập các số nội bộ (Extentions).

Kịch bản các số nội bộ như sau.

- Phòng Giám đốc: ext. 5075 (IAX)
- Phòng nhân sự: ext. 6076 (SIP)
- Phòng kỹ thuật: ext. 7071 (IAX), ext. 7072 (SIP)
- Phòng bán hàng: ext. 8070 (SIP), ext 8076 (IAX), ext 8078 (SIP)
 Truy cập vào Applications -> Extensions.



ட

PROJECT 02: CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI THOẠI


Chọn Add Extensions -> Add New SIP Extensions. Chọn (Add New SIP [chan_pjsip] Extension) đối với SIP Extension và (Add New IAX2) đối với IAX Extension.




Điền thông tin như kịch bản ở trên, VD ở đây là Phòng Giám ĐỐc.

- User Extentions: 5075
- Display Name: PhongGiamDoc
- Secret: 123456 (Đây là mật khẩu để SoftPhone đăng nhập vào và sử dụng Extension).

Sau đó Submit.




Tương tự với các Extension còn lại. Sau khi sẽ có danh sách các Extension như sau.





3. Họp nội bộ.

Sử dụng Room Conference của Asterisk để tạo phòng họp nội bộ của công ty. Để tạo Room Conference cần truy cập vào Application -> Conferences.



Sau đó chọn Add. Sau đó điện thông tin của Room Conference theo kịch bản như sau:

• Conference Number: 4074

Conference Name: PhongHop

User PIN: 654321

Admin PIN: 123456

Allow Menu: Yes

Sau đó Submit. Sau khi hoàn thành, Phòng Họp đã tạo thành tại Extension 4074.



Showing 1 to 1 of 1 rows



4. Gọi từ trong ra ngoài.

Tại bước này, sẽ cần setup trên 2 Server VOIP gồm VOIP của công ty và VOIP bên ngoài.

Để kết nồi 2 Server sẽ cần phải tạo Trunk để 2 Server có thể kết nối được với nhau.

a. Tao Trunk.


Tại Server VOIP của công ty. Truy cập Conectivity -> Trunks.



Chọn Add Trunk -> Add SIP (chan_pjsip) Trunk.



Tại tab General, Điền Trunk Name tùy chọn, Outbound CallerID chính là số của công ty khi gọi ra ngoài là 0952014307.






Tại tab pjsip Settings. Điền thông tin như sau:

• Authentication: None


• Registration: None


• SIP Server: 192.168.100.246 (Đây là địa chỉ IP của VOIP Server bên ngoài).





Tương tự với Server VOIP bên ngoài.







Sau khi hoàn thành tại 2 Server sẽ có 2 Endpoint là tên của Trunk nếu kết nối thành công Status sẽ là ONLINE.

Server VOIP Công ty.

Гесh	Resource	Status	Channel Count
PJSIP	dpma_endpoint	OFFLINE	0
PJSIP	ToPBX2	ONLINE	0
IAX2	8076	UNKNOWN	0
PJSIP	anonymous	OFFLINE	0
IAX2	7071	UNKNOWN	0
PJSIP	8070	OFFLINE	0
PJSIP	8078	OFFLINE	0
PJSIP	7072	OFFLINE	0
IAX2	5075	UNKNOWN	0
PJSIP	6076	OFFLINE	0

Server VOIP bên ngoài.


Channels				
Tech	Resource	Status	Channel Count	
PJSIP	0951000007	OFFLINE	0	
PJSIP	dpma_endpoint	OFFLINE	0	
PJSIP	ToPBX1	ONLINE	0	
PJSIP	anonymous	OFFLINE	0	
PJSIP	100	OFFLINE	0	




b. Cấu hinh Route gọi ra ngoài.

Sau khi thêm các Trunk, tiếp theo sẽ cần route các Call khi gọi đến số bên ngoài công ty đến Endpoint của Trunk.

Tại Server VOIP Công ty. Chọn Conectivity -> Outbound Routes.



Chọn Add Outbound Route. Tại Tab Route Settings, đặt Route Name và Trunk Sequence for Matched Routes chọn Trunk đến Server VOIP ngoài công ty.






Tại Tab Dial Patterns. Đặt các giá trị:

- Prefix: 9
- Match pattern: 0X.

Có nghĩa khi muốn gọi ra bên ngoài cần thêm Prefix là 9, sau đó sẽ là số bên ngoài bắt đầu bằng số 0.




Sau khi hoàn thành ấn Submit. Tại đây đã có thể gọi từ trong công ty ra bên ngoài.




c. Gọi từ bên ngoài vào trong.

Tương tự như trong ra ngoài tuy nhiên sẽ thực hiện trên VOIP Server bên ngoài.



Tuy nhiên tại tab Dial Patterns sẽ đặt các giá trị như sau. Có nghĩa sẽ Route cuộc gọi đến Endpoint Trunk đến VOIP Server của công ty khi đó là số của công ty.





5. IVR.

a. Kịch bản IVR

- Mọi gọi đến tổng đài đều được ghi âm.
- Khi cuộc gọi từ ngoài đến số public của công ty, hệ thống sẽ kiểm tra có trong giờ làm việc không. Nếu không phát âm ngoài giờ làm việc.
- Kiểm tra số điện thoại có nằm trong danh sách chặn của công ty không.
- Nếu được thông qua hệ thống sẽ phát sinh thông điệp "Chào mừng gọi đến công ty UIT_NT536, vui lòng nhấn phím 1 để kết nối với phòng bán hàng, nhấn phím 2 để được hỗ trợ về kỹ thuật, nhấn phím 3, để biết thông tin tuyển dụng, nhấn phím 4 để để lại lời nhắn hay góp ý cho Ban Giám Đốc, nhấn phím 5 để nghe lại lời chào" sau đó tùy theo lựa chọn của khách hàng mà thực hiện các thao tác sau đây:
 - Người dùng nhấn phím 1:
 - Phát thông điệp "Chào mừng bạn đã đến phòng bán hàng, vui lòng đợi rong giây lát để được kết nối với điện thoại viên".
 - Các số ext trong phòng bán hàng sẽ đồng loạt rung chuông.
 - Nếu không có điện thoại viên nào nhấc máy, phát thông điệp "Xin lỗi hiện tại các điện thoại viên đều bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip hoặc thực hiện lại cuộc gọi"
 - Phát sinh âm "pip" và bắt đầu ghi lại nội dung lời nhắn vào hộp thư thoại của phòng bán hàng.
 - Sau đó phát lời nhắn cảm ơn.
 - Người dùng nhấn phím 2:
 - Quay số đến phòng kỹ thuật. Các số ext trong phòng kỹ thuật sẽ lần lượt rung chuông cho đến khi có kỹ thuật viên nhấc máy.
 - Nếu không có điện thoại viên nào nhấc máy, phát thông điệp "Xin lỗi hiện tại các kỹ thuật viên đều bận, vui lòng chờ trong giây lát để thực hiện lại cuộc gọi"
 - Sau đó phát lại thông điệp chào mừng như khi mới gọi vào công ty và có thể nhập lựa chọn tiếp tục.
 - Người dùng nhấn phím 3:
 - Quay số đến phòng nhân sự.



- Nếu không có điện thoại viên nào nhấc máy, phát thông điệp "Xin lỗi hiện tại các nhân viên nhân sự đều bận, vui lòng chờ trong giây lát để thực hiện lại cuộc gọi"
 - Người dùng nhấn phím 4:
- Phát thông điệp "Xin chân thành cảm ơn bạn đã góp ý cho công ty chúng tôi, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip".
- Phát sinh âm "pip" và bắt đầu ghi lại nội dung lời nhắn vào hộp thư thoại
- của phòng giám đốc.
- Sau đó phát lời nhắn cảm ơn.
 - Khi người dùng nhấn phím 5:
- Phát lại thông điệp chào mừng như khi mới gọi vào công ty.
 - Khi người dùng nhập lựa chọn không hợp lệ:
- Phát thông điệp lựa chọn không hợp lệ.



b. Tạo VoiceMail.

Tại file VoiceMail.conf. Thông dòng sau để tạo VoiceMail.

```
[default]
8000=07092003,PhongBanHang,,,attach=no|saycid=no|envelope=no|delete=no
5075=07092003,PhongGiamDoc,,,attach=no|saycid=no|envelope=no|delete=no
```


Tại extensions_custom.conf. Thêm dòng sau để khi quay số đến 500 để mở VoiceMail của phòng giám đốc, 800 để mở VoiceMail của phòng bán hàng.

```
[from-internal-custom]
exten => 500,1,VoiceMailMain(5075@default)
exten => 800,1,VoiceMailMain(8000@default)
```




c. Thêm file ghi âm.

Truy cập Admin -> Add Recording -> Add Recording. Thực hiện Upload file ghi âm lên hệ thống.



Đường dẫn sử file ghi âm sẽ là "custom/{tên file ghi âm}".

Tương tự thực hiện upload toàn bộ file ghi âm lên hệ thống.





d. Dialplan cho toàn bộ kịch bản.

```
[from-pstn-custom]
; Handel incoming call
exten => _0X.,1,GotoIf($["${BLACKLIST()}"="1"]?block-in,404,1)
same => n,Set(TIMEOUT=10)
same => n,GotoIfTime(10:00-17:00,*,*,*,*?,welcome,1)
same => n,Goto(outservice,404,1)
; Menu
exten => welcome,1,Answer()
same => n,MixMonitor(${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-
${CALLERID(num)}.wav,ab)
same => n,Background(custom/welcome)
same => n,WaitExten(10)
; Sales
exten => 1,1,Playback(custom/sales)
same => n,Dial(PJSIP/8070&IAX/8076&PJSIP/8078,${TIMEOUT})
same => n,Playback(custom/sales-bussy)
same => n,Voicemail(8000@default,s)
same => n,Playback(custom/thankyou)
same => n,Hangup()
; Technical
exten => 2,1,Dial(IAX2/7071,${TIMEOUT})
same => n,Dial(PJSIP/7072,${TIMEOUT})
same => n,Background(custom/tech-bussy)
same => n,Wait(2)
same => n,Goto(welcome,1)
; HR
exten => 3,1,Dial(PJSIP/6076,${TIMEOUT})
same => n,Background(custom/hr-bussy)
same => n,Wait(2)
same => n,Goto(welcome,1)
; Feedback
exten => 4,1,Background(custom/feedback)
same => n,Voicemail(5075@default,s)
same => n,Playback(custom/thankyou)
same => n,Hangup()
; Repeat Menu
exten => 5,1,Goto(welcome,1)
; Invalid Option
exten => .,1,Background(custom/invalid)
same => n,Wait(1)
same => n,Goto(welcome,1)
```



```
[outbound-allroutes-custom]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(NUM)=${EXTEN:1})
same => n,GotoIf($["${BLACKLIST()}"="1"]?block-out,404,1)

[block-in]
exten => 404,1,Answer()
same => n,Playback(custom/no-service)
same => n,Hangup()

[block-out]
exten => 404,1,Answer()
same => n,Playback(custom/block)
same => n,Hangup()


[outservice]
exten => 404,1,Answer()
same => n,Background(custom/out-of-time)
same => n,Hangup()
```

Đây là DialPlan cho toàn bộ kịch bản nêu trên. Copy DialPlan này thêm vào file extensions_custom.conf. Sau khi reload lại hệ thống thì hệ thống IVR sẽ hoạt động theo như kịch bản.



6. Cho phép gọi Video.

Đối với SIP truy cập vào Settings -> Asterisk SIP Settings. Tại mục Video Codecs. Bật Video Support, tăng giới hạn Max Bit Rate để phù hợp hơn tình hình hiện tại.



Tương tự với IAX, truy cập vào Setting -> Asterisk IAX Settings. Tại Tab Codec Setting, Bật Enable Video Support.



22

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://docs.asterisk.org/

https://wener.me/notes/voip/asterisk

https://community.freepbx.org/

https://community.asterisk.org/