RustDesk — vào màn hình máy A (CT-DL-LAP04) qua Tailscale

Ngày lập: **02/11/2026** · Lập từ máy B (văn phòng CHANHTHU-OFFICE)
Cách này **không cần server trung gian của RustDesk**: hai máy nói chuyện thẳng qua đường Tailscale đã có.
In 1 mặt. Ô ✓ = bước phải làm. Chưa có thay đổi nào được áp dụng hộ bạn.

A. Vì sao dùng RustDesk thay vì cố tiếp Parsec

Thực tế đã đo	Ý nghĩa
Parsec báo `-6023 / -11010` lặp lại, khuôn giống nhau	Parsec tự dò P2P giữa 2 NAT và thất bại (router 2 bên không UPnP, không IPv6)
Tailscale giữa 2 máy: **đã thông**, IP máy A = `100.66.249.34`	Đã có sẵn một đường ống riêng, chỉ cần phần mềm nào chịu đi thẳng vào IP
RustDesk có setting **Enable direct IP access**	Chính là cái Parsec thiếu: gõ IP là kết nối, bỏ qua toàn bộ cơ chế dò
Cổng direct mặc định `21118/TCP` (xem số thật trong app)	Chỉ 1 cổng cần mở, ở máy A

B. Tải về — bản 1.5.1 (phát hành 01/11/2026)

Không dùng winget. Đã kiểm trên máy B: `winget search rustdesk` trả *No package found matching input criteria* → phải tải tay từ GitHub chính chủ.

File	Nặng	Dùng cho
`rustdesk-1.5.1-x86_64.exe`	25 MB	**Máy B** (máy đi điều khiển) — mở là chạy, không cần quyền Admin
`rustdesk-1.5.1-x86_64.msi`	25.5 MB	**Máy A** (máy bị điều khiển) — cài thành Service để tự chạy khi chưa ai đăng nhập

Link trực tiếp (cả hai đã kiểm trả `HTTP 200` từ máy B ngày 02/11/2026):

```
https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.5.1/rustdesk-1.5.1-x86_64.exe
https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.5.1/rustdesk-1.5.1-x86_64.msi
```

Trang phát hành gốc (nếu bản mới hơn 1.5.1 ra mắt): `https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/latest`
Không tải từ trang quảng cáo/bên thứ ba. Nếu muốn, nhờ người ở máy B tính SHA-256 của file trước khi chạy.

C. Cấu hình MÁY A (CT-DL-LAP04) — 6 bước

☐ A1. Cài bản `.msi` (chuột phải → Install). Nếu chỉ mở `.exe` portable thì RustDesk sẽ tắt khi đóng cửa sổ và không vào được khi máy A đang đăng xuất.

☐ A2. Mở RustDesk → **Security** → mục **Password** → đặt **mật khẩu vĩnh viễn** (permanent password)

Bắt buộc: mật khẩu ≥ 16 ký tự, không dùng mật khẩu RustDesk tự sinh (loại 6 số đổi liên tục — không dùng cho kết nối tự động được). Mật khẩu này là chìa vào máy của nhà máy, đừng ghi ra giấy dán màn hình.

☐ A3. Vẫn ở Security → tick **"Enable direct IP access"**. Bên dưới hiện ô **"Direct IP access port"** — ghi lại số trong ô đó (mặc định 21118).

☐ A4. Chọn chế độ duyệt kết nối: **Approve mode** → **Always / password only** để khỏi phải có người bấm "Chấp nhận" mỗi lần. Nếu bắt buộc phải có người bấm thì để mặc định.

☐ A5. Xác nhận máy A vẫn đang trong tailnet

```
powershell -NoProfile -Command "& 'C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe' ip -4"
```

Phải ra `100.66.249.34`. Nếu ra số khác → dùng số mới và báo lại máy B.

☐ A6. Firewall máy A phải cho vào cổng direct

```
Get-NetFirewallRule | Where-Object { $_.DisplayName -match 'rustdesk' } |
  Format-Table DisplayName, Enabled, Direction, Action, Profile -AutoSize
```

Bản cài MSI thường tự thêm rule. Nếu rỗng hoặc thiếu, chạy (PowerShell Admin, thay 21118 bằng số ở A3):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'RustDesk direct' -Direction Inbound -Protocol TCP `
  -LocalPort 21118 -Action Allow -Profile Any
```

D. Dùng trên MÁY B

1. Mở `rustdesk-1.5.1-x86_64.exe` (chạy trực tiếp, không cần cài).
2. Ở ô nhập ID giữa cửa sổ, thay vì gõ ID số hãy gõ **IP Tailscale của máy A**:

   ```
   100.66.249.34
   ```

   Nếu app báo không kết nối được, thử viết kèm cổng: `100.66.249.34:21118`.
3. Nhập mật khẩu đã đặt ở bước A2 → vào màn hình máy A.

Kiểm trước cho đỡ mất công (chỉ đọc, chạy trên máy B — phải ra `True`):

```
powershell -NoProfile -Command "Test-NetConnection -ComputerName 100.66.249.34 -Port 21118"
```

Nếu `False`: máy A chưa bật "Enable direct IP access" (A3), hoặc service RustDesk chưa chạy, hoặc firewall A chưa cho cổng (A6).

E. Độ trễ — đọc trước để khỏi thất vọng

Thời điểm đo từ máy B	Đường Tailscale tới máy A

01/11/2026 23:0x	direct, **10 ms**
02/11/2026 21:2x (8 phát liên tiếp)	relay Singapore, **~96 ms**, "direct connection not established"

RustDesk sẽ chạy được ở cả hai trạng thái, nhưng **độ mượt phụ thuộc đúng con số trên**. Muốn lấy lại direct: chạy lại `tailscale ping --c 10 100.66.249.34` cho nó tự dò lại, và kiểm tra máy A có đang bật Tailscale, đổi mạng, hay đổi router kể từ hôm qua.

F. Ghi chú độ tin của tài liệu

- Số bản **1.5.1**, ngày phát hành, dung lượng và 2 link tải: **lấy từ GitHub API và kiểm HTTP trực tiếp** từ máy B, không nhớ mang máng.
- "winget không có RustDesk trên máy này" là kết quả chạy thật, không phải phỏng đoán.
- Tên 2 mục trong app (**Enable direct IP access**, **Direct IP access port**) lấy theo tài liệu RustDesk; cổng mặc định **21118/TCP** lấy theo tài liệu + hướng dẫn của Tailscale. **Số cổng thật phải nhìn trong ô setting ở bước A3** — đừng tin con số 21118 nếu app hiện số khác.
- Cách đặt mật khẩu và đường bấm trong menu có thể khác chút ít theo bản; nguyên tắc cốt lõi chỉ là: *bật direct IP access + đặt mật khẩu vĩnh viễn + mở cổng vào*.
- Không đụng tới Parsec, không đụng dữ liệu kho, không đụng module nào của hệ thống WMS. RustDesk ở đây chỉ là đường vào màn hình.

Xong 6 bước ở máy A thì nhắn máy B; người ở máy B kiểm cổng 21118 hộ trước khi bấm.