

# はじめてのTWSNMP FK

日本で定番のSNMPマネージャー  
復刻版



## はじめに

TWSNMPは日本で20年以上定番のSNMPv3に対応したSNMPマネージャです。

これを2023年の最新機技術で復刻したのがTWSNMP FKです。


コンテナで動作するTWSNMP FCはWebブラウザーからアクセスして操作しますが、  
FKは、デスクトップアプリであるためブラウザー不要です。

# Windows版Microsoft Store

Windows版は

<https://www.microsoft.com/store/apps/9NSQN46P0MVL>

で購入できます。



## Scoop

<https://scoop.sh/>

を参照してScoopをインストール後に

```
>scoop bucket add twsnmp https://github.com/twsnmp/scoop-bucket  
>scoop install twsnmpfk
```

でTWSNMP FKをインストールできます。  
(無料で使いたい人向けです。)

## Mac OS版のApp Store

Mac版は


<https://apps.apple.com/jp/app/twsnmpfk/id6468539128>

で購入できます。

無料で使いたい人は、


<https://github.com/twsnmp/twsnmpfk/releases>

からパッケージをダウンロードできます。




## TWSNMP FKの起動

Windowsの場合はスタートメニューからMac OSの場合はランチャーからなどお好きな方法で起動してください。ようこそ画面が表示されます。<はじめる>ボタンで開始します。<おわる>ボタンでプログラムを終了します。<ヘルプ>ボタンで使い方の説明画面が表示されます。




## データを保存するフォルダーを選択

ようこそ画面で＜はじめる＞ボタンをクリックするとデータを保存するフォルダーを選択するダイアログが表示されます。フォルダー選択してください。新規の作成することもできます。



# 最初のマップ

新規のフォルダを選択して起動すると何もノードのないマップが表示されます。しばらくするとログが表示されます。



## はじめてのマップ作成の流れ


マップを作成する大まかな流れは、

- マップ上の適当な位置を右クリック
- メニューから「自動発見」を実行
- 検索するIPアドレス範囲を設定
- 自動発見を実行
- ノードの配置を調整
- ラインの接続

です。これで管理対象のネットワークに接続されたPCやルーター、サーバーなどを検索してマップに登録できます。

## マップ画面

マップ画面は大きく3つの部分があります。




| 画面     | 内容                   |
|--------|----------------------|
| ツールバー  | 画面を切り替えます。           |
| マップ    | ネットワークの構成を表示する部分です。  |
| イベントログ | 最新100件のイベントログを表示します。 |

## ライト/ダークモード切り替え

右上の🌙マークをクリックすれば、ダークモードになります。私はダークモードが好きです。たぶんホワイトハッカーの目指す人はダークモードが好きだと思います。猫の世界にはホワイトハッカーしかいないそうです。

By 先代助手の猫

現在の助手の猫さんは模様が白黒なので両方好きだそうです。



## マップメニュー

マップ上のノードや描画アイテム以外の場所を右クリックして表示します。

- + 新規ノード
- 描画アイテム
- ⌚ 全て再確認
- ⌚ 自動発見
- ▣ グリッド整列
- 背景画像
- ⟳ 更新
- ⚡ アイテム編集表示

| メニュー     | 動作                            |
|----------|-------------------------------|
| 新規ノード    | ノードを手動でマップに追加します。             |
| 描画アイテム   | 描画アイテムをマップに追加します。             |
| 全て再確認    | 障害が発生しているノードを再確認します。          |
| 自動発見     | 自動発見画面を表示します。                 |
| インポート    | TWSNMP v4.xのマップファイルをインポートします。 |
| グリッド整列   | ノードの位置を指定の間隔に整列します。           |
| 背景画像     | マップの背景に表示する画像を設定します。          |
| 更新       | マップの表示を最新の状態に更新します。           |
| アイテム編集表示 | 全ての描画アイテムをマップの状態に関わらず表示します。   |

## 背景画像設定

背景の画像を設定するダイアログです。X、Yで左上の座標を指定します。幅と高さ画像ファイルを選択してください。



## グリッド整列

マップのアイコンを指定した間に整列するダイアログです。間隔を指定します。変更する前に<テスト>ボタンで表示を確認できます。



## ノードメニュー


マップ上のノードを右クリックして表示します。



| メニュー        | 動作                       |
|-------------|--------------------------|
| レポート        | ノードに関連するレポート画面を表示します。    |
| PING        | PING画面を表示します。            |
| MIBブラウザー    | MIBブラウザーを表示します。          |
| gNMIツール     | gNMIツールを表示します。           |
| Wake On Lan | Wake On Lanパケットを送信します。   |
| 編集          | ノードの設定を編集する画面を表示します。     |
| ポーリング       | ノードに関連したポーリング一覧を表示します。   |
| 再確認         | ポーリングを実行してノードの状態を再確認します。 |
| コピー         | ノードの複製を作成します。            |
| 削除          | ノードを削除します。               |

## 描画アイテムメニュー

マップ上の描画アイテムを右クリックして表示します。



| メニュー | 動作                      |
|------|-------------------------|
| 編集   | 描画アイテムの設定を編集する画面を表示します。 |
| コピー  | 描画アイテムの複製を作成します。        |
| 削除   | 描画アイテムを削除します。           |

## 自動発見

自動発見の画面です。



| 項目        | 内容                        |
|-----------|---------------------------|
| 開始IP      | 検索するIPアドレス範囲の最初です。        |
| 終了IP      | 検索するIPアドレス範囲の最後です。        |
| タイムアウト    | 検索時のPINGのタイムアウトです。        |
| リトライ      | 検索時のPINGのリトライ回数です。        |
| ポートスキャン   | 発見したノードにポートスキャンを実施します。    |
| ポーリング自動設定 | 発見したノードにポーリングを自動で設定します。   |
| <開始>      | 自動発見を開始します。               |
| <自動IP範囲>  | PCのIPアドレスから検索範囲を自動で設定します。 |


## 自動発見実行中

実行や発見したノードの数が表示されます。



## 自動発見実行中（ポートスキャンあり）

実行や発見したノードの数が表示されます。ポートスキャンを実施する場合は、発見したサーバー機能も表示されます。



## ノード編集

ノードの編集はマップ画面やノードリストでノードを選択してメニューかボタンから表示できます。

ノードの編集


|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| 名前<br>192.168.1.12                                  | IPアドレス<br>192.168.1.12  | アドレスモード<br>IP固定                   |
| アイコン<br>デスクトップ                                      |  | <input type="checkbox"/> 復帰時に自動確認 |
| SNMPモード<br>SNMPv2c                                  | SNMP Community<br>public  |                                   |
| 公開鍵   |   |                                   |
| URL<br>URL  |   |                                   |
| 説明<br>2023/10/18に発見                                 |   |                                   |
| <span>保存</span> <span>ヘルプ</span> <span>キャンセル</span> |   |                                   |

| 項目       | 内容                                       |
|----------|--|
| 名前       | ノードの名前です。                                |
| IPアドレス   | ノードのIPアドレスです。                            |
| アドレスモード  | IPアドレス固定（デフォルト）、MACアドレス固定、ホスト名固定のいずれかです。 |
| アイコン     | 表示するアイコンです。                              |
| 復帰時に自動確認 | 復帰状態になった時には、自動で正常状態にします。                 |
| SNMPモード  | SNMPのモードです。SNMPv1,v2c,v3（認証と暗号化別）があります。  |

| 項目                | 内容   |
|-------------------|--|
| SNMP<br>Community | SNMPv1,v2cの時のCommunity名です。   |
| ユーザー              | SNMPv3でアクセスする時のユーザーIDです。   |
| パスワード             | SNMPv3でアクセスする時のパスワードです。  |
| 公開鍵               | SSHでポーリングする場合のノードの公開鍵です。<br>空欄の場合は初回接続時に自動設定します。   |
| URL               | ブラウザーなどでアクセスする時のURLです。<br>右クリックメニューに表示されます。<br>カンマ区切りで複数指定できます。TWSNMP連携の場合のアクセス先にも使用します。 |
| 説明                | 補足情報を記載します。  |

## 描画アイテム（矩形、橢円）


描画アイテム（矩形、橢円）の編集画面です。



| 項目   | 内容                        |
|------|---------------------------|
| 種類   | 描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。 |
| 幅    | 描画アイテムの幅です。               |
| 高さ   | 描画アイテムの高さです。              |
| 色    | 描画アイテムの色です。               |
| 表示条件 | 描画アイテムを表示するマップの状態です。      |
| 倍率   | 描画アイテムの表示倍率です。            |

## 描画アイテム（ラベル）

描画アイテム（ラベル）の編集画面です。



| 項目    | 内容                        |
|-------|---------------------------|
| 種類    | 描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。 |
| 文字サイズ | ラベルの文字サイズです。              |
| 色     | 描画アイテムの色です。               |
| 表示条件  | 描画アイテムを表示するマップの状態です。      |
| 文字列   | 表示する文字列です。                |
| 倍率    | 描画アイテムの表示倍率です。            |

## 描画アイテム（イメージ）

描画アイテム（イメージ）の編集画面です。



| 項目   | 内容                                 |
|------|------------------------------------|
| 種類   | 描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。          |
| 幅    | イメージの幅です。                          |
| 高さ   | イメージの高さです。                         |
| 表示条件 | 描画アイテムを表示するマップの状態です。               |
| イメージ | 表示するイメージです。<選択>ボタンでイメージファイルを選択します。 |
| 倍率   | 描画アイテムの表示倍率です。                     |

## 描画アイテム（ポーリング結果）

描画アイテム（ポーリング結果：テキスト）の編集画面です。

描画アイテムの編集

種類

ポーリング結果(テキスト)

サイズ

24

ノード ポーリング

ノードを選択 ポーリングを選択

変数名

変数名(空欄は自動設定)

表示フォーマット

表示フォーマット(空欄は自動設定)

倍率

1


保存 ヘルプ キャンセル

| 項目       | 内容                        |
|----------|---------------------------|
| 種類       | 描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。 |
| サイズ      | 文字のサイズです。                 |
| ノード      | ポーリングを選択ためのノードリストです。      |
| ポーリング    | 結果を表示するポーリングです。           |
| 変数名      | ポーリング結果の中から表示する変数の名前です。   |
| 表示フォーマット | 表示する時のフォーマットです。           |
| 倍率       | 描画アイテムの表示倍率です。            |

## 描画アイテム（ポーリング結果：ゲージ）

描画アイテム（ポーリング結果：ゲージ）の編集画面です。%のデータの表示に利用できます。

新ゲージ、バー、ラインも同様の設定です。



| 項目      | 内容                              |
|---------|---------------------------------|
| 種類      | 描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。       |
| サイズ     | ゲージのサイズです。                      |
| ノード     | ポーリングを選択ためのノードリストです。            |
| ポーリング   | 結果を表示するポーリングです。                 |
| 変数名     | ポーリング結果の中から表示する変数の名前です。         |
| ゲージのラベル | ゲージの下に表示する文字列です。<br>下の例ではBPSです。 |
| 倍率      | 描画アイテムの表示倍率です。                  |



## ライン編集

ラインの編集はマップ画面でSHIFTキーを押しながら2つのノードを選択して表示します。




| 項目      | 内容                           |
|---------|------------------------------|
| ノード 1   | ラインを接続する1つ目のノードです。           |
| ポーリング 1 | ラインの片側の色を決める1つ目のノードのポーリングです。 |
| ノード 2   | ラインを接続する2つ目のノードです。           |
| ポーリング 2 | ラインの片側の色を決める2つ目のノードのポーリングです。 |

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 情報のためのポーリング | ラインの横に表示する情報のためのポーリングです。トラフィック量を測定するポーリング指定します。  |
| 情報          | ラインの横に固定で表示する文字列を設定します。情報のためのポーリングを設定すると上書きされます。 |
| ラインの太さ      | ラインの太さです。  |
| ポート         | パネル表示の時に使うポート番号を指定します。                           |

## PING

PINGを実行する画面です。

位置情報を取得するには、GeoIPのデータベースファイルが必要です。




| 項目     | 内容   |
|--------|--|
| IPアドレス | PINGを実行する対象のIPアドレスです。                          |
| 回数     | PINGの実行回数です。                                   |
| サイズ    | PINGパケットのサイズです。<br>変化モードは、サイズを増やしながら実行します。     |
| TTL    | PINGパケットのTTL値です。<br>トレースルートは、TTL値を増やしながら実行します。 |
| 結果グラフ  | PINGの実行結果の応答時間、TTL値のグラフです。                     |

| 項目   | 内容   |
|------|--|
| 結果   | PINGの実行結果です。<br>結果、実施日時、応答時間、サイズ、送信受信のTTL、応答元IP、位置 |
| BEEP | PINGの実行結果を音で知らせます。                                 |
| 開始   | PINGを開始します。  |
| 停止   | PINGを停止します。  |
| 閉じる  | PINGを終了します。  |


## PINGヒストグラム

応答時間のヒストグラムです。




## PING 3D分析

応答時間、サイズ、実施日時を3Dのグラフで表示したものです。




## PING 回線予測

サイズを変化させながら実施した場合に応答時間の変化から回線速度を予測するレポートです。



## PING 経路分析

位置情報を表示します。GeoIPのデータベースがないと表示できません。



## MIBブラウザー

ノードからSNMPのMIB情報を取得する画面です。

ノードの設定でSNMPのアクセス情報を設定しておく必要があります。

組み込み以外のMIBを利用したい場合は、データフォルダのextmibsにMIBファイルを保存してください。

The screenshot shows the TWSNMP MIB Browser interface. At the top, there is a search bar with the query "system", a refresh button, a history button, and a dropdown menu. Below the search bar, there are buttons for "件表示" (10 items) and "検索". The main area is a table with two columns: "オブジェクト名" (Object Name) and "値" (Value). The table contains 10 rows of system-related MIB objects. At the bottom, there are buttons for "生データ" (Raw Data), "取得" (Fetch), "CSV", "Excel", "ヘルプ" (Help), and "閉じる" (Close). There are also navigation buttons for page 1 of 4.


| Index | オブジェクト名           | 値  |
|-------|-------------------|--|
| 1     | sysDescr.0        | S350 Series 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch, Software Version 1.0.2.2, Boot Version 1.0.0.1 |
| 2     | sysObjectID.0     | enterprises.4526.100.4.52  |
| 3     | sysUpTimeInstance | 8289704(243 days, 23h1m37.04s)   |
| 4     | sysContact.0      | twsnmp@gamil.com   |
| 5     | sysName.0         | SNMPSW   |
| 6     | sysLocation.0     | 2F   |
| 7     | sysServices.0     | 79   |
| 8     | sysORLastChange.0 | 173900(28m59s)   |
| 9     | sysORID.1         | snmpFrameworkMIBCompliance   |
| 10    | sysORID.2         | snmpMPDCompliance  |

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| オブジェクト名     | 取得したいMIBのオブジェクト名を指定します。<br>MIBツリーから選択できます。<br>例:system |
| <MIBツリー>ボタン | MIBツリーを表示します。  |
| 履歴          | これまで取得したオブジェクト名の履歴です。選択して再取得できます。                      |

| 項目    | 内容  |
|-------|---|
| 結果    | 取得したMIB情報です。テーブル形式のMIBの場合は自動的に表形式で表示します。                  |
| 生データ  | 取得したMIB情報を変換しないで表示します。<br>オフの場合は、時刻データを人間がわかりやすい表示に変換します。 |
| 取得    | MIB情報を取得します。  |
| コピー   | 結果をクリップボードへコピーします。  |
| CSV   | 取得したMIB情報をCSVファイルのエクスポートします。                              |
| Excel | 取得したMIB情報をExcelファイルのエクスポートします。                            |

## MIBツリー

取得するMIBのオブジェクト名を選択するための画面です。ツリーを開いてオブジェクト名をクリックすれば説明が表示されます。ダブルクリックして選択します。




## gNMIツール

ノードからgNMIで管理情報を取得する画面です。  
ノードの設定でgNMI設定しておく必要があります。

| 項目    | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| ターゲット | gNMIでアクセスするIP:Portを指定します。      |
| エンコード | gNMIのエンコードを指定します。 (json        |
| Path  | 取得するPathを指定します。                |
| 履歴    | これまで取得したPathの履歴です。選択して再取得できます。 |
| 結果    | 取得した結果です。                      |
| Copy  | 取得した結果をコピーします。                 |
| ポーリング | 選択した結果からポーリングを作成します。           |

## 地図画面


ノードを地図上に表示する画面です。地図データは、位置情報サービスで利用されているOpenStreetMapなどが利用できます。ノードをクリックすると選択できます。ドラックすれば移動できます。複数選択はできません。



| 項目    | 内容  |
|-------|---|
| 編集    | 選択したノードの編集を画面を表示します。                      |
| ポーリング | 選択したノードのポーリングを表示します。                      |
| 削除    | 選択したノードを地図画面から削除します。                      |
| レポート  | 選択したノードのレポート画面を表示します。                     |
| 初期表示  | 地図の中心とズームレベルを保存します。次回地図画面を開いた時に同じ状態になります。 |
| 更新    | イベントログのリストを最新の状態に更新します。                   |

## 地図画面へノードの追加

地図上のノードを配置したい場所を右クリックすると追加するためのダイアログが表示されます。ノードを選択すれば追加できます。



## ノードリスト

管理対象のノードの一覧です。

The screenshot shows the TWSNMP FK software interface with the title bar "TWSNMP FK - test". The main window displays a table of nodes with the following columns: 状態 (Status), 名前 (Name), IPアドレス (IP Address), MACアドレス (MAC Address), ベンダー (Vendor), and 説明 (Description). The table lists 10 nodes, each with a small icon indicating its status (e.g., red for error, green for normal). The first node, 192.168.1.21, is highlighted in blue. The last node, YMIRYZ, is also highlighted in blue. The bottom of the table shows pagination from 1 to 3.

| 状態   | 名前              | IPアドレス        | MACアドレス           | ベンダー   | 説明   |
|------|-----------------|---------------|-------------------|--|--|
| ■ 重大 | 192.168.1.21    | 192.168.1.21  | 4E:EB:F7:4B:79:5E | Local  | 2023/10/18に発見                                  |
| ■ 軽度 | 192.168.1.13    | 192.168.1.13  | 78:A0:3F:C6:A0:42 | Amazon Technologies Inc.                     | Found at 2023/09/29                            |
| ■ 注意 | 192.168.1.12    | 192.168.1.12  | 82:5C:E3:E7:D0:C9 | Local  | 2023/10/18に発見                                  |
| ■ 注意 | 192.168.1.23    | 192.168.1.23  | 00:24:BE:61:F6:5B | Sony Corporation                             | 2023/10/18に発見                                  |
| ■ 復帰 | 192.168.1.2     | 192.168.1.2   | 5C:61:99:7E:29:9B | CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE, LTD. | Found at 2023/09/29/Protocol:http              |
| ■ 復帰 | www.twise.co.jp | 219.118.71.18 |                   |  | twise server                                   |
| ■ 正常 | ntt.setup.      | 192.168.1.1   | 00:25:36:AB:77:53 | Oki Electric Industry Co., Ltd.              | Found at 2023/09/29/Protocol:http              |
| ■ 正常 | 192.168.1.3     | 192.168.1.3   | 28:EE:52:56:59:65 | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.                | Found at 2023/09/29/Protocol:http              |
| ■ 正常 | miniPC2         | 192.168.1.4   | 00:E0:4C:EC:3B:94 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.                  | Found at 2023/09/29/Protocol:snmp,http,ssh     |
| ■ 正常 | YMIRYZ          | 192.168.1.5   | 1C:B3:41:29:B3:01 | Hefei Bitland Information Technology Co.Ltd  | Found at 2023/09/29/Protocol:snmp,ssh,cifs,rdp |

| 項目      | 内容                                   |
|---------|--------------------------------------|
| 状態      | ノードの状態です。<br>重度、軽度、注意、復帰、正常、不明があります。 |
| 名前      | ノードの名前です。                            |
| IPアドレス  | ノードのIPアドレスです。                        |
| MACアドレス | ノードのMACアドレスです。                       |
| ベンダー    | MACアドレスに対応したベンダーの名前です。               |
| 説明      | ノードに関する補足情報です。                       |

| 項目    | 内容                           |
|-------|------------------------------|
| 編集    | ノードの設定の編集をします。               |
| ポーリング | 選択したノードに関連したポーリングのリストを表示します。 |
| レポート  | 選択したノードの分析レポートを表示します。        |
| 削除    | 選択したノードを削除します。               |
| 再確認   | 選択したノードのポーリングを再確認します。        |
| 全て再確認 | 全てのノードのポーリングを再確認します。         |
| CSV   | ノードリストをCSVファイルにエクスポートします。    |
| Excel | ノードリストをExcelファイルにエクスポートします。  |
| 更新    | ノードリストを最新の状態に更新します。          |

## ノードのポーリングリスト

ノードに関連したポーリングのリストです。

10 件表示 検索:

| 状態 | 名前   | レベル | 種別   | ログ  | 最終確認                |
|----|------|-----|------|-----|---------------------|
| 正常 | PING | 軽度  | ping | off | 2023/12/01 05:43:21 |

1件中1から1まで表示 1行選択 前 1 次

+追加 /編集 コピー レポート 削除 更新 閉じる

| 項目   | 内容                                     |
|------|--|
| 状態   | ポーリングの状態です。<br>重度、軽度、注意、復帰、正常、不明があります。 |
| 名前   | ポーリングの名前です。                            |
| レベル  | ポーリングのレベルです。                           |
| 種別   | ポーリングの種類です。<br>ping,snmp,tcpなど         |
| ログ   | ログモードです。                               |
| 最終確認 | ポーリングを実施した最後の日時です。                     |

| 項目   | 内容                      |
|------|-------------------------|
| 追加   | ノードにポーリングを追加します。        |
| 編集   | 選択したポーリングを編集します。        |
| コピー  | 選択したポーリングのコピーを作成します。    |
| レポート | 選択したポーリングの分析レポートを表示します。 |
| 削除   | 選択したポーリングを削除します。        |
| 更新   | ポーリングのリストを最新の状態に更新します。  |
| 閉じる  | ポーリングのリストを閉じます。         |

## 基本情報レポート

ノードに関する基本的な情報です。


The screenshot shows a software window titled "TWSNMP FK - test". The top menu bar includes icons for file operations, search, and help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is a table titled "基本情報" (Basic Information) with the following data:

| 項目      | 内容   |
|---------|--|
| 名前      | miniPC2                                    |
| 状態      | <span style="color: green;">正常</span>      |
| IPアドレス  | 192.168.1.4                                |
| MACアドレス | 00:E0:4C:EC:3B:94                          |
| 説明      | Found at 2023/09/29 Protocol:snmp,http,ssh |

A blue button labeled "閉じる" (Close) is located in the bottom right corner of the window.

## ノードのログ

ノードに関連するイベントログです。



The screenshot shows the TWSNMP FK software interface with the 'ログ' (Log) tab selected. The window displays a list of events with columns for Level, Occurrence Time, Type, and Event details. The events listed are all 'polling' type, occurring between 2023/12/01 05:43:05 and 2023/12/01 05:56:50, with the last event being a warning level event at 2023/12/01 05:48:10.

| 件表示                   | 発生日時                | 種別      | イベント                  |
|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| 10                    | 2023/12/01 05:56:50 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 復帰                    | 2023/12/01 05:55:36 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 注意                    | 2023/12/01 05:53:25 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 復帰                    | 2023/12/01 05:52:11 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 注意                    | 2023/12/01 05:45:20 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 復帰                    | 2023/12/01 05:44:06 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 注意                    | 2023/12/01 05:43:05 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 復帰                    | 2023/12/01 05:41:52 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 注意                    | 2023/12/01 05:38:25 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 復帰                    | 2023/12/01 05:37:11 | polling | ポーリング状態変化:PING(ping)  |
| 2,794 件中 1 から 10 まで表示 |                     |         | 前 1 2 3 4 5 ... 280 次 |
| 閉じる                   |                     |         |                       |

## パネル

ノードの外観を表示します。SNMPによるinterface MIBの取得か、ライン接続の情報からポートを表示します。<物理ポート>スイッチで、物理ポートだけ表示できます。<回転>スイッチでパネルの表示を回転します。

The screenshot shows the 'Panels' tab of the TWSNMP FK - test application. At the top, there is a small image of a black network switch with several ports. Below it is a table displaying port statistics:

| No. | 状態   | 名前               | 種別 | MACアドレス           | スピード  | 送信パケット      | 送信バイト     | 受信パケット      | 受信バイト     |
|-----|------|------------------|----|-------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1   | up   | GigabitEthernet1 | 6  | 6C:CD:D6:C3:24:61 | 1Gbps | 416,512,538 | 184.165GB | 497,436,728 | 140.466GB |
| 6   | up   | GigabitEthernet6 | 6  | 6C:CD:D6:C3:24:61 | 1Gbps | 287,015,603 | 33.281GB  | 79,840,388  | 17.051GB  |
| 7   | up   | GigabitEthernet7 | 6  | 6C:CD:D6:C3:24:61 | 1Gbps | 177,235,758 | 28.549GB  | 51,741,052  | 7.574GB   |
| 8   | off  | GigabitEthernet8 | 6  | 6C:CD:D6:C3:24:61 | 1Gbps | 24,219,540  | 10.531GB  | 7,598,075   | 1.473GB   |
| 2   | down | GigabitEthernet2 | 6  | 6C:CD:D6:C3:24:61 | 1Gbps | 0           | 0.000B    | 0           | 0.000B    |
| 3   | down | GigabitEthernet3 | 6  | 6C:CD:D6:C3:24:61 | 1Gbps | 0           | 0.000B    | 0           | 0.000B    |


At the bottom right of the panel, there are three buttons: '物理ポート' (Physical Port) (checked), '回転' (Rotate) (unchecked), and a green '閉じる' (Close) button.

At the very bottom of the interface, there are two log entries:

- 復帰 2023/12/01 05:52:11 polling 192.168.1.12 ポーリング状態変化:PING(ping)
- 重度 2023/12/01 05:48:10 polling 192.168.1.21 ポーリング状態変化:PING(ping)


## ホスト情報

SNMPのホストリソースMIBの情報を表示します。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



# ストレージ

SNMPのホストリソースMIBのストレージ情報を表示します。選択するとポーリングの追加ボタンが表示されます。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



## デバイス

SNMPのホストリソースMIBのデバイス情報を表示します。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。

The screenshot shows the 'Devices' tab of the TWSNMP FK - test interface. The table displays the following data:


| 状態  | インデックス | 種別          | 説明  | エラー |
|-----|--------|-------------|---|-----|
| 不明  | 786432 | Coprocessor | Guessing that there's a floating point co-processor   |     |
| 動作中 | 196609 | Processor   | GenuineIntel: Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz |     |
| 動作中 | 262148 | Network     | network interface br-de22bb3979b3                     | 0   |
| 動作中 | 262150 | Network     | network interface veth200d511                         | 0   |
| 動作中 | 196608 | Processor   | GenuineIntel: Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz |     |
| 動作中 | 262145 | Network     | network interface lo                                  | 0   |
| 動作中 | 262146 | Network     | network interface enp2s0                              | 0   |
| 動作中 | 262147 | Network     | network interface docker0                             | 0   |
| 動作中 | 262152 | Network     | network interface veth9a9b0f6                         | 0   |

At the bottom, there are two log entries:

- 復帰 2023/12/01 06:11:47 polling 192.168.1.12 ポーリング状態変化:PING(ping)
- 注意 2023/12/01 06:09:30 polling 192.168.1.12 ポーリング状態変化:PING(ping)

# File System

SNMPのホストリソースMIBのFile System,情報を表示します。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



The screenshot shows the TWSNMP FK software interface with the 'File System' tab selected. The main window displays a table of mounted volumes with the following data:


| マウント   | リモート | 種別        | アクセス      | ブート |
|--|------|-----------|-----------|-----|
| /  |      | LinuxExt2 | R/W       | Yes |
| /boot/efi  |      | FAT32     | R/W       | No  |
| /data  |      | LinuxExt2 | R/W       | No  |
| /dev/shm   |      | Other     | R/W       | No  |
| /run   |      | Other     | R/W       | No  |
| /run/lock  |      | Other     | R/W       | No  |
| /run/user/0  |      | Other     | R/W       | No  |
| /sys/fs/cgroup   |      | Other     | Read Only | No  |
| /var/lib/docker/containers/668b9bcd46e67d53df4cb589c6d7b7002a0320db9a4eaa055726bada64f00844/mounts/shm |      | Other     | R/W       | No  |
| /var/lib/docker/containers/eb76124a84f715f6e0bd8eeade73b211a65240a932da5d7a810562d4bfd25a36/mounts/shm |      | Other     | R/W       | No  |

At the bottom of the interface, there are two status messages:

- 復帰 2023/12/01 06:11:47 polling 192.168.1.12 ポーリング状態変化:PING(ping)
- 注意 2023/12/01 06:09:30 polling 192.168.1.12 ポーリング状態変化:PING(ping)

# プロセス

SNMPのホストリソースMIBのプロセス情報を表示します。選択するとポーリングの追加ボタンが表示されます。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



# ポーリングリスト

管理対象のポーリングの一覧です。

The screenshot shows the 'Polling List' page of the TWSNMP FK - test application. The interface includes a top navigation bar with icons for Map, Location, Node, Polling (highlighted in blue), Address, Log, syslog, Trap, ARP, AI Analysis, System, and Settings. A red 'Update available' badge is visible. Below the navigation is a search bar and a table with 10 items per page.

| 状態   | ノード名            | 名前     | レベル  | 種別   | ログ  | 最終確認                |
|------|-----------------|--------|------|------|-----|---------------------|
| ● 重度 | 192.168.1.21    | PING   | ● 重度 | ping | off | 2023/12/02 06:02:23 |
| ● 軽度 | 192.168.1.10    | PING   | ● 軽度 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |
| ⚠ 注意 | 192.168.1.12    | PING   | ⚠ 注意 | ping | off | 2023/12/02 06:02:13 |
| ⚠ 注意 | 192.168.1.23    | PING   | ⚠ 注意 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |
| ⟳ 復帰 | 192.168.1.11    | PING   | ⚠ 注意 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |
| ⟳ 復帰 | 192.168.1.13    | PING   | ● 軽度 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |
| ⟳ 復帰 | www.twise.co.jp | PING監視 | ● 軽度 | ping | ai  | 2023/12/02 06:01:45 |
| ✓ 正常 | 192.168.1.14    | PING   | ● 重度 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |
| ✓ 正常 | 192.168.1.15    | PING   | ● 軽度 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |
| ✓ 正常 | 192.168.1.16    | PING   | ● 軽度 | ping | off | 2023/12/02 06:02:44 |

31件中 1から 10まで表示 1行選択

前 1 2 3 4 次

操作按钮：+追加、編集、コピー、レポート、削除、CSV、Excel、更新

| 項目   | 内容                                     |
|------|--|
| 状態   | ポーリングの状態です。<br>重度、軽度、注意、復帰、正常、不明があります。 |
| ノード名 | ポーリングに関連するノードの名前です。                    |
| 名前   | ポーリングの名前です。                            |
| レベル  | ポーリングの障害レベルです。                         |
| 種別   | ポーリングの種類です。                            |
| ログ   | ポーリングのログモードです。                         |
| 最終確認 | ポーリングの最終確認日時です。                        |

| 項目    | 内容                            |
|-------|-------------------------------|
| 追加    | ポーリングを追加します。                  |
| 編集    | 選択したポーリングを編集します。              |
| コピー   | 選択したポーリングをコピーします。             |
| レポート  | 選択したポーリングの分析レポートを表示します。       |
| 削除    | 選択したポーリングを削除します。              |
| CSV   | ポーリングリストをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel | ポーリングリストをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新    | ポーリングリストを最新の状態に更新します。         |

## ポーリングのテンプレート選択

ポーリングを追加する時に表示されるテンプレートの選択画面です。

| ID | 名前         | 種別   | モード          | 説明                  |
|----|------------|------|--------------|---------------------|
| 1  | PING監視     | ping |              | 普通のPING             |
| 2  | インターフェイス監視 | snmp | ifOperStatus | インターフェイスの状態を監視      |
| 3  | SNMP再起動監視  | snmp | sysUpTime    | 対象ノードの再起動を検知        |
| 4  | SNMP通信量測定  | snmp | traffic      | インターフェイスの通信量を測定     |
| 5  | CPU平均使用率   | snmp | stats        | CPU平均使用率            |
| 6  | ストレージ使用率   | snmp | get          | ストレージ使用率            |
| 7  | TCP接続      | tcp  |              | TCP接続監視             |
| 8  | HTTP接続     | http |              | HTTP接続監視            |
| 9  | HTTPS接続    | http | https        | HTTPS接続監視           |
| 10 | TLS証明書期限   | tls  | expire       | サーバー証明書の期限が30日以内を検知 |

39件中1から10まで表示 1行選択

前 1 2 3 4 次

+ 追加 ✖ キャンセル

| 項目    | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| ID    | テンプレートの番号です。                   |
| 名前    | ポーリングの名前です。                    |
| 種別    | ポーリングの種類です。<br>ping,snmp,tcpなど |
| モード   | ポーリングのモードです。                   |
| 説明    | ポーリングの説明です。                    |
| 追加    | ポーリングを選択します。                   |
| キャンセル | ポーリングの選択閉じます。                  |

## ポーリング基本情報

ポーリングに関する基本的な情報です。


The screenshot shows a software interface with a dark grey header bar containing various icons. Below the header is a navigation bar with tabs: '基本情報' (selected), 'ポーリングログ', '時系列', 'ヒストグラム', and 'AI分析'. The main content area is a light grey card titled '項目' (Item) and '内容' (Content). It lists the following information:

| 項目     | 内容                  |
|--------|---------------------|
| ノード名   | www.twise.co.jp     |
| ポーリング名 | PING監視              |
| 状態     | ⟳ 復帰                |
| 最終実施   | 2023/12/02 06:25:35 |
| rtt    | 5502000             |
| ttl    | 55                  |

In the bottom right corner of the card, there is a teal button with a white circle icon and the Japanese text '閉じる' (Close).


# ポーリングログ

ポーリング結果のログです。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。



## 時系列

ポーリング結果のログの中で数値データを時系列のグラフで表示します。表示する項目は、グラフの上部で選択できます。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。




## ヒストグラム

ポーリング結果のログの中の数値データをヒストグラムで表示します。表示する項目は、グラフの上部で選択できます。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。



## AI分析

ポーリング結果のログの中で数値データをAI分析した結果です。ログモードをAI分析に設定して十分なデータを取得した場合のみ表示されます。



## ポーリング編集

ポーリング編集はポーリングリストでポーリングを選択してボタンから表示できます。

ポーリングの編集

名前  
PING

レベル 種別 モード ログモード  
軽度 PING 記録しない

パラメーター  
パラメーター

フィルター  
フィルター

抽出パターン

スクリプト

ポーリング間隔(秒) タイムアウト(秒) リトライ  
61 2 2

保存 ヘルプ キャンセル




| 項目    | 内容                          |
|-------|-----------------------------|
| 名前    | ポーリングの名前です。                 |
| レベル   | ポーリングの障害レベルです。              |
| 種別    | ポーリングの種類です。PING,SNMP,TCPなど  |
| モード   | ポーリングの種類に依存した動作モードです。       |
| ログモード | ポーリング結果ログの保存方法です。           |
| パラメータ | ポーリングの種類とモードに依存したパラメータです。   |
| フィルター | ポーリングの種類とモードに依存したフィルター条件です。 |

| 項目      | 内容                            |
|---------|-------------------------------|
| 抽出パターン  | ポーリングの種類とモードに依存したGrokのパターンです。 |
| スクリプト   | 障害の判定や変数の計算を行うJava Scriptです。  |
| ポーリング間隔 | ポーリングの実施間隔です。                 |
| タイムアウト  | ポーリング実施時のタイムアウトです。            |
| リトライ    | ポーリング実施時のリトライ回数です。            |

# アドレスリスト

TWSNMPが見つけたIPアドレスのリストです。ARP監視機能で見つけた同じセグメントにあるIPアドレスだけ表示されます。重複やアドレスが変化したことを検知できます。



The screenshot shows the TWSNMP FK software interface with the title bar "TWSNMP FK - test". The main window displays a table of network address information. The columns are: 状態 (Status), アドレス (Address), MACアドレス (MAC Address), ノード名 (Node Name), ベンダー (Vendor), and 最終変化 (Last Change). The table contains 11 rows of data, with the last row (IP 192.168.1.76) highlighted in blue. The status column indicates changes (IP or MAC) for most entries, except for the last one which is normal. The vendor column includes entries like Apple, Inc., Local, Seiko Epson Corporation, Sony Corporation, Intel Corporate, Oki Electric Industry Co., Ltd., and IEEE Registration Authority.


| 状態      | アドレス         | MACアドレス           | ノード名         | ベンダー                            | 最終変化                |
|---------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| IP変化    | 192.168.1.17 | A8:66:7F:33:C9:C8 |              | Apple, Inc.                     | 2023/11/28 02:38:04 |
| IP変化    | 192.168.1.19 | 56:B7:78:67:EE:1F |              | Local                           | 2023/11/19 10:04:05 |
| IP変化    | 192.168.1.20 | F8:25:51:19:DD:33 |              | Seiko Epson Corporation         | 2023/10/27 17:15:08 |
| IP変化    | 192.168.1.21 | 4E:EB:F7:4B:79:5E | 192.168.1.21 | Local                           | 2023/11/27 16:08:02 |
| IP変化    | 192.168.1.23 | 00:24:BE:61:F6:5B | 192.168.1.23 | Sony Corporation                | 2023/11/28 00:03:01 |
| ▲ MAC変化 | 192.168.1.31 | 00:27:10:08:13:D4 |              | Intel Corporate                 | 2023/11/17 17:23:57 |
| ▲ MAC変化 | 192.168.1.76 | 20:C9:D0:7F:D7:15 |              | Apple, Inc.                     | 2023/11/24 07:02:47 |
| 正常      | 192.168.1.1  | 00:25:36:AB:77:53 | ntt.setup.   | Oki Electric Industry Co., Ltd. | 2023/10/20 05:32:20 |
| 正常      | 192.168.1.10 | F8:FF:C2:5F:78:E5 | 192.168.1.10 | Apple, Inc.                     | 2023/10/20 05:32:21 |
| 正常      | 192.168.1.11 | 48:65:EE:1F:6D:94 | 192.168.1.11 | IEEE Registration Authority     | 2023/10/20 05:32:21 |

| 項目      | 内容                                 |
|---------|------------------------------------|
| 状態      | アドレスの状態です。(正常,重複、IP変化、MAC変化があります。) |
| アドレス    | IPアドレスです。                          |
| MACアドレス | MACアドレスです。                         |
| ノード名    | 管理対象としてマップに登録されたノードの名前です。          |
| ベンダー    | MACアドレスに対応したベンダーの名前です。             |
| 最終変化    | 最後に変化した日時です。                       |

| 項目    | 内容                                       |
|-------|--|
| ノード追加 | 選択したIPアドレスをマップに追加します。<br>未登録の場合だけ表示されます。 |
| 削除    | 選択したIPアドレスを削除します。                        |
| レポート  | アドレスリストのレポートを表示します。                      |
| クリア   | アドレスリストを全てクリアします。                        |
| コピー   | 選択したアドレスをクリップボードにコピーします。                 |
| CSV   | アドレスリストをCSVファイルにエクスポートします。               |
| Excel | アドレスリストをExcelファイルにエクスポートします。             |
| 更新    | アドレスリストを最新の状態に更新します。                     |


## IPアドレス使用状況

設定したIPアドレスの範囲の状況のレポートです。




## IPとMACアドレスの関係（力学モデル）

IPアドレスとMACアドレスの関係を力学モデルで図示したレポートです。正常なアドレスはIPアドレスとMACアドレスが1対1になります。同じIPアドレスを複数のMACで使ってたり、複数のIPアドレスをもつ、MACアドレスを検知できます。




## IPとMACアドレスの関係 (円形モデル)

IPアドレスとMACアドレスの関係を円形モデルで図示したレポートです。正常なアドレスはIPアドレスとMACアドレスが1対1になります。同じIPアドレスを複数のMACで使ってたり、複数のIPアドレスをもつMACアドレスを検知できます。



# PKI CA構築

PKI機能のCAを構築する前の画面です。



設定項目は次の表です。

| 項目                     | 内容  |
|------------------------|---|
| 名前                     | CAの名前です。CA証明書のSubjectにしようします。   |
| DNS名                   | 発行する証明書のCDP、OCSPのアドレス、ACMEサーバーの証明書のSANsに使用するホスト名、IPアドレスをカンマ区切りで指定します。 |
| ACMEサーバー基本URL          | ACMEサーバーの基本URLです。空欄はホスト名から自動設定します。                                    |
| CRL/OCSP/SCEPサーバー基本URL | CRL/OCSP/SCEPサーバーの基本URLです。空欄はホスト名から自動設定します。                           |
| CAの鍵タイプ                | CAの鍵の種類を指定します。  |

| 項目                      | 内容                               |
|-------------------------|----------------------------------|
| CA証明書の期間                | 証明書の有効期間の年数を指定します。               |
| CRLの更新間隔                | CRLの更新間隔を時間単位で指定します。             |
| 証明書の期間                  | 発行する証明書の期間を時間単位で指定します。           |
| CRL/OCSP/SCEPサーバーのポート番号 | HTTPサーバーのポート番号を指定します。後から変更できません。 |
| ACMEサーバーのポート番号          | ACMEサーバーのポート番号を指定します。後から変更できません。 |

## 証明書一覧

CA構築後は、証明書の一覧画面を表示します。発行した証明書の確認できます。

The screenshot shows the 'Certificates' page of the TWSNMP FK web interface. The top navigation bar includes links for 'マップ', 'ノード', 'ポーリング', 'アドレス', 'PKI', 'ログ', 'syslog', 'TRAP', 'NetFlow', 'sFlow', 'ARP', 'AI分析', 'システム', and '設定'. On the right, there are buttons for '更新版あり', '戻る', and '?'. The main content area displays a table of certificates:

| 状態 | Type   | ID               | Subject                | 関連ノード         | 開始                  | 終了                  | 失効                  |
|----|--------|------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 有効 | system | 182af9679bc840d0 | CN=test Root CA,O=test |               | 2025/03/09 09:11:02 | 2035/03/09 09:11:02 |                     |
| 有効 | system | 182af9679bc840d1 | CN=test SCEP CA        |               | 2025/03/09 09:11:08 | 2035/03/09 09:11:08 |                     |
| 有効 | system | 182af9679bc840d2 | CN=test ACME Server    |               | 2025/03/09 09:11:08 | 2035/03/09 09:11:08 |                     |
| 失効 | acme   | 182af9679bc840d3 | CN=192.168.1.250       | ymimbp.local. | 2025/03/09 09:12:54 | 2026/03/09 09:12:54 | 2025/03/09 09:12:54 |

Below the table, it says '4件中 1 から 4 まで表示'. At the bottom, there are buttons for 'CSR作成', '証明書作成', 'CA初期化' (highlighted in red), 'サーバー削除', and '更新'.

リストの項目は以下の通りです。

| 項目      | 内容             |
|---------|----------------|
| 状態      | 証明書の状態です。      |
| Type    | 証明書の種類です。      |
| ID      | 証明書のシリアル番号です。  |
| Subject | 証明書のSubjectです。 |
| 関連ノード   | 証明書を取得したノードです。 |
| 開始      | 証明書の期間の開始日時です。 |
| 終了      | 証明書の期間の終了日時です。 |
| 失効      | 証明書を失効した日時です。  |

ボタンは以下の通りです。

| 項目     | 内容                       |
|--------|--------------------------|
| CSR作成  | 証明書要求(CSR)を作成する画面を表示します。 |
| 証明書作成  | CSRを読み込んで証明書を発行します。      |
| CA初期化  | CAを破棄します。                |
| サーバー制御 | サーバー制御画面を表示します。          |
| 更新     | 証明書リストを更新します。            |
| 失効     | 選択した証明書を失効します。           |
| エクスポート | 選択した証明書をファイルに保存します。      |

## CSR作成

証明書要求(CSR)を作成する画面です。

証明書要求(CSR)の作成

鍵タイプ  
RSA 4096bits


名前(Common Name)

DNS名(Subject Alt Names)

組織名(Organization)      組織単位(Organizational Unit)

国コード(Country)      州/都道府県名(Province)      市町村名(Locality)  
JP

作成      キャンセル



| 項目      | 内容                                     |
|---------|--|
| 鍵タイプ    | CSRの鍵の種類を指定します。                        |
| 名前      | CNの値を指定します。                            |
| DNS名    | Subject Alt NameのためのDNS名をカンマ区切りで指定します。 |
| 組織名     | 組織名を指定します。空欄でもOKです。                    |
| 組織単位    | 組織単位を指定します。空欄でもOKです。                   |
| 国コード    | 国コードを指定します。空欄でもOKです。                   |
| 州/都道府県名 | 州または都道府県名を指定します。空欄でもOKです。              |
| 市町村名    | 市町村名を指定します。空欄でもOKです。                   |

## サーバー制御


PKIサーバーの動作を制御する画面です。



| 項目                | 内容                        |
|-------------------|---------------------------|
| ACMEサーバー          | ACMEサーバーを起動します。           |
| CRL/OCSP/SCEPサーバー | CRL/OCSP/SCEPサーバーを起動します。  |
| ACMEサーバーの基本URL    | ACMEサーバーが応答する基本URLを指定します。 |
| CRLの更新間隔          | CRLの更新間隔を時間単位で指定します。      |
| 証明書の期間            | 発行する証明書の期間を時間単位で指定します。    |

# イベントログ

イベントログの画面です。上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。



| 項目    | 内容  |
|-------|---|
| レベル   | ログのレベルです。<br>重度、軽度、注意、復帰、情報があります。                     |
| 発生日時  | ログを記録した日時です。  |
| 種別    | ログの種別です。<br>polling,system,oprate,user,arpwatchがあります、 |
| 関連ノード | ログに関連したノードの名前です。<br>空欄は、関連したノードがないという意味です。            |
| イベント  | 発生したイベントです。   |

| 項目    | 内容                          |
|-------|-----------------------------|
| フィルター | 検索条件を指定してログを表示します。          |
| 全ログ削除 | 全てのイベントログを削除します。            |
| レポート  | イベントログの分析レポートを表示します。        |
| CSV   | イベントログをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel | イベントログをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新    | イベントログのリストを最新の状態に更新します。     |

## イベントログのフィルター

イベントログの検索条件を指定するダイアログです。




| 項目    | 内容  |
|-------|---|
| レベル   | ログのレベルです。<br>全て、重度、軽度以上、注意があります。                      |
| 種別    | ログの種別です。<br>polling,system,oprate,user,arpwatchがあります、 |
| 関連ノード | ログに関連したノードの名前で検索します。                                  |
| イベント  | 発生したイベントの文字列で検索します。                                   |

文字列は、正規表現で検索できます。


## イベントログの状態別グラフ

イベントログの件数を状態（レベル）別に集計したレポートです。




## イベントログ ヒートマップ

イベントログの時間毎の件数をヒートマップで集計したレポートです。




## イベントログ ノード別

イベントログの件数をノード別に集計したレポートです。




## 稼働率

イベントログの中の稼働率(oprate)の値を時系列グラフにしたレポートです。




## ARP監視

イベントログの中のアドレス使用率(arpwatch)の値を時系列グラフにしたレポートです。



# Syslog

Syslogの画面です。上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。




| 項目    | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| レベル   | Syslogのレベルです。重度、軽度、注意、情報があります。 |
| 日時    | Syslogを受信した日時です。               |
| ホスト   | Syslogの送信元ホストです。               |
| タイプ   | syslogのファシリティーと優先度の文字列です。      |
| タグ    | Syslogのタグです。プロセスとプロセスIDなどです。   |
| メッセージ | Syslogのメッセージです。                |

| 項目     | 内容                          |
|--------|-----------------------------|
| ポーリング  | 選択したSyslogからポーリングを登録します。    |
| フィルター  | 検索条件を指定してSyslogを表示します。      |
| 全ログ削除  | 全てのSyslogを削除します。            |
| レポート   | Syslogの分析レポートを表示します。        |
| マジック分析 | ログからデータを自動抽出して分析できます。       |
| コピー    | 選択したログをコピーします。              |
| CSV    | SyslogをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel  | SyslogをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新     | Syslogのリストを最新の状態に更新します。     |

## Syslog フィルター

Syslogの検索条件を指定するダイアログです。




| 項目    | 内容                                      |
|-------|---|
| レベル   | Syslogのレベルです。全て、情報以上、注意以上、軽度以上、重度があります。 |
| ホスト   | 送信元のホストです。                              |
| タグ    | Syslogのタグの値です。                          |
| メッセージ | Syslogのメッセージです。                         |

\*文字列は、正規表現で検索できます。


## Syslog 状態別

Syslogの件数を状態別に集計したレポートです。




## Syslog ヒートマップ

Syslogの時間毎の件数をヒートマップで集計したレポートです。




## Syslog ホスト別

Syslogの件数を送信元ホスト別に集計したレポートです。




## Syslog ホスト別(3D)

Syslogを送信元ホスト、プライオリティー、時刻の3次元グラフで表示したレポートです。




## Syslog FFTによる周期分析

Syslogをホスト毎にFFT分析して受信件数の周期を分析したレポートです。



## SNMP TRAP

SNMP TRAPログの画面です。上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。




| 項目  | 内容                  |
|-----|---------------------|
| 日時  | SNMP TRAPを受信した日時です。 |
| 送信元 | SNMP TRAPの送信元ホストです。 |
| タイプ | SNMP TRAPのタイプです。    |
| 変数  | SNMP TRAPに付帯した変数です。 |

| 項目    | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| ポーリング | 選択したSNMP TRAPからポーリングを登録します。    |
| フィルター | 検索条件を指定してSNMP TRAPを表示します。      |
| 全ログ削除 | 全てのSyslogを削除します。               |
| レポート  | SNMP TRAPの分析レポートを表示します。        |
| CSV   | SNMP TRAPをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel | SNMP TRAPをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新    | SNMP TRAPのリストを最新の状態に更新します。     |

## SNMP TRAPフィルター

SNMP TRAPの検索条件を指定するダイアログです。




| 項目  | 内容               |
|-----|------------------|
| 送信元 | 送信元のホストです。       |
| タイプ | SNMP TRAPのタイプです。 |

\*文字列は、正規表現で検索できます。


## SNMP TRAP種類別

SNMP TRAPの件数を種類別に集計したレポートです。




## SNMP TRAP ヒートマップ

SNMP TRAPの時間毎の件数をヒートマップで集計したレポートです。




## SNMP TRAP ホスト別

SNMP TRAPの受信件数を送信元ホスト別に集計したレポートです。




## SNMP TRAP 送信元と種別(3D)

SNMP TRAPの受信ログを送信元ホスト、種別、時刻の3次元グラフで表示したレポートです。



## NetFlow

NetFlowの分析画面です。



## テーブルの項目の説明

| 項目  | 内容                      |
|-----|-------------------------|
| 日時  | NetFlowを受信した日時です。       |
| 送信元 | 送信元のIPです。               |
| ポート | 送信元のポート番号です。            |
| 位置  | 送信元の位置です。GeoIP DBが必要です。 |
| 宛先  | 宛先のIPです。                |
| ポート | 宛先のポート番号です。             |
| 位置  | 宛先の位置です。GeoIP DBが必要です。  |


| 項目     | 内容                      |
|--------|-------------------------|
| プロトコル  | tcp/udp/icmpなどのプロトコルです。 |
| TCPフラグ | TCPのフラグです。              |
| パケット   | 送信パケット数です。              |
| バイト    | 送信バイト数です。               |
| 期間     | フローの通信時間です。             |

## ボタンの説明

| 項目    | 内容                           |
|-------|------------------------------|
| フィルター | 検索条件を指定してNetFlowを表示します。      |
| 全ログ削除 | 全てのNetFlowを削除します。            |
| Copy  | 選択したログをコピーします。               |
| レポート  | NetFlowの分析レポートを表示します。        |
| CSV   | NetFlowをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel | NetFlowをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新    | NetFlowのリストを最新の状態に更新します。     |

## フィルターの項目

NetFlow検索のためのフィルターです。



| 項目    | 内容                          |
|-------|-----------------------------|
| 開始日時  | 検索開始の日時を指定します。              |
| 終了日時  | 検索終了の日時を指定します。              |
| 簡易モード | IP、ポート、位置を双方向に適用するモードです。    |
| IP    | 簡易モードの場合の、送信元、宛先のIPを指定します。  |
| ポート   | 簡易モードの場合の、送信元、宛先のポートを指定します。 |
| 位置    | 簡易モードの場合の、送信元、宛先の位置を指定します。  |


| 項目     | 内容             |
|--------|----------------|
| 送信元IP  | 送信元のIPを指定します。  |
| ポート    | 送信元のポートを指定します。 |
| 位置     | 送信元の位置を指定します。  |
| 宛先IP   | 宛先のIPを指定します。   |
| ポート    | 宛先のポートを指定します。  |
| 位置     | 宛先の位置を指定します。   |
| プロトコル  | プロトコル名を指定します。  |
| TCPフラグ | TCPフラグを指定します。  |

## NetFlow レポート

| レポート名      | 内容                             |
|------------|--------------------------------|
| ヒートマップ     | NetFlowの受信数の時間帯別のヒートマップです。     |
| ヒストグラム     | 数値データのヒストグラムです。                |
| トラフィック     | 通信量の時系列グラフです。                  |
| TOPリスト     | 項目別のランキングレポートです。               |
| TOPリスト(3D) | 項目別のランキングレポートを3Dのグラフで表示したものです。 |
| IPペアーフロー   | 通信の組み合わせをグラフで表示したものです。         |
| FFT分析      | FFTで通信の周期を分析するものです。            |
| FFT分析(3D)  | FFTで通信の周期を分析して3Dのグラフに表示します。    |
| 地図         | IPアドレスの位置を地図に表示します。            |

## sFlow

sFlowの分析画面です。



## フローサンプル

| 項目     | 内容                      |
|--------|-------------------------|
| 宛先     | 宛先のIPです。                |
| ポート    | 宛先のポート番号です。             |
| 位置     | 宛先の位置です。GeoIP DBが必要です。  |
| MAC    | 宛先のMACアドレスです。           |
| プロトコル  | tcp/udp/icmpなどのプロトコルです。 |
| TCPフラグ | TCPのフラグです。              |
| バイト    | 送信バイト数です。               |

## ボタンの説明

| 項目    | 内容                        |
|-------|---------------------------|
| カウンター | フローサンプルとカウンターサンプルを切り替えます。 |
| フィルター | 検索条件を指定してsFlowを表示します。     |
| 全ログ削除 | 全てのsFlowを削除します。           |
| Copy  | 選択したログをコピーします。            |

| 項目    | 内容                         |
|-------|----------------------------|
| レポート  | sFlowの分析レポートを表示します。        |
| CSV   | sFlowをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel | sFlowをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新    | sFlowのログを最新の状態に更新します。      |

## フローサンプルのフィルターの項目

| 項目    | 内容                          |
|-------|-----------------------------|
| 開始日時  | 検索開始の日時を指定します。              |
| 終了日時  | 検索終了の日時を指定します。              |
| 簡易モード | IP、ポート、位置を双方向に適用するモードです。    |
| IP    | 簡易モードの場合の、送信元、宛先のIPを指定します。  |
| ポート   | 簡易モードの場合の、送信元、宛先のポートを指定します。 |
| 位置    | 簡易モードの場合の、送信元、宛先の位置を指定します。  |
| 送信元IP | 送信元のIPを指定します。               |

| 項目     | 内容             |
|--------|----------------|
| ポート    | 送信元のポートを指定します。 |
| 位置     | 送信元の位置を指定します。  |
| 宛先IP   | 宛先のIPを指定します。   |
| ポート    | 宛先のポートを指定します。  |
| 位置     | 宛先の位置を指定します。   |
| プロトコル  | プロトコル名を指定します。  |
| TCPフラグ | TCPフラグを指定します。  |

- 文字列は、正規表現で検索できます。

## カウンターサンプル

| 項目  | 内容  |
|-----|---|
| 日時  | sFlowサンプルを受信した日時です。                         |
| 送信元 | 送信元のIPです。                                   |
| 種別  | カウンターサンプルの種別です。(I/F,CPU,Memory,Disk,Netowk) |
| データ | カウンターサンプルのデータです。                            |

## カウンターサンプルのフィルターの項目

| 項目   | 内容                  |
|------|---------------------|
| 開始日時 | 検索開始の日時を指定します。      |
| 終了日時 | 検索終了の日時を指定します。      |
| 送信元  | 送信元を指定します。          |
| 種別   | カウンターサンプルの種別を指定します。 |

- 文字列は、正規表現で検索できます。

## フローサンプルのレポート

| レポート名      | 内容                             |
|------------|--------------------------------|
| ヒートマップ     | ログの時間帯別の数を示すヒートマップです。          |
| 通信量        | 通信量の時系列グラフです。                  |
| TOPリスト     | 項目別のランキングレポートです。               |
| TOPリスト(3D) | 項目別のランキングレポートを3Dのグラフで表示したものです。 |
| IPペアーフロー   | 通信の組み合わせをグラフで表示したものです。         |
| FFT分析      | FFTで通信の周期を分析するものです。            |
| FFT分析(3D)  | FFTで通信の周期を分析して3Dのグラフに表示します。    |
| 地図         | IPアドレスの位置を地図に表示します。            |

## カウンターサンプルのレポート


| レポート名   | 内容                                      |
|---------|---|
| ヒートマップ  | ログの時間帯別の数を示すヒートマップです。                   |
| I/F BPS | I/Fサンプルから取得した通信量(Bytes/Sec)の時系列グラフです。   |
| I/F PPS | I/Fサンプルから取得した通信量(Packets/Sec)の時系列グラフです。 |

| レポート名   | 内容                                    |
|---------|---------------------------------------|
| CPU     | CPUサンプルから取得したCPU使用率と負荷の時系列グラフです。      |
| Memory  | Memoryサンプルから取得したメモリー使用量と利用可能容量のグラフです。 |
| Disk    | Diskサンプルから取得したディスク使用量とアクセス量のグラフです。    |
| Network | Networkサンプルから取得したネットワーク使用量のグラフです。     |

# ARP監視ログ

ARP監視ログの画面です。

上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。




| 項目       | 内容                          |
|----------|-----------------------------|
| 状態       | ログの状態です。新規か変化のどちらかです。       |
| 日時       | ログを記録した日時です。                |
| IPアドレス   | ログ対象のIPアドレスです。              |
| ノード      | マップに登録したノードの名前です。空欄はマップに未登録 |
| 新MACアドレス | 新規発見か、変化後のMACアドレスです。        |
| 新ベンダー    | 新MACアドレスに対応したベンダーの名前です。     |
| 旧MACアドレス | 変化前のMACアドレスです。              |
| 旧ベンダー    | 旧MACアドレスに対応したベンダーの名前です。     |

| 項目    | 内容                           |
|-------|------------------------------|
| レポート  | ARP監視ログの分析レポートを表示します。        |
| CSV   | ARP監視ログをCSVファイルにエクスポートします。   |
| Excel | ARP監視ログをExcelファイルにエクスポートします。 |
| 更新    | ARP監視ログのリストを最新の状態に更新します。     |

## ARP監視ログ IPアドレス別


IPアドレス別にログの件数を集計したレポートです。変化が多いIPアドレスが一目瞭然です。



## ARP監視ログ IPアドレス別(3D)

IPアドレスと時系列の両面からARP監視ログを集計したレポートです。

新規発見や変化の時期が一目瞭然です。



## AI分析リスト

AI分析リストの画面です。

リストにはポーリングのログ設定でAIを選択して分析を実施したものだけ表示されます。

The screenshot shows the TWSNMP FK software interface with the following details:

- Top Bar:** Includes the title "TWSNMP FK - test", a logo, and various navigation icons: マップ (Map), 地図 (Map), ノード (Node), ポーリング (Polling), アドレス (Address), ログ (Log), syslog, TRAP, ARP, AI分析 (AI Analysis), システム (System), and 設定 (Settings). A red box highlights the "AI分析" icon.
- Header:** Displays "件表示" (Items displayed) set to 10, "検索:" (Search:) input field, and a "更新版あり" (New version available) badge.
- Table:** Shows a single row of data:
  - 異常スコア (Abnormal Score): 47.24
  - ノード名 (Node Name): www.twise.co.jp
  - ポーリング (Polling): PING監視 (Ping Monitoring)
  - データ数 (Data Count): 316
  - 最終確認 (Last Confirmation): 2023/11/28 03:00:00
- Buttons:** Includes "レポート" (Report), "クリア" (Clear), and "更新" (Update).

| 項目    | 内容   |
|-------|--|
| 異常スコア | AI分析結果の異常の度合いを示す偏差値です。<br>50が平均的です。大きい値が異常の度合いが高いです。 |
| ノード名  | AI分析対象のノードの名前です。                                     |
| ポーリング | AI分析対象のポーリングの名前です。                                   |
| データ量  | AI分析対象のデータの数です。少ないと精度が低くなります。                        |
| 最終確認  | 最後にAI分析した日時です。                                       |

| 項目   | 内容                     |
|------|------------------------|
| レポート | 選択したAI分析結果のレポートを表示します。 |
| クリア  | 選択したAI分析結果をクリアします。     |
| 更新   | AI分析リストを最新の状態に更新します。   |


## AI異常スコアのヒートマップ

異常スコアを一日単位のヒートマップで示したレポートです。赤い色ほど異常が発生した時間帯であることを示しています。



## AI異常スコアの割合

異常スコアを全期間で集計した割合を円グラフで示しています。




## AI異常スコアのタイムチャート

異常スコアを時系列で表示したレポートです。



# System

System情報の画面です。上部にログのリソースと通信の情報を時系列で示したグラフがあります。




| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 日時    | System情報を記録した日時です。    |
| CPU   | CPU使用率です。             |
| メモリー  | メモリー使用率です。            |
| ディスク  | データフォルダのあるディスクの使用率です。 |
| 負荷    | 負荷です。                 |
| 通信量   | LANポートの通信量です。         |
| 接続数   | TCPのコネクション数です。        |
| プロセス  | プロセスの総数です。            |
| DBサイズ | データベースのサイズです。         |

| 項目     | 内容                          |
|--------|-----------------------------|
| サイズ予測  | データベースサイズとディスク使用率の1年間の予測です。 |
| バックアップ | バックアップを取得します。               |
| 更新     | System情報を最新の状態に更新します。       |


## System サイズ予測

データベースサイズとディスク使用率の1年間の予測です。



# マップ設定

管理マップの設定をする画面です。



| 項目      | 内容                                       |
|---------|--|
| マップ名    | マップの名前です。画面の左上に表示されます。<br>好きな名前をつけてください。 |
| アイコンサイズ | マップに表示するアイコンのサイズです。                      |
| ポーリング間隔 | デフォルトのポーリング間隔です。                         |
| タイムアウト  | デフォルトのタイムアウトです。                          |
| リトライ    | デフォルトのリトライ回数です。                          |
| ログ保存日数  | ログを保存する日数です。過ぎた場合にログは自動で削除します。           |

| 項目             | 内容                         |
|----------------|----------------------------|
| SNMPモード        | SNMPのバージョンと暗号化の種類です。       |
| SNMP Community | SNMPv1,v2cの時のCommunity名です。 |
| SNMP ユーザー      | SNMPv3の時のユーザー名です。          |
| SNMP パスワード     | SNMPv3の時のパスワード名です。         |
| Syslog         | Syslogを受信します。              |
| SNMP TRAP      | SNMP TRAPを受信します。           |
| ARP Watch      | ARP監視機能を有効にします。            |

## Syslog,SNMP TRAPの受信ポートを変えたい時


ポート番号は、プログラムの起動パラメータで指定します。

```
-syslogPort int  
    Syslog port (default 514)  
-trapPort int  
    SNMP TRAP port (default 162)  
-sshdPort int  
    SSH Server port (default 2022)
```

※ syslogやSNMP TRAPが受信できない時は、OSやセキュリティーソフトのファイヤーウォールの設定を確認ください。

# 通知設定

通知の設定をする画面です。



| 項目              | 内容  |
|-----------------|---|
| メールサーバー         | 通知メールを送信するためのメールサーバーを指定します。<br>ホスト名又はIPアドレス：ポート番号 |
| サーバー証明書をチェックしない | 指定のメールサーバーがオレオレ証明書の場合にチェックします。                    |
| ユーザー            | メール送信認証のユーザーIDを設定します。                             |
| パスワード           | メール送信認証のパスワードを設定します。                              |
| 送信元             | 送信元のメールアドレスです。                                    |
| 宛先              | 通知メールの宛先メールアドレスです。<br>カンマ区切りで複数指定できます。            |

| 項目     | 内容                    |
|--------|-----------------------|
| 件名     | 通知メールの件名です。           |
| 通知レベル  | 障害通知を送信する監視レベルを指定します。 |
| 通知間隔   | 通知のチェックを行う間隔を指定します。   |
| 定期レポート | 日報の送信を行います。           |
| 復帰通知   | 復帰した時もメールを送信します。      |


| 項目       | 内容   |
|----------|--|
| コマンド実行   | マップの状態変化時に実行するコマンドです。<br>\$levelがマップの状態です。 0:重度,1:軽度,2:注意,3:正常,-1:不明 |
| 重度障害の再生音 | マップの状態が重度の時に再生する音声ファイルを指定します。  |
| 軽度障害の再生音 | マップの状態が軽度の時に再生する音声ファイルを指定します。  |

## 送信テスト

<テスト>ボタンをクリックすれば、設定した内容でテストメールを送信します。

# AI分析設定

AI分析の設定をする画面です。




| 項目         | 内容                          |
|------------|-----------------------------|
| 重度と判定するレベル | 重度障害と判定するAI分析の偏差値レベルを指定します。 |
| 軽度と判定するレベル | 軽度障害と判定するAI分析の偏差値レベルを指定します。 |
| 注意と判定するレベル | 注意障害と判定するAI分析の偏差値レベルを指定します。 |

## AI分析について

- AI分析は、ポーリングの設定でログモードを"AI分析"に設定すると実施します。
- ポーリング結果の数値データをIsolation Forestで異常検知します。
- 結果を偏差値にしています。
- 偏差値は、学校の成績などでおなじみのものです。どのくらい稀なことかを示しています。
- というわけで、障害レベルの設定は、1万回に1回などの表現になっています。

# 地図設定

地図の設定をする画面です。



| 項目      | 内容  |
|---------|---|
| スタイル    | 地図のスタイルを指定します。URLかJSONで指定します。                                     |
| 中央座標    | 地図の中央座標を経度,緯度の順にしています。<br>例:135.33885756281734,39.614306840830096 |
| ズーム     | 地図の拡大レベルを指定します。   |
| アイコンサイズ | 表示するアイコンのサイズを指定します。   |

## 地図のスタイルについて

MapLibre GL JSを使って地図を表示しています。表示する地図は、スタイルで指定します。

URLやJSONで指定できます。MapLibre GL JSで検索して適したものを見つけてください。

### URLの例


```
https://tile.openstreetmap.jp/styles/osm-bright-ja/style.json
```

## JSONの例

```
{
    "version": 8,
    "sources": {
        "MIERUNEMAP": {
            "type": "raster",
            "tiles": ["https://tile.mierune.co.jp/mierune_mono/{z}/{x}/{y}.png"],
            "tileSize": 256,
            "attribution":
                "Maptiles by <a href='https://mierune.co.jp/' target='_blank'>MIERUNE</a>, under CC BY. Data by <a href='https://osm.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors, under ODbL."
        }
    },
    "layers": [
        {
            "id": "MIERUNEMAP",
            "type": "raster",
            "source": "MIERUNEMAP",
            "minzoom": 0,
            "maxzoom": 18
        }
    ]
}
```

## アイコン管理


アイコンを管理する画面です。



| 項目   | 内容                    |
|------|-----------------------|
| アイコン | アイコンのイメージです。          |
| 名前   | 選択する時の名前です。自由につけられます。 |
| コード  | アイコンのコードです。           |

| ボタン | 内容                 |
|-----|--------------------|
| 追加  | 新しいアイコンを追加します。     |
| 編集  | 選択したアイコンの名前を編集します。 |
| 削除  | 選択したアイコンを削除します。    |
| ヘルプ | このヘルプを表示します。       |
| 閉じる | 設定画面を閉じます。         |

## アイコン編集画面



| 項目   | 内容                                |
|------|-----------------------------------|
| アイコン | アイコンを選択します。MDIアイコンのWeb fontの名前です。 |

# MIB管理

SNMPのMIBを管理する画面です。

The screenshot shows the TWSNMP FK software interface with the 'MIB管理' (MIB Management) tab selected in the top navigation bar. The main area displays a table of MIB entries, each with a status icon, name, file path, and error count. A search bar is at the top right, and pagination controls are at the bottom right.

| 種別   | 名前                              | ファイル  | エラー |
|------|---------------------------------|---|-----|
| 組み込み | AGENTX-MIB                      | conf/mibs/AGENTX-MIB.txt                      |     |
| 組み込み | BRIDGE-MIB                      | conf/mibs/BRIDGE-MIB.txt                      |     |
| 組み込み | DISMAN-EVENT-MIB                | conf/mibs/DISMAN-EVENT-MIB.txt                |     |
| 組み込み | DISMAN-SCHEDULE-MIB             | conf/mibs/DISMAN-SCHEDULE-MIB.txt             |     |
| 組み込み | DISMAN-SCRIPT-MIB               | conf/mibs/DISMAN-SCRIPT-MIB.txt               |     |
| 組み込み | EtherLike-MIB                   | conf/mibs/EtherLike-MIB.txt                   |     |
| 組み込み | HCNUM-TC                        | conf/mibs/HCNUM-TC.txt                        |     |
| 組み込み | HOST-RESOURCES-MIB              | conf/mibs/HOST-RESOURCES-MIB.txt              |     |
| 組み込み | HOST-RESOURCES-TYPES            | conf/mibs/HOST-RESOURCES-TYPES.txt            |     |
| 組み込み | IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB | conf/mibs/IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB.txt |     |

124 件中 1 から 10 まで表示


前 1 2 3 4 5 ... 13 次

MIBツリー ? ヘルプ 閉じる

| 項目   | 内容              |
|------|-----------------|
| 種別   | 組み込みか読み込みの種類です。 |
| 名前   | MIBモジュールの名前です。  |
| ファイル | 読み込んだファイル名です。   |
| エラー  | 読み込んだ時のエラーです。   |

| ボタン    | 内容            |
|--------|---------------|
| MIBツリー | MIBツリーを表示します。 |
| ヘルプ    | このヘルプを表示します。  |
| 閉じる    | 設定画面を閉じます。    |

## MIBツリー画面



## データストア内のファイル

データフォルダ内に以下ファイルを保存すればカスタマイズできます。

| ファイル                   | 内容                                  |
|------------------------|-------------------------------------|
| twsnmpfk.db            | データベースファイルです。存在しない場合は自動作成されます。      |
| services.txt           | サービス名の変換の使用するファイルです。(オプション)         |
| mac-vendors-export.csv | MACアドレスとベンダー名の関係を示すデータベースです。(オプション) |

| ファイル             | 内容                     |
|------------------|------------------------|
| polling.json     | ポーリング設定(オプション)         |
| mail_test.html   | 通知テストメールのテンプレート(オプション) |
| mail_notify.html | 通知メールのテンプレート(オプション)    |
| mail_repot.html  | レポートメールのテンプレート(オプション)  |
| extmibs/*        | 追加読み込みの拡張MIB(オプション)    |

## 起動パラメータ

```
Usage of twsnmpfk:  
-caCert string  
    CA Cert path  
-clientCert string  
    Client cert path  
-clientKey string  
    Client key path  
-datastore string  
    Path to data store directory  
-kiosk  
    Kisok mode(frameless and full screen)  
-lang string  
    Language(en|jp)  
-lock string  
    Disable edit map and lock page(map or loc)  
-maxDispLog int  
    Max log size to diplay (default 10000)
```

```
-netflowPort int
    Netflow port (default 2055)
-ping string
    ping mode icmp or udp
-sFlowPort int
    sFlow port (default 6343)
-sshdPort int
    SSH server port (default 2022)
-syslogPort int
    Syslog port (default 514)
-tcpdPort int
    tcp server port (default 8086)
-trapPort int
    SNMP TRAP port (default 162)
```

| パラメータ               | 説明                      |
|---------------------|-------------------------|
| datastore           | データストアのパス               |
| kiosk               | キオスクモード（フレームレス、フルスクリーン） |
| lock <page>         | マップの編集を禁止して表示するページを固定   |
| maxDispLog <number> | ログの最大表示数(デフォルト 10000)   |
| ping <mode>         | pingの動作モード(icmp又はudp)   |
| syslogPort <port>   | syslogの受信ポート(デフォルト514)  |

| パラメータ              | 説明                            |
|--------------------|-------------------------------|
| trapPort <port>    | SNMP TRAP受信ポート(デフォルト162)      |
| sshdPort <port>    | SSH Server受信ポート(デフォルト22)      |
| netflowPort <port> | NetFlow/IPFIX受信ポート(デフォルト2055) |
| sFlowPort <port>   | sFlow受信ポート(デフォルト6343)         |
| tcpdPort <port>    | TCPログ受信ポート(デフォルト8086)         |
| caCert <file>      | TWLogEyeとTLS通信するためのCA証明書      |
| clientCert <file>  | TWLogEyeとmTLS通信するためのクライアント証明書 |
| clientKey <file>   | TWLogEyeとmTLS通信するためのクライアント鍵   |