

[illegible]

[illegible]

P-062	遷移制御-時間> 発券機> 開始画面	購入可能な時間枠がない時間帯には購入画面への遷移が制御されていること	開始画面	- 実施時間：10:00(開園時間)	時間指定入場券購入ボタンをタッチ。	時間指定入場券購入画面に遷移すること			
P-063	遷移制御-時間> 発券機 開始画面	購入可能な時間枠がない時間帯には購入画面への遷移が制御されていること	開始画面	- 実施時間：16:59(開園時間)	時間指定入場券購入ボタンをタッチ。	時間指定入場券購入画面に遷移すること			
P-064	遷移制御-時間> 発券機> 開始画面	購入可能な時間枠がない時間帯には購入画面への遷移が制御されていること	開始画面	- 実施時間：17:00(最終入場時間)	-	時間指定入場券購入画面に遷移できないこと 時間指定入場券購入ボタンに以下のメッセージが表示されていること 時間指定入場券購入を停止しています			
P-065	選択可能時間枠> 発券機	時間指定購入画面で購入可能な時間枠を確認する	時間指定購入画面	- 実施時間：9:30(開園時間前)		選択できる時間枠は10:30-11:00の時間枠から当日の最終入場枠までが選択できること (質問No20で確認中)			
P-066	選択可能時間枠> 発券機	時間指定購入画面で購入可能な時間枠を確認する	時間指定購入画面	- 実施時間：10:00(開園時間)		選択できる時間枠は11:00-11:30の時間枠から当日の最終入場枠が選択できること (質問No20で確認中)			
P-067	選択可能時間枠> 発券機	時間指定購入画面で購入可能な時間枠を確認する	時間指定購入画面	- 実施時間：16:59(開園時間)		全ての時間枠が「-」表示となっていること			
P-068	選択可能時間枠> Webチケットシステム	予約購入画面で購入可能な時間枠を確認する	予約購入画面	- 実施時間：8:30(開園時間前)		10:00-10:30の時間枠から29日後の最終入場枠が選択できること			
P-069	選択可能時間枠> Webチケットシステム	予約購入画面で購入可能な時間枠を確認する	予約購入画面	- 実施時間：9:00(開園時間前)		10:30-11:00の時間枠から29日後の最終入場枠が選択できること			
P-070	選択可能時間枠> Webチケットシステム	予約購入画面で購入可能な時間枠を確認する	予約購入画面	- 実施時間：15:29(開園時間前)		16:30-17:00の時間枠から29日後の最終入場枠が選択できること			
P-071	選択可能時間枠> Webチケットシステム	予約購入画面で購入可能な時間枠を確認する	予約購入画面	- 実施時間：16:00(開園時間前)		翌日の入場開始時刻から29日後の最終入場枠が選択できること			
P-072	操作中> 時間枠変化	操作中に購入可能な時間枠が変化した場合、販売終了した時間枠の購入ができなくなことを確認する	いますぐ入場券購入画面	-	次の時間枠の開始時刻が経過するまで待機する。 操作開始時の時間枠を選択し、「支払いはすむ」をタッチ。	販売終了した時間枠が選択できず、購入に進めないこと			
P-073	操作中> 時間枠変化	操作中に購入可能な時間枠が変化した場合、販売終了した時間枠の購入ができなくなことを確認する	時間指定入場券購入画面	-	次の時間枠の開始時刻が経過するまで待機する。 操作開始時の時間枠を選択し、「支払いはすむ」をタッチ。	販売終了した時間枠が選択できず、購入に進めないこと			
P-074	購入可能枚数> 表示	購入可能枚数の表示は、時間枠残数の上限が表示されていること。時間枠残数が9枚以上の場合は選択枚数の上限が9枚であることを確認する	いますぐ入場券購入画面	- 時間枠残数：8	-	購入可能枚数の表示が8枚であること			
P-075	購入可能枚数> 表示	購入可能枚数の表示は、時間枠残数の上限が表示されていること。時間枠残数が9枚以上の場合は選択枚数の上限が9であることを確認する	いますぐ入場券購入画面	- 時間枠残数：10	-	購入可能枚数の表示が9枚であること			
P-076	購入可能枚数> 表示	購入可能枚数の表示は、時間枠残数の上限が表示されていること。時間枠残数が9枚以上の場合は選択枚数の上限が9であることを確認する	時間指定入場券購入画面	- 確認対象の時間枠残数：8	-	購入可能枚数の表示が8枚であること			
P-077	購入可能枚数> 表示	購入可能枚数の表示は、時間枠残数の上限が表示されていること。時間枠残数が9枚以上の場合は選択枚数の上限が9であることを確認する	時間指定入場券購入画面	- 確認対象の時間枠残数：10	-	購入可能枚数の表示が9枚であること			
P-078	購入可能枚数> 選択	合計9枚以上の選択ができないことを確認する	いますぐ入場券購入画面	- 確認対象の時間枠残数：9枚以上	次の購入枚数を指定し、「支払いは進む」をタッチ おとな：5 こども：5	合計9枚以上の選択ができないこと()			
P-079	購入可能枚数> 選択	合計9枚以上の選択ができないことを確認する	時間指定入場券購入画面	- 確認対象の時間枠残数：9枚以上	次の購入枚数を指定後、時間枠を指定し、「支払いは進む」をタッチ おとな：9 こども：1	合計9枚以上の選択ができないこと()			
P-080	購入可能枚数> 選択	合計9枚以上の選択ができないことを確認する	時間指定入場券購入画面	- 確認対象の時間枠残数：9枚以上	時間枠を指定後、次の購入枚数を指定し、「支払いは進む」をタッチ おとな：1 こども：9	合計9枚以上の選択ができないこと()			
E-001	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	有効な入場券(時間枠内で尚且つ未使用)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートが開状態になること			
E-002	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	有効な入場券(時間枠内で尚且つ未使用)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートブザーから正常音1回が鳴ること			
E-003	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	有効な入場券(時間枠内で尚且つ未使用)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートLEDは消灯状態であること			
E-004	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	有効な入場券(時間枠内で尚且つ未使用)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートが開状態になること			
E-005	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	有効な入場券(時間枠内で尚且つ未使用)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートブザーから正常音1回が鳴ること			
E-006	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	有効な入場券(時間枠内で尚且つ未使用)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートLEDは2秒点灯状態となること			
E-007	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	無効な入場券(対象の時間枠外)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートは閉状態のままであること			
E-008	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	無効な入場券(対象の時間枠外)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートブザーからエラー音(1秒間)が鳴ること			
E-009	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	無効な入場券(対象の時間枠外)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートLEDが500ミリ秒間隔で3回点灯すること			
E-010	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	無効な入場券(対象の時間枠外)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートは閉状態のままであること			
E-011	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	無効な入場券(対象の時間枠外)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートブザーからエラー音(1秒間)が鳴ること			
E-012	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	無効な入場券(対象の時間枠外)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートLEDが500ミリ秒間隔で3回点灯すること			
E-013	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	無効な入場券(対象の時間枠内で使用済)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートは閉状態のままであること			
E-014	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	無効な入場券(対象の時間枠内で使用済)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートブザーからエラー音(1秒間)が鳴ること			
E-015	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：おとな)	無効な入場券(対象の時間枠内で使用済)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートLEDが500ミリ秒間隔で3回点灯すること			
E-016	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	無効な入場券(対象の時間枠内で使用済)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートは閉状態のままであること			
E-017	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	無効な入場券(対象の時間枠内で使用済)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートブザーからエラー音(1秒間)が鳴ること			
E-018	入場制御> 入場ゲート動作	有効/無効な入場券を読み込ませたときの入場ゲートの動作(ブザーLED/ゲート開閉)を確認する	入場ゲート	- 有効な入場券(区分：こども)	無効な入場券(対象の時間枠内で使用済)を入場ゲートにタッチする	入場ゲートLEDが500ミリ秒間隔で3回点灯すること			
E-019	入場制御> 入場券発券方法	さまざまな入場券発券方法で入場が可能であることを確認する	入場ゲート	-	Webチケットシステムで入場券QRコード(有効)を表示し、入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-020	入場制御> 入場券発券方法	さまざまな入場券発券方法で入場が可能であることを確認する	入場ゲート	-	Webチケットシステムから入場券QRコード(有効)を印刷し、入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-021	入場制御> 入場券発券方法	さまざまな入場券発券方法で入場が可能であることを確認する	入場ゲート	-	Webチケットシステムの入場券分け号で送信された入場券QRコード(有効)を入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-022	入場制御> 入場券発券方法	さまざまな入場券発券方法で入場が可能であることを確認する	入場ゲート	-	予約済入場券発券の入場券QRコードを入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-023	入場制御> 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなれることを確認する	入場ゲート	-	券種：未使用のいますぐ入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の開始直後(10:00-10:30なら10:00) 前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-024	入場制御> 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなれることを確認する	入場ゲート	-	券種：未使用のいますぐ入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の終了直前(10:00-10:30なら10:29) 前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できること			

E-025	入場制御 > 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなされることを確認する	入場ゲート	- 券種：未使用のいますぐ入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の次の時間枠の終了直前(10:00-10:30なら10:59)	前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-026	入場制御 > 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなされることを確認する	入場ゲート	- 券種：未使用のいますぐ入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の次の時間枠の終了直前(10:00-10:30なら11:00)	前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できないこと			
E-027	入場制御 > 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなされることを確認する	入場ゲート	- 券種：未使用の時間指定入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の開始前(10:00-10:30なら9:59)	前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できないこと			
E-028	入場制御 > 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなされることを確認する	入場ゲート	- 券種：未使用の時間指定入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の開始直後(10:00-10:30なら10:00)	前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-029	入場制御 > 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなされることを確認する	入場ゲート	- 券種：未使用の時間指定入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の終了直前(10:00-10:30なら10:29)	前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できること			
E-030	入場制御 > 入場可否判定	入場券情報と時間枠の状態に応じて入場可否の判断がなされることを確認する	入場ゲート	- 券種：未使用の時間指定入場券 - 実施時刻：入場券に紐づく時間枠の次の時間枠の開始直後(10:00-10:30なら10:30)	前提条件に記載のQRコードを入場ゲートにタッチする	入場できないこと			