## **ROCKET CALC**

# **Алгоритм**

# Определение группы материала

curentMaterialGroup

# Определение типа материала

curentMaterialType

# Определение типа печати

curentPrintType

# Получить значение - люверсы

\$curentOptionalWork[cringleStep] int

# Получить значение - усиление

\$curentOptionalWork[gain] true/false

# Получить значение - рез

\$curentOptionalWork[cut] true/false

# Получить значение - шнур

\$curentOptionalWork[cord] true/false

# Получить значение - карман

\$curentOptionalWork[pocketFields] int

# Получить значение - ламинация

\$curentOptionalWork[lamination] arr

# Получить значение - накатка на пластик

\$curentOptionalWork[stickToPlastic] arr

# Определение полей

## размер тех полей

- размер поля текущего матерала
- печать без тех полей (параметр в форме)
- рез по контуру

curentFields[tech] int

## размер отступов материала

• размер отступов текущего матерала curentFields[margin] int

## размер полей для кармана

• карманы (если есть) curentFields[pocket] int

## размер общего поля стандарт (тех, отступ, карман)

curentFields[totalStandart] int

## размер общего минимального поля (тех || отступ, карман)

- 1. определить что больше тех или отступ
- 2. к большему прибавить карман curentFields[totalMin] int

# Рассчитать размеры печати и холста

**Определить выбран ли формат вручную** (параметр с формы) manualMaterialFormat false / int

- формат больше 0
- формат есть у данного материала
- формат не больше максимальной ширины принтера

получить максимальный возможный формат getBiggestFormat итерация возможных форматов, формат не больше максимальной ширины принтера

#### Определить максимальный текущий формат biggestFormat

если формат не выбран вручную (параметр с формы)

• найти максимальный формат для этого материала иначе если формат выбран вручную (параметр с формы)

• использовать выбранный вручную формат

# Определить сколько отпечатков поместится на холст при компоновке

get Max Composition Items Quantity

X = space betwen print

X =карман лево + карман право + тех поле лево + тех поле право standar] - ширина холста + X - стандарт тех поле лево - стандарт тех поле право) / (ширина отпечатка + X)

min - ширина холста + X - мин тех поле лево - мин тех поле право) / (ширина отпечатка + X)

#### возвращает

standart - количество отпечатков со стандартными боковыми полями curentFields[totalStandart]

min - количество отпечатков с минимальными боковыми полями curentFields[totalMin]

# Определить сколько сегментов будет при стыковке getCouplingSegmentsQuantity

- 1. получить ширину печати с стандартными боковыми полями printWidhtStandartField карман лево + карман право + тех поле лево + тех поле право
- 2. получить ширину печати с минимальными боковыми полями printWidhtMinField карман лево + карман право
- 3. получить ширину сегмента с нахлестом для стыковки ширина формата отступ материала лево отступ материала право ширина нахлеста
- 4. получить ширину сегмента без нахлеста для стыковки ширина формата отступ материала лево отступ материала право

#### 5. итерация

отнимать от ширины печати (станд поля) ширину сегмента с нахлестом пока оставшаяся ширина печати больше нуля если остаток ширины печати (станд поля) больше или равен ширине сегмента

то отнять от ширины печати (станд поля) ширину сегмента с нахлестом иначе (последний сегмент)

отнять от ширины печати **(станд поля)** ширину сегмента без нахлеста вернуть количество итераций **standart** 

#### 6. итерация

отнимать от ширины печати **(мин поля)** ширину сегмента с нахлестом пока оставшаяся ширина печати больше нуля

если остаток ширины печати (мин поля) больше или равен ширине сегмента

то отнять от ширины печати (мин поля) ширину сегмента с нахлестом иначе (последний сегмент)

отнять от ширины печати **(мин поля)** ширину сегмента без нахлеста вернуть количество итераций **min** 

возвращает количество сегментов итерация standart итерация min

## Получить размеры при компановке

getAutoCompositionSizeParam

# получение размеров под один формат getAutoCompositionSizeParamItem

- 1. получить количество столбцов количество столбцов = максимальное количество отпечатков со всеми полями для данного формата (getMaxCompositionQuantity)
- 2. получить количество рядов количество отпечатков (значение из формы) / количество столбцов и округлить в большую чсторону
- 3. получить размер боковых полей

**если** количество отпечатков с стандартными боковыми полями, равно количеству отпечатков с минимальными боковыми полями то боковые поля = (карман лево + карман право + тех поле лево + тех поле право)

#### иначе

то боковые поля = (карман лево + карман право)

4. получить ширину холста

ширина отпечатка \* количество столбцов + прибавить боковые поля + (карман лево + карман право + тех поле лево + тех поле право) \* (количество столбцов - 1)

- 5. получить высоту холста высота отпечатка \* количество рядов + прибавить боковые поля + карман верх + карман низ + тех поле верх + тех поле низ + (карман верх + карман низ + тех поле верх + тех поле низ) \* (количество рядов 1)
- 6. получить площадь печати
- 7. получить площадь перерасхода
- 8. получить площади печати и площади перерасхода в процентах

если вручную выбранный формат (параметр в форме) получение размеров для выбранного формата qetAutoCompositionSizeParamItem

иначе подобрать формат с наименьшим перерасходом

- 1. получение размеров **getAutoCompositionSizeParamItem** для всех доступных форматов которые не больше ширины принтера
- 2. из полученых размеров выбрать с наименьшим перерасходом в процентах

возвращает размеры

# Получить размеры при еденичном баннере getSingleSizeParam

#### получение размеров под один формат getSingleSizeParamItem

1. расчитать боковые поля

**если** количество отпечатков с стандартными боковыми полями, равно количеству отпечатков с минимальными боковыми полями то боковые поля = (карман лево + карман право + тех поле лево + тех поле право)

#### иначе

то боковые поля = (карман лево + карман право)

- 2. получить ширину холста ширина отпечатка \* количество столбцов + прибавить боковые поля
- 3. получить высоту холста высота отпечатка + карман верх + карман низ + тех поле верх + тех поле низ

- 4. получить площадь печати
- 5. получить площадь перерасхода
- 6. получить площади печати и площади перерасхода в процентах

если вручную выбранный формат (параметр в форме) получение размеров для выбранного формата getSingleSizeParamItem

иначе подобрать формат с наименьшим перерасходом

- 1. получение размеров **getSingleSizeParamItem** для всех доступных форматов которые не больше ширины принтера
- 2. из полученых размеров выбрать с наименьшим перерасходом в процентах

возвращает размеры

#### Получить размеры при стыковке

getCouplingSizeParam

#### получить размеры холста с одинаковой шириной сегментов

getCanvasSizeSameItemsWidth

ширина холста = ширина печати со всеми полями и отступами / количество сегментов

кол-во холстов = количество отпечатков \* количество сегментов

# получить размеры сегмента максимум по формату, последний сегмент оставшаяся ширина

getCanvasSizeDiferentItemsWidth

ширина холста = ширина холста - отступ материала лево - отступ материала право

кол-во холстов = количество отпечатков \* (количество сегментов - 1)

ширина последнего холста = ширина последнего сегмента кол-во последнего холста = количество отпечатков

#### получение размеров под один формат getCouplingSizeParamItem

1. получить количество сегментов для текущей ширины печати

#### getCouplingSegmentsQuanity

2. получить ширину печати со всеми полями и отступами **если** количество сегментов с стандартными боковыми полями, равно количеству сегментов с минимальными боковыми полями ширина печати со всеми полями = ширина печати + (нахлест стыковки \* кол-во сегментов -1) +

карман лево + карман право + тех поле лево + тех поле право **иначе** 

ширина печати со всеми полями = ширина печати + (нахлест стыковки \* кол-во сегментов -1) + карман лево + карман право

- 3. получить размер последнего сегмента ширины печати со всеми полями % (остаток от деления) ширина формата отступ материала лево отступ материала право
- 4. получить размеры холста

  если количество сегментов меньше или ровно

  MAX\_SAME\_COUPLING\_ITEMS или ширина последнего сегмента равна 0
  размеры холстов определяются getCanvasSizeSameItemsWidth

  иначе
  размеры холстов определяются getCanvasSizeDiferentItemsWidth
- 5. получить площадь печати
- 6. получить площадь перерасхода
- 7. получить площади печати и площади перерасхода в процентах

если вручную выбранный формат (параметр в форме) получение размеров для выбранного формата getCouplingSizeParamItem

#### иначе если ширина печати больше MAX\_WIDTH\_OPTIMAL\_COUPLIG

- 1. получить максимальный возможный формат getBiggestFormat
- 2. получить размеры для максимального формата

#### getCouplingSizeParamItem

иначе подобрать формат с наименьшим перерасходом

- 1. получение размеров **getCouplingSizeParamItem** для всех доступных форматов которые не больше ширины принтера
- 2. из полученых размеров выбрать с наименьшим перерасходом в процентах

Получить размеры при ручной компоновке ?????????

Определение оптимального формата ?????????

Выбрать цену ?????????

Получить цену печати

# Определить алгоритм раскладки холст / отпечаток и поллучить размеры

### параметры изделия

```
printSize => width (ширина изделья мм)
printSize => height (высота изделья мм)
printSize => quantity (количество изделья)

параметры печатного холста

сапvasSize => width (ширина отпечатка мм)
сапvasSize => formatWidth (ширина формата мм) ширина формата материала
сапvasSize => height (высота отпечатка мм)
сапvasSize => formatHeight (высота формата мм) высота печати + минимальное тех поле верх-низ
сапvasSize => quantity (количество отпечатков)
```

#### структура данных

```
'printSize' =>
array (size=1)
0 =>
array (size=3)
'width' => int
'height' => int
'quantity' => int
```

'canvasSize' =>

```
array (size=1)

0 =>
array (size=4)
'width' => int
'formatWidth' => int
'height' => int
'formatHeight' => int 1100
'quantity' => int
'printSquare' => int
'canvasSquare' => float
'overspendingPercent' => float
'algorithm' => string
```

#### компоновка автоматическая getAutoCompositionSizeParam

- одно поле «отпечаток» printSizeNumber
- нет поля «холст» canvasSizeNumber
- количество в отпечатках более 1 firstPrintSize quantity
- на максимальный текущий формат помещается более 1 отпечатка при компоновке maxCompositionQuantity

#### единичный single

- одно поле «отпечаток» printSizeNumber
- нет поля «холст» canvasSizeNumber
- на максимальный текущий формат помещается минимум 1 отпечаток maxCompositionQuantity

#### выбор формата

- вручную выбранный формат (параметр в форме)
- подобрать формат с наименьшим перерасходом

если у самого оптимального формата перерасход меньше чем при автокомпановке (если она есть) обновить параметры холста

#### стыковка coupling

- одно поле «отпечаток»
- нет поля «холст»
- отпечаток не помещается на максимальный формат (maxCompositionQuantity)

#### компоновка ручная manualComposition

• есть 1 и более поле холст

выбор формата

- вручную выбранный формат (параметр в форме)
- подобрать формат с наименьшим перерасходом

площадь печати не может быть больше площади холста

## удалил

printPrice overspendingMethod partnerProgram testSample totalAmountSquare

## нужны промо коды

overspendingMethod

- free перерасходбесплатно
- free10 перерасходменьше10бесплатно
- materialprice перерасходпоценематериала

#### partnerProgram

• скидка

#### testSample

• проба

#### totalAmountSquare

• площадь-900

# Возможные варианты просчета перерасхода

- free
- free10
- material
- full

преобразовать в массив используя разделитель запятая удалить пробелы в начале и в конце строки преобразовать в нижний регистр

Как расчитывать цену перерасхода

## как рассчитываются цены

## печать print

- площадь quantity
- площадь печати
- цена за ед изм price
- цена от общего объема
- стоимость totalPrice
- площадь \* на цену
- стоимость материала materialCost
- стоимость материала + стоимость печати \* площадь
- часов на изготовление hours
- площадь \* производительность в часах

## перерасход overspending

- площадь quantity
- площадь по формату площадь печати
- цена за ед изм price
- если есть промо код
  - free перерасходбесплатно
  - free10 перерасходменьше10бесплатно
  - materialprice перерасходпоценематериала
- если нет промокода
  - то по аглгоритму с настроек материала

- если нет стандартного алгоритма
  - по цене печати
- стоимость totalPrice
- цена за ед изм price \* площадь
- стоимость материала materialCost
- цену материала \* площадь
- часов на изготовление hours
- 0

## люверсы cringle

- колво quantity
- количество
- цена за ед изм price
- цена от общего объема
- стоимость totalPrice
- колво \* на цену
- стоимость материала materialCost
- колво \* цену материала
- часов на изготовление hours
- колво \* производительность в часах

## усиление gain

- колво quantity
- количество
- цена за ед изм price
- цена от общего объема
- стоимость totalPrice
- колво \* на цену
- стоимость материала materialCost
- 0
- часов на изготовление hours
- колво \* производительность в часах

#### peз cut

- колво quantity
- количество
- цена за ед изм price
- цена от общего объема
- стоимость totalPrice
- колво \* на цену
- стоимость материала materialCost

- 0
- часов на изготовление hours
- колво \* производительность в часах

### шнур cord

- колво quantity
- количество
- цена за ед изм price
- цена от общего объема
- стоимость totalPrice
- колво \* на цену
- стоимость материала materialCost
- колво \* цену материала
- часов на изготовление hours
- колво \* производительность в часах

## карман pocket

- колво quantity
- количество
- цена за ед изм price
- цена от общего объема
- стоимость totalPrice
- колво \* на цену
- стоимость материала materialCost
- C
- часов на изготовление hours
- колво \* производительность в часах

## стыковка coupling

- колво quantity
- (если стыковка) высота печати \* кол-во сегментов -1
- цена за ед изм price
- постоянная цена из параметров материала
- стоимость totalPrice
- колво \* на цену
- стоимость материала materialCost
- 0
- часов на изготовление hours
- колво \* производительность в часах

### ламинация lamination

- площадь quantity
- цена за ед изм price
- стоимость totalPrice
- стоимость материала materialCost

• часов на изготовление - hours

### накатка stickToPlastic

- площадь quantity
- цена за ед изм price
- стоимость totalPrice
- стоимость материала materialCost
- часов на изготовление hours

## макет designPrice

- колво quantity
- если
- цена за ед изм price
- стоимость totalPrice
- стоимость материала materialCost
- часов на изготовление hours