Termodynamika 8/15

Andrzej Kapanowski https://ufkapano.github.io/

WFAIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2021

Podstawowe pojęcia

- Termodynamika to dział fizyki zajmujący się badaniem efektów energetycznych wszelkich przemian fizycznych i chemicznych układów termodynamicznych.
- Układ termodynamiczny to zespół wzajemnie oddziaływujących obiektów makroskopowych (ciał i pól), które mogą wymieniać energię i materię. Układ jest oddzielony od otoczenia granicą (barierą) rzeczywistą lub myślową.
- Układ termodynamiczny zamknięty (odosobniony, izolowany) nie może wymieniać materii i energii z otoczeniem.
- Układ termodynamiczny otwarty może wymieniać materię i energię z otoczeniem.

Energia wewnętrzna, ciepło, praca

- Podstawą fizyki cząsteczkowej jest stwierdzenie, że wszystkie ciała mają budowę ziarnistą, składają się z cząsteczek (lub atomów).
- Dowody doświadczalne: dyfuzja, ruchy Browna.
- Dyfuzją nazywamy zjawisko przenikania cząsteczek ciał stykających się przez warstwę graniczną.
- Energia wewnętrzna ciała jest związana z cieplnym ruchem cząsteczek i ich oddziaływaniem.
- Ciepło jest jednym ze sposobów przekazywania energii wewnętrznej ciała sposobem mikroskopowym.
- Praca jest drugim ze sposobów przekazywania energii wewnętrznej ciała sposobem makroskopowym.

Termodynamiczne parametry ciał

- Termodynamika opisuje ciała makroskopowe, o rozmiarach znacznie większych od cząsteczek, składające się z wielkiej liczby cząsteczek.
- Własności ciał makroskopowych opisujemy za pomocą wielkości fizycznych zwanych często parametrami makroskopowymi lub parametrami termodynamicznymi.
- Najważniejsze parametry termodynamiczne: objętość ciała V, ciśnienie p, temperatura T, masa m.
- W większości przypadków dla gazów, cieczy i ciał stałych istnieje związek między parametrami termodynamicznymi ciała, który nosi nazwę równania stanu

$$f(p, V, T, m) = 0. (1)$$

Stany cieplne ciał

- Ciała znajdują się w określonych stanach cieplnych, które można porównywać. Od stanu cieplnego zależy wiele właściwości ciał, np. wymiary, gęstość, opór elektryczny. Wykorzystujemy to do budowy termometrów.
- Jeżeli zetkniemy dwa ciała, to po pewnym czasie ustali się stan równowagi termodynamicznej (cieplnej, termicznej), w którym stany cieplne ciał nie będą się już zmieniać. Mówimy, że oba ciała mają tę samą, ustaloną temperaturę.

Zasady termodynamiki

Zerowa zasada termodynamiki (0 ZT)

Jeżeli ciała A i B są w stanie równowagi termodynamicznej oraz ciała B i C są w stanie równowagi termodynamicznej, to ciała A i C są także w stanie równowagi termodynamicznej.

Ciało B możemy nazywać termometrem. Na ogół termometry są ciałami o masie dużo mniejszej niż masa ciała badanego. W celu zbudowania skali temperatur wystarczy wybrać wzorcowe stany cieplne ciał i przyporządkować im odpowiednie liczby.

Skale temperatur

- W skali Celsjusza jako wzorcowe stany wybrano topniejący lód (punkt 0) i wodę wrzącą pod ciśnieniem normalnym (punkt 100). Odcinek między tymi punktami podzielono na 100 części.
- W skali Fahrenheita wybrano krzepnący wodny roztwór salmiaku [chlorek amonu] (punkt 0) i stan cieplny ciała ludzkiego (punkt 100). W tej skali topnienie lodu następuje w punkcie 32, a wrzenie wody w punkcie 212.
- Skale Celsjusza i Fahrenheita są skalami względnymi i nie mają głębszego sensu fizycznego. Wskazania dla punktów pośrednich pomiędzy 0 a 100 będą zależały od rodzaju ciała użytego do budowy termometru.

Bezwzględna skala temperatur

- W fizyce istnieje sposób budowania tzw. bezwzględnej skali temperatur, czyli skali Kelvina, niezależnej od natury ciała termometrycznego. Sens fizyczny skali Kelvina wiąże się z ruchem cieplnym cząsteczek.
- Badania doświadczalne i teoretyczne wykazały, że najniższą dostępną temperaturą jest punkt 0 skali Kelvina, co odpowiada -273,16 w skali Celsjusza.
- Dla skali Kelvina ustalono jeden wzorcowy stan cieplny. Jest to tzw. punkt potrójny wody ($T=273,16K,\ p=611,73Pa$), w którym jednocześnie mogą istnieć w równowadze termodynamicznej obok siebie trzy fazy: woda, lód i nasycona para wodna.

Równowaga termodynamiczna

- Układ jest w równowadze termodynamicznej z otoczeniem, jeżeli nie zachodzą w nim zmiany parametrów zewnętrznych (np. objętości układu) i wewnętrznych (np. zmiana ciśnienia wewnątrz układu, temperatury).
- Warunkiem równowagi termodynamicznej jest równowaga mechanicznych sił i momentów zewnętrznych (równowaga mechaniczna), stałość masy i składu (równowaga chemiczna) i niezależność stanu od rodzaju osłony (równowaga termiczna).
- Proces termodynamiczny (przemiana termodynamiczna) jest to przejście układu z jednego stanu termodynamicznego do drugiego.

Procesy termodynamiczne

- Dla procesu odwracalnego możliwe jest przywrócenie początkowego stanu układu i otoczenia. Rozpatrywany układ przebywa przemianę odwracalną przechodząc przez te same stany zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku.
- Procesy nieodwracalne są związane z nieodwracalnymi zmianami układu i otoczenia. Procesy nieodwracalne przebiegają samorzutnie tylko w jednym kierunku, np. przepływ ciepła z ciał cieplejszych do chłodniejszych, wypływ gazu w próżnię.
 Wszystkie procesy rzeczywiste są nieodwracalne.
- Cykl (obieg) to proces złożony, w wyniku którego układ powraca do stanu początkowego.

Pochłanianie ciepła przez ciała

• Pojemność cieplna C_x jest to wielkość fizyczna, która charakteryzuje ilość ciepła ΔQ , jaka jest niezbędna do zmiany temperatury ciała o ΔT ,

$$\Delta Q = C_{x} \Delta T. \tag{2}$$

• Pojemności cieplne ciał wykonanych z tego samego materiału są proporcjonalne do masy, dlatego wygodnie jest zdefiniować ciepło właściwe c_x ,

$$\Delta Q = c_{x} m \Delta T. \tag{3}$$

• Wyznaczając, a następnie korzystając z pojemności cieplnej, czy ciepła właściwego, należy znać warunki, w których dostarczamy ciepło. Zwykle korzysta się z pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu C_p lub przy stałej objętości C_V .

Przemiany fazowe

- Nie zawsze dostarczenie ciepła do układu wiąże się ze wzrostem temperatury układu.
- Faza termodynamiczna jest to zbiór wszystkich części danego układu fizycznego o jednakowych własnościach fizycznych i jednakowym składzie chemicznym, oddzielonych od pozostałych części układu powierzchniami rozdziału (granice faz).
- Przemiana fazowa (przejście fazowe) jest to proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą. Podczas przemiany fazowej następuje zawsze skokowa zmiana własności fizycznych ciała, które tej przemianie podlega.
- Przykład: zmiany stanu skupienia.

Ciepło przemiany fazowej


 Zmiana fazy ciała może wymagać dostarczenia lub odebrania ciepła, wówczas ilość przepływającego ciepła Q jest proporcjonalna do masy m ciała zmieniającego fazę,

$$Q=mL, (4)$$

gdzie L to ciepło przemiany fazowej, np. ciepło topnienia, ciepło skraplania.

- Przemiana fazowa zachodzi w stałej temperaturze.
- Diagram fazowy jest to wykres wszystkich krzywych równowagi fazowej dla danej substancji we współrzędnych p-T.

Diagram fazowy



Praca w procesach termodynamicznych

- W procesach termodynamicznych praca wiąże się ze zmianą objętości czynnika roboczego.
- Przykład: Gaz rozprężający się w cylindrze wykonuje pracę przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu przesuwając tłok.
- Dla procesów odwracalnych praca wynosi

$$\Delta W = F\Delta x = pS\Delta x = p\Delta V, \tag{5}$$

$$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV. \tag{6}$$

• Umowa znaków: Jeżeli W>0, to czynnik roboczy wykonuje pracę kosztem swojej energii wewnętrznej. Jeżeli W<0, to siły z otoczenia wykonują pracę, a energia wewnętrzna czynnika roboczego wzrasta.

Zasady termodynamiki

Pierwsza zasada termodynamiki (I ZT)

Ciepło dostarczone do układu zużywa się na zwiększenie jego energii wewnętrznej i na wykonanie pracy przez układ przeciwko siłom zewnętrznym.

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W, \tag{7}$$

gdzie ΔQ oznacza ilość ciepła, ΔU przyrost energii wewnętrznej, ΔW pracę przeciwko siłom zewnętrznym.

I ZT jest zastosowaniem zasady zachowania energii do zjawisk cieplnych.

Perpetuum mobile pierwszego rodzaju

- Istnieją inne równoważne sformułowania I ZT.
- Perpetuum mobile pierwszego rodzaju nazywamy układ, który mógłby pracować nieskończenie długo bez pobierania energii z zewnątrz.
- I ZT jest równoważna twierdzeniu, że perpetuum mobile pierwszego rodzaju nie istnieje. Układ może wykonywać pracę w procesie adiabatycznym kosztem swojej energii wewnętrznej, ale tylko przez pewien skończony czas.

Typowe procesy termodynamiczne

Szczególne przypadki I ZT

Przemiana	Warunek	Wynik
adiabatyczna	$\Delta Q = 0$	$\Delta W = -\Delta U$
izochoryczna	$\Delta V = 0$, $\Delta W = 0$	$\Delta Q = \Delta U$
izotermiczna	T = const	I ZT
izobaryczna	p = const	$\Delta W = p \Delta V$
cykl zamknięty	$\Delta U = 0$	$\Delta Q = \Delta W$
rozprężanie swobodne	$\Delta Q = \Delta W = 0$	$\Delta U = 0$

Mechanizmy przekazywania ciepła

- Przewodnictwo cieplne związane z transportem energii przez cząsteczki.
- Konwekcja to makroskopowe zjawisko wyrównania związane z przemieszczaniem się całych dużych makroskopowych fragmentów płynu.
- Promieniowanie cieple związane z emisją fal elektromagnetycznych.

Przewodnictwo cieplne

- Rozważmy dwie równe powierzchnie S odległe od siebie o Δx . Niech spadek temperatury na odcinku Δx będzie $-\Delta T$, gdzie znak minus oznacza zmniejszanie się temperatury na tym odcinku. Wówczas przez powierzchnię S w ciągu czasu Δt przepłynie energia w postaci ciepła ΔQ .
- Ustalono związek empiryczny

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -kS \frac{\Delta T}{\Delta x},\tag{8}$$

gdzie k jest współczynnikiem przewodnictwa cieplnego.

- Jednostką k jest $J/(s \cdot m \cdot K)$.
- Przewodzenie ciepła jest zjawiskiem nieodwracalnym.



Promieniowanie cieplne

- Promieniowanie cieplne to fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała, związane ze wzbudzeniem atomów lub cząsteczek, wywołanym przez ich ruch cieplny.
- Moc promieniowania P_e emitowanego przez ciało w postaci fal elektromagnetycznych zależy od pola powierzchni S ciała i temperatury jego powierzchni T wyrażonej w kelwinach

$$P_e = \sigma \epsilon S T^4, \tag{9}$$

gdzie $\sigma=5.6703\cdot 10^{-8}W/(m^2\cdot K^4)$ to stała Stefana-Boltzmanna, ϵ zdolność emisyjna (stała bezwymiarowa z przedziału od 0 do 1).

• Ciało doskonale czarne to idealne ciało o zdolności emisyjnej $\epsilon=1.$

Promieniowanie cieplne

• Moc promieniowania absorbowanego P_a przez ciało z otoczenia zależy od temperatury otoczenia T_o

$$P_{\mathsf{a}} = \sigma \epsilon \mathsf{ST}_{\mathsf{o}}^{\mathsf{4}}.\tag{10}$$

- Ciało doskonale czarne pochłania całą energię padającego nań promieniowania.
- Wypadkowa moc P_w charakteryzująca wymianę z otoczeniem energii w postaci promieniowania cieplnego wynosi

$$P_w = P_e - P_a = \sigma \epsilon S(T^4 - T_o^4). \tag{11}$$



Mechanika statystyczna

- Podstawowe zasady temodynamiki wyrażone są w parametrach termodynamicznych i nie mówią nam o tym, że materia jest zbudowana z atomów.
- W mechanice statystycznej przyjmujemy, że materia jest zbudowana z atomów, które opisywane są prawami mechaniki. Stosujemy opis statystyczny, ponieważ układy są złożone z dużej liczby atomów.
- Zasady mechaniki możemy stosować statystycznie do zbiorowisk atomów na dwóch różnych poziomach opisu:
 - (a) na poziomie teorii kinetyczno-molekularnej,
 - (b) na poziomie mechaniki statystycznej.

Teoria kinetyczno-molekularna

• W teorii kinetyczno-molekularnej wykazuje się, że średnia energia kinetyczna cząsteczki ciała $\langle E_k \rangle$ jest proporcjonalna do temperatury

$$\langle E_k \rangle \sim k_B T,$$
 (12)

gdzie $k_B=1.38\cdot 10^{-23}J/K$ to stała Boltzmanna. Średnia jest rozumiana jako średnia po zbiorze energii wszystkich cząsteczek w danej chwili czasu, a nie średnia po czasie.

Dla gazu doskonałego jednoatomowego mamy

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$
 (ogólnie $\frac{f}{2} k_B T$). (13)

 Teoria kinetyczno-molekularna pozwala na mikroskopową interpretację temperatury jako miary średniej energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek gazu doskonałego.

Gaz doskonały

Gaz doskonały to uproszczony model gazu rzeczywistego.

- Gaz składa się z identycznych cząsteczek.
- Cząsteczki poruszają się chaotycznie i podlegają zasadom dynamiki Newtona. Zderzają się ze sobą lub ze ściankami naczynia.
- Całkowita liczba cząsteczek gazu jest bardzo duża.
- Objętość cząsteczek jest zaniedbywalnie mała w porównaniu z objętością zajmowaną przez gaz.
- Cząsteczki nie oddziaływują ze sobą poza momentem zderzenia.
- Zderzenia są doskonale sprężyste (zachowanie energii i pędu) i czas ich trwania jest zaniedbywalnie mały.

Ciśnienie gazu doskonałego

- Rozważmy gaz doskonały zamknięty w naczyniu sześciennym o boku L, zorientowanym wzdłuż osi x, y, z. Prędkość cząsteczki gazu ma składowe v_x , v_y , v_z .
- Zmiana pędu cząsteczki przy zderzeniu ze ścianą

$$\Delta p = (-mv_x) - (mv_x) = -2mv_x. \tag{14}$$

• Czas lotu w kierunku x tam i z powrotem do ściany wynosi $2L/v_x$. Pęd przekazany ściance w jednostce czasu wynosi

$$2mv_{x}\frac{v_{x}}{2L} = \frac{mv_{x}^{2}}{L}.$$
(15)

Wszystkie cząsteczki gazu działają na ściankę siłą

$$F_{x} = \frac{Nm\langle v_{x}^{2} \rangle}{I}.$$
 (16)

Ciśnienie gazu doskonałego

Kwadrat wektora prędkości cząsteczki można zapisać

$$v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = v^2, (17)$$

$$\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = \langle v^2 \rangle,$$
 (18)

• Wszystkie kierunki prędkości są równoprawne, czyli

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle.$$
 (19)

• Średni nacisk na każdą ze ścianek sześcianu wynosi

$$F = \frac{Nm\langle v^2 \rangle}{3L},\tag{20}$$

$$p = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm\langle v^2 \rangle}{3L^3}.$$
 (21)

Równanie stanu gazu doskonałego

• Zapisując objętość jako $V = L^3$ mamy

$$pV = \frac{2}{3}N\frac{m\langle v^2\rangle}{2}.$$
 (22)

 Korzystamy z określenia temperatury bezwzględnej jako odpowiadającej średniej energii kinetycznej dla cząstek o trzech stopniach swobody (jednoatomowych)

$$\langle E_k \rangle = \frac{m \langle v^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} k_B T.$$
 (23)

• Otrzymujemy równanie stanu gazu doskonałego

$$pV = Nk_BT. (24)$$

28 / 49

Liczba Avogadra, prawo Avogadra

- Liczba Avogadra $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \, mol^{-1}$, to stała fizyczna liczbowo równa liczbie atomów lub cząsteczek materii zawartych w jednym molu tej materii.
- Jeżeli w próbce mamy N cząsteczek dowolnej substancji, to liczba moli n substancji wynosi $n = N/N_A$.
- Z równania stanu gazu doskonałego wynika, że

$$N = \frac{\rho V}{k_B T}. (25)$$

- Prawo Avogadra stwierdza, że przy równych temperaturach i pod jednakowymi ciśnieniami w równych objętościach znajdują się równe liczby cząsteczek gazu.
- W warunkach normalnych ($p = 760 \, mmHg$, $T = 273 \, K$) jeden mol gazu doskonałego zajmuje objętość $V_m = 22.4 \, dm^3$.

Równanie Clapeyrona

 Równanie stanu gazu doskonałego możemy zapisać w postaci równania Clapeyrona

$$pV = Nk_BT = nN_Ak_BT = nRT, (26)$$

gdzie $R = k_B N_A = 8.314 J/(mol \cdot K)$ to stała gazowa.

 Dla gazu doskonałego jego energia wewnętrzna jest równa energii kinetycznej ruchu postępowego jego cząsteczek

$$U = N\langle E_k \rangle = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT. \tag{27}$$

- Widzimy, że energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy tylko od temperatury gazu.
- Gaz doskonały to model, słuszny w pełni jedynie dla bardzo rozrzedzonych gazów rzeczywistych.

Przemiana izochoryczna gazu doskonałego

- Przemiana izochoryczna $V={\rm const},\ \Delta V=0,\ \Delta W=0.$
- Prawo Charlesa p/T = const.
- Z II ZT wynika, że $\Delta Q = \Delta U$.
- $\Delta Q = C_V \Delta T.$
- Zmiana energii wewnętrznej $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$.
- Z porównania otrzymujemy pojemność cieplną przy stałej objętości

$$C_V = \frac{3}{2}nR. \tag{28}$$



Przemiana izobaryczna gazu doskonałego

- Przemiana izobaryczna p = const.
- Prawo Gay-Lussaca V/T = const.
- Z II ZT wynika, że $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$.
- $\Delta Q = C_p \Delta T$.
- $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$.
- $\Delta W = p\Delta V = nR\Delta T$ (z równania Clapeyrona).
- Z porównania otrzymujemy pojemność cieplną przy stałym ciśnieniu

$$C_p = \frac{3}{2}nR + nR = \frac{5}{2}nR.$$
 (29)



Przemiana izotermiczna gazu doskonałego

- Przemiana izotermiczna T = const.
- Prawo Boyle'a-Marriotte'a pV = const.
- Z II ZT wynika, że $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$.
- $\Delta U = 0$ dla gazu doskonałego.
- Dostarczone ciepło zostanie zużyte na pracę gazu

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p(V)dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right). \quad (30)$$

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

- Przemiana adiabatyczna $\Delta Q = 0$.
- Równanie Poissona $pV^{\kappa} = \text{const}, \ \kappa = C_p/C_V.$ Inna postać to $TV^{\kappa-1} = \text{const}.$
- Z II ZT wynika, że $0 = \Delta U + \Delta W$.
- $\Delta U = C_V \Delta T = -\Delta W$
- ullet Rozważmy rozprężanie adiabatyczne od V_1 do V_2 .
- Z równania stanu $p_1V_1 = nRT_1$, $p_2V_2 = nRT_2$,

$$p_2(\text{adiabatyczne}) = \frac{p_1 V_1}{V_2} \frac{T_2}{T_1}, \tag{31}$$


$$p_2(\text{izotermicznie}) = \frac{p_1 V_1}{V_2}.$$
 (32)

• Przy rozprężaniu adiabatycznym $T_2 < T_1$, czyli p_2 (adiabatyczne) $< p_2$ (izotermicznie).

Silniki cieplne

- Silnikiem cieplnym (termodynamicznym) nazywamy każde urządzenie wykonujące pracę kosztem energii doprowadzonej w postaci ciepła i działające periodycznie.
- Francuski inżynier N. Carnot zwrócił uwagę na fakt, że w maszynach cieplnych pracę zawsze można zamienić na ciepło, natomiast zamiana ciepła na pracę podlega ograniczeniom.
 Obserwacje te doprowadziły do sformułowania drugiej zasady termodynamiki.

Sprawność silnika cieplnego



Sprawność silnika cieplnego

- ullet Z I ZT dla części ABC cyklu $Q_1=U_C-U_A+W_1$.
- Z I ZT dla części CDA cyklu $-Q_2 = U_A U_C W_2$.
- Równanie bilansu energetycznego cyklu

$$Q_1 - Q_2 = W_1 - W_2 = W, (33)$$

gdzie W jest pracą wykonaną przez czynnik roboczy przeciwko siłom zewnętrznym.

 Sprawnością termodynamiczną silnika cieplnego nazywamy stosunek pracy wykonanej przez silnik do ciepła pobranego ze źródła (grzejnika)

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$
 (34)

Perpetuum mobile drugiego rodzaju

- Maksymalną sprawność $\eta=1$ silnik osiągnąłby dla $Q_2=0$, tzn. gdyby nie trzeba było odprowadzać ciepła do chłodnicy. Takie procesy termodynamiczne są jednak niemożliwe, co jest faktem doświadczalnym, mimo że nie przeczą prawu zachowania energii.
- Perpetuum mobile drugiego rodzaju nazywamy hipotetyczny silnik, który mógłby pracować w sposób ciągły bez oddawania ciepła chłodnicy.

Zasady termodynamiki

Druga zasada termodynamiki (II ZT)

- (a) Perpetuum mobile drugiego rodzaju jest niemożliwe.
- (b) Niemożliwy jest silnik cieplny o sprawności równej 1.
- (c) Warunkiem pracy silnika cieplnego jest oddawanie chłodnicy części energii pobranej ze źródła w postaci ciepła.
- (d) $\Delta S \geq$ 0, entropia układu zamkniętego wzrasta w przemianach nieodwracalnych i nie zmienia się w przemianach odwracalnych.

Cykl Carnota

- Carnot zaproponował sinik idealny o maksymalnej sprawności, którego czynnikiem roboczym jest gaz doskonały. Silnik pobiera ciepło z grzejnika o temperaturze T_1 , a oddaje ciepło do chłodnicy o temperaturze T_2 .
- Sprawność odwracalnego cyklu Carnota wynosi


$$\eta = 1 - \frac{I_2}{T_1}. (35)$$

Sprawność nie zależy od czynnika roboczego.

- Sprawność cyklów rzeczywistych jest zawsze mniejsza od sprawności silnika Carnota.
- Lord Kelvin wprowadził bezwzględną skalę temperatur po odkryciach Carnota i określił ją tak, aby

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}.\tag{36}$$

Cykl Carnota



Sprawność cyklu Carnota

- Przemiana 1-2 to rozprężanie izotermiczne, $Q_{12} = W_{12} = nRT_1 \ln(V_2/V_1) > 0$.
- ullet Przemiana 2-3 to rozprężanie adiabatyczne, $0=W_{23}+\Delta U_{23}$.
- Przemiana 3-4 to sprężanie izotermiczne, $Q_{34} = W_{34} = nRT_2 \ln(V_4/V_3) < 0$.
- Przemiana 4-1 to sprężanie adiabatyczne, $0 = W_{41} + \Delta U_{41}$.
- Zachodzi zależność $\Delta U_{23} + \Delta U_{41} = 0$, ponieważ wracamy do punktu początkowego cyklu.
- Praca wykonana w cyklu wynosi $W=W_{12}+W_{23}+W_{34}+W_{41}=Q_{12}+Q_{34}.$



Sprawność cyklu Carnota

- Ciepło dostarczone do silnika $Q_d=Q_{12}$.
- Sprawność cyklu

$$\eta = \frac{W}{Q_d} = 1 + \frac{Q_{34}}{Q_{12}} = 1 - \frac{T_2 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)}.$$
 (37)

- Dla przemian adiabatycznych mamy $T_1V_2^{\kappa-1}=T_2V_3^{\kappa-1}$, $T_1V_1^{\kappa-1}=T_2V_4^{\kappa-1}$, a stąd $V_2/V_1=V_3/V_4$.
- ullet Końcowy wynik to $\eta=1-\mathit{T}_2/\mathit{T}_1$



Nieodwracalność i entropia

- W przyrodzie dobrze znane są procesy, które zachodzą tylko w jednym kierunku. Przykłady: ciało ślizgające się po podłodze w końcu się zatrzyma; sprężony gaz po otwarciu butli rozprzestrzenia się po pomieszczeniu. Gdyby te procesy zaszły w przeciwnym kierunku, bylibyśmy zdumieni.
- Badania na procesami nieodwracalnymi doprowadziły do określenia nowej funkcji stanu układu o nazwie entropia o symbolu S. Pewne procesy nie łamałyby zasady zachowania energii, ale nie zachodzą z powodu entropii, która nie może maleć.
- Przemiana nieodwracalna w układzie zamkniętym powoduje zawsze wzrost entropii S układu.

Zmiana entropii

ullet Dla procesu odwracalnego zmianę entropii ΔS możemy określić jako

$$dS = \frac{dQ}{T}. (38)$$

Dla gazu doskonałego można pokazać, że

$$\Delta S = S_2 - S_1 = nR \ln \frac{V_2}{V_1} + C_V \ln \frac{T_2}{T_1}.$$
 (39)

Tutaj zmiana entropii może być ujemna, ponieważ gaz w naczyniu nie jest układem zamkniętym (ciepło może przepływać między gazem a otoczeniem). Układem zamkniętym będzie tu gaz łącznie z otoczeniem, a dla tego układu entropia nigdy nie maleje.

2021

Entropia w ujęciu statystycznym

- Entropię układu można zdefiniować odwołując się do liczby możliwych rozkładów tworzących go cząsteczek. Mikrostanem (stanem mikroskopowym) nazywamy konkretny rozkład cząsteczek w układzie. Wiele różnych mikrostanów może dawać ten sam makrostan (stan makroskopowy), czyli wygląd zewnętrzny układu.
- Liczbę różnych mikrostanów, za pomocą których można zrealizować dany makrostan, nazywamy wagą statystyczną W (np. liczba sposobów rozmieszczenia poszczególnych cząstek danego układu na poziomach energetycznych).
- Przykład: warto rozważyć liczbę możliwych konfiguracji sześciu cząstek w dwóch częściach zbiornika.

Liczby stanów

- Rozważmy liczby możliwych stanów układu dla cząstek rozmieszczanych w dwóch częściach zbiornika.
- Jedna cząstka (2 stany): [a|-], [-|a].
- Dwie cząstki rozróżnialne (4 stany): [ab|-], [a|b], [b|a], [-|ab].
- Dwie cząstki nierozróżnialne (3 stany): [aa|-], [a|a], [-|aa].
- Trzy cząstki rozróżnialne (8 stanów):
 [abc|-], [ab|c], [ac|b], [bc|a], [a|bc], [b|ac], [c|ab], [-|abc].
- Trzy cząstki nierozróżnialne (4 stany): [aaa|-], [aa|a], [a|aa], [-|aaa].



Entropia w ujęciu statystycznym

- Podstawowe założenie mechaniki statystycznej mówi, że wszystkie mikrostany są tak samo prawdopodobne. Wobec tego częściej znajdziemy nasz układ w makrostanie z dużą wagą statystyczną.
- W praktyce liczby mikrostanów są olbrzymie, a na tym tle wyróżniają się najbardziej prawdopodobne makrostany (np. cząsteczki będą równomiernie rozłożone w obu częściach zbiornika).
- Ludwik Boltzmann (1877) podał związek pomiędzy entropią (wielkością termodynamiczną) a liczbą mikrostanów (wielkością statystyczną):

$$S = k_B \ln W. \tag{40}$$

4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 900

Entropia w ujęciu statystycznym

- Potocznie często łączy się wzrost entropii ze wzrostem nieporządku (nieładu przestrzennego) w układzie. Jest to mylace, o czym świadczy zjawisko krystalizacji w układzie twardych kul (kule bilardowe), które zaobserwowano w eksperymentach rzeczywistych i symulacjach komputerowych. Wzrost koncentracji kul w zbiorniku prowadzi do krystalizacji, czy zwiększenia uporządkowania przestrzennego. Jednocześnie towarzyszy temu zwiększenie entropii, czy wzrost liczby możliwych sposobów rozłożenia elementów układu bez zmiany jego wyglądu zewnętrznego.
- Analogiczny mechanizm występuje przy tworzeniu fazy nematycznej w układzie twardych prętów (model Onsagera).