Guia da administradora: operar o rateio no ELLO e no AutoTruck

Documento unico de apoio para a administradora que acompanha mais de uma associacao na mesma plataforma. Cada associacao roda em um motor de rateio proprio. Hoje a plataforma oferece dois produtos:

1. ELLO, Rateio e Faturamento.
2. AutoTruck, Modelo Ello retreinado.

Este guia mostra como proceder em cada um e, ao final, resume as diferencas entre os dois rateios. Para o detalhamento completo de colunas de cada planilha, consulte os guias especificos de cada produto, que acompanham os respectivos kits de teste.

---

1. Acesso comum aos dois produtos

O acesso e o mesmo para os dois. O que muda e o produto selecionado no topo da tela.

1. Abra o navegador atualizado (Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox).
2. Acesse o endereco:
   `http://72.61.59.127:5174`
3. Use `http://` e nao `https://`. Trata-se de um ambiente de teste interno.
4. No topo da tela existe a faixa "Produto", com os botoes ELLO e AutoTruck.

Selecione o produto da associacao que voce vai analisar. Voce pode alternar entre eles a qualquer momento, sem perder o acesso.

Conceito geral, valido nos dois produtos: voce envia planilhas de entrada na aba "Rodar Mes", a plataforma calcula e preenche as demais telas. O selo central de confianca, nos dois motores, e o Invariante de auditoria, que deve fechar em R$ 0,00.

---

2. Como proceder no ELLO

2.1. Arquivos de entrada (3 planilhas)

1. `veiculos_completo.xlsx`: cadastro de veiculos elegiveis.
2. `eventos_cobre.xlsx`: sinistros pendentes do mes.
3. `servicos.xlsx`: produtos fixos por veiculo.

2.2. Passo a passo

1. Selecione o produto ELLO.
2. A tela inicia em branco. Isso e proposital: o painel so se preenche depois

que voce roda o rateio. Ela volta a ficar em branco se a pagina for recarregada.

3. Va na aba "Rodar Mes".
4. Envie as 3 planilhas (Veiculos, Eventos, Servicos). A validacao acontece na selecao, com selo verde para arquivo correto e vermelho para arquivo no campo errado.
5. Confira o mes de referencia e calcule.
6. Use o botao para abrir a Visao Geral.

2.3. Leitura das telas

1. Visao Geral: mostra o Alvo do mes, o numero de veiculos elegiveis, as cotas apuradas e os eventos alocados.
2. Potinhos: mostra o motor dividido em quatro grupos de risco (P1 Roubo e Furto, P2 Moto FIP, P3 Venture 1, P4 Venture 2), com o valor de cada grupo e o degrau por cota.
3. Eventos: lista cada sinistro processado, com status Liquidado ou Parcial.
4. Boletos: valor por veiculo, somando rateio e servicos fixos.
5. Auditoria: consulta a composicao do valor de um veiculo informado.

Ponto central do ELLO: o Alvo do mes e levantado a partir da base de associados, porque cada cota de cada categoria paga um valor fixo (o degrau). Se voce retira veiculos de uma categoria, o Alvo cai de forma proporcional ao degrau daquela categoria.

---

3. Como proceder no AutoTruck

3.1. Arquivos de entrada (3 planilhas)

1. `BASE_completa.xlsx`: cotas adimplentes e inadimplentes por segmento. E o denominador.
2. `RATEIO_completo.xlsx`: eventos sinistrados do mes. E o numerador.
3. `PRODUTOS.xlsx`: catalogo de fornecedor. Opcional e informativo.

Os segmentos sao LEVES (automoveis), MOTOS e PESADOS (caminhoes). A cota variavel se aplica a LEVES e MOTOS. Eventos de terceiros sao rastreados em separado e nao abatem a cota dos associados.

3.2. Passo a passo

1. Selecione o produto AutoTruck.
2. Va na aba "Rodar Mes".
3. Envie os 3 arquivos (BASE, RATEIO, PRODUTOS), conferindo os selos de validacao.
4. Confira o mes de referencia, que e apenas um carimbo, e calcule.
5. Use o botao para abrir a Visao Geral.

3.3. Leitura das telas

1. Visao Geral: Invariante de auditoria, cota por segmento, eventos alocados, reclassificacao pela regra dos 75 por cento, e os valores fixos de reserva (caminhao e terceiros).
2. Segmentos: custo a ratear, cotas adimplentes e valor da cota de cada segmento, alem da recuperacao de terceiros.
3. Eventos: lista de eventos com segmento, envolvimento, tipo e valor rateado.
4. Ajuste: assistente para simular alvos e variacoes antes de consolidar.
5. Boletos: valor por cota.
6. Auditoria: trilha imutavel das operacoes, voltada a LC 213.

Ponto central do AutoTruck: a cota e o resultado do calculo. O custo dos eventos do mes e dividido pelas cotas adimplentes do segmento. Com o mesmo custo, menos adimplentes significam cota maior.

---

4. Resumo das diferencas entre os dois rateios

O quadro abaixo concentra o essencial. Os dois motores fecham o Invariante de auditoria em R$ 0,00, mas chegam la por caminhos diferentes.

Tema	**ELLO**	**AutoTruck**
Sentido do calculo	De baixo para cima: o Alvo e levantado da base	De cima para baixo: o custo do mes gera a cota
Como nasce a cota	Degrau fixo por categoria (valor por cota)	Cota variavel, igual ao custo dividido pelos adimplentes
O que move o resultado	Quantidade de veiculos por categoria	Custo dos eventos e numero de adimplentes
Segmentacao	4 grupos de risco (potinhos P1 a P4)	3 segmentos (LEVES, MOTOS, PESADOS)
Denominador	Veiculos elegiveis e suas cotas	Apenas cotas adimplentes (BAIXADO)
Arquivos de entrada	Veiculos, Eventos, Servicos	BASE, RATEIO, Produtos (opcional)
Tratamento de terceiros	Nao se aplica de forma destacada	Rastreados em separado, nao abatem a cota
Saldo entre meses	Existe saldo para o proximo mes	Rateia o custo do mes corrente
Regras especiais	Categorias e degraus por tipo de risco	Regra dos 75 por cento, estabilizacao trimestral, valores fixos de reserva
Tela inicial	Inicia em branco ate rodar o rateio	Comportamento padrao, sem tela em branco
Selo de confianca	Invariante Alvo contra alocado igual a R$ 0,00	Invariante de auditoria igual a R$ 0,00

Leitura pratica da diferenca:

1. No ELLO, se voce mexe na base de associados, muda o Alvo do mes, porque cada cota paga um valor fixo. O foco e cobrir o Alvo com os eventos e o saldo.
2. No AutoTruck, se voce mexe nos eventos ou no numero de adimplentes, muda a cota, porque ela e o custo do mes dividido por quem paga. O foco e distribuir o custo real entre os adimplentes de cada segmento.

---

5. Resumo rapido

1. Acessar `http://72.61.59.127:5174`.
2. Selecionar o produto da associacao (ELLO ou AutoTruck).
3. Ir em "Rodar Mes" e enviar as planilhas de entrada do produto.
4. Calcular e abrir a Visao Geral.
5. Navegar pelas abas e conferir o Invariante em R$ 0,00.
6. No ELLO, observar o Alvo do mes. No AutoTruck, observar a cota por segmento.

Observacao

Este ambiente de teste (MVP) ficara disponivel por 24 horas a partir da liberacao do acesso. Apos esse periodo, o endereco pode sair do ar.