5. 초기화 파라미터 및 속성


- ▶ Web.xml에 설정을 통해 Servlet객체에 초기화 파라미터 전달 가능.
- ▶ ServletConfig를 통해 초기화 파라미터 조회 가능.

DD(web.xml) 파일에서:


서블릿 코드에서:


```
out.println(getServletConfig().getInitParameter("adminEmail"));
로든 서불킷에는 상숙받은 getServletConfig()가 있습니다.
getServletConfig() 메소드의 되던 가운...워녕하고... 참시만요... 커닝 가운...음..뭐였더라... 참시만요... 커닝 가운...아 예... ServletConfig인 나다. ServletConfig에는 qetInitParameter() 메소드가 있습니다.
```

- Servlet객체가 초기화 된 이후부터 파라미터 조회 할 수 있다.
 - 컨테이너는 DD에서 서블릿 초기화 파라미터를 읽어, 이 정보를 ServletConfig로 넘겨준다.
 - 그 다음 ServletConfig객체를 서블릿의 init() 메소드에 제공





- Servlet객체를 초기화 할 때, 단 한번만 초기화 파라미터 를 설정파일에서 읽어 들인다.
- ① 컨테이너는 배포 서술자(DD)를 읽습니다. 물론 초기 화 파라미터((init-param))도 읽겠지요.
- 전테이너는 새로운 ServletConfig 인스턴스를 만듭니다(서블릿당 하나씩 만듭니다).






③ 컨테이너는 초기화 파라미터에 있는 값들을 이름/값 의 쌍의 형식으로 읽어들입니다. 여기서는 하나의 쌍 만 있다고 가정해봅시다. ④ 컨테이너는 ServletConfig 객체에 이름/값으로 된 초기 화 파라미터를 설정합니다.






전테이너는 서블릿 클래스 인스턴스를 생성합니다.




6 컨테이너는 ServletConfig의 참조를 인자로 서블릿의 init() 메소드를 호출합니다.



ServletConfig API

- ▶ 초기화 파라미터 조회기능.
- ▶ ServletContext객체 조회기능.

javax.servlet.ServletConfig



▶ Web.xml에 초기화 파라미터 여러 개 설정 가능하다.

DD 파일(web.xml):

```
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"</pre>
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app 2 4.xsd"
    version="2.4">
  <servlet>
    <servlet-name>BeerParamTests</servlet-name>
    <servlet-class>com.example.TestInitParams</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>adminEmail/param-name>
      <param-value>likewecare@wickedlysmart.com</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>mainEmail</param-name>
      <param-value>blooper@wickedlysmart.com</param-value>
    </init-param>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>BeerParamTests</servlet-name>
    <url-pattern>/Tester.do</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

- ▶ Web.xml에 설정을 통해 ServletContext객체에 초기화 파 라미터 전달 가능.
- ▶ ServletContext를 통해 초기화 파라미터 조회 가능.
- Servlet초기화 파라미터와는 달리 웹 어플리케이션 전체 에서 사용 가능하다.



```
DD 파일(web.xml):
```

(servlet) 항목 안에 있던 (init-param)은 모두 들어 냈습니다.

<context-param>

<param-name>adminEmail

<param-value>clientheaderror@wickedlysmart.com</param-value>

</context-param>

《context-param》은 전체 애플리케이션을 위한 항목입니다. 따라서 《servlet》 항목 안에 들어가지 않습니다. 《context-param》을 《web-app》 항목 에 또할머리되 《servlet》 항목 안에다 두지는 따세요.

〈param-name〉라〈param-value〉는 서블릿 초기학 따라메터와 따 찬가지로 이름/값의 쌍입니다. 단 이 항목은 〈init-param〉 항목이 아 니라〈context-param〉에 또합됩니다.


서블릿 코드:


```
out.println(getServletContext().getInitParameter("adminEmail"));
로든 서울릿에는 상숙받은 getServletContext() 메소드가 있습니다.
(JSP도 따찬가지로 컨텍스트에 접근하는 특별한 방법이 있습니다).
getServletContext() 메소드 중 하나가 ServletContext의 메소드 중 하나가 ServletContext의 메소드 중 하나가 getInitParameter()입니다.
```

또는:

```
ServletContext context = getServletContext();
out.println(context.getInitParameter("adminEmail"));
한 행으로 작성해도 되는 코딩을 두 행으로 풀어 썼
습니다. ServletContext 참조를 가지 2 와서
getInitParameter() 메소드를 호출합니다.
```

- Web Application이 초기화 될때,단 한번만 초기화 파라미 터를 설정파일에서 읽어 들인다.
- ① 컨테이너는 애플리케이션 배포 서술자를 읽습니다. 물론 〈listener〉 요소와 〈context-param〉 요소도 잌겠죠.









- ③ 컨테이너는 컨텍스트 초기화 파라미터의 이름/값 쌍 (String의 쌍)을 만듭니다. 개수만큼 만들겠지만, 쉽 게 설명하기 위해 여기서는 하나만 있다고 가정합 시다.
 - new "breed"
 String "DD에 있는 건 텐스트 초기함

 new "Great
 Dane"
 String
- 컨테이너는 생성한 컨텍스트 초기화 파라미터의 String 쌍음 ServletContext 객체에 설정합니다.



Servlet초기화 파라미터 vs ServletContext초기화 파라미터 비교



Servlet초기화 파라미터 vs ServletContext초기화 파라미터 비교

컨텍스트 초기화 파라미터

서블릿 초기화 파라미터

배포 서술자

```
(serviet) 항목 안에 작성합니다.
(web-app) 항목 내에 작성해야지.
(serviet) 항목 안에 작성하면 안 됩니다.
<web-app ...>
                                                    <servlet>
  <context-param>
                                                      <servlet-name>
                                                         BeerParamTests
    <param-name>foo</param-name>
    <param-value>bar</param-value>
                                                      <servlet-name>
                                                      <servlet-class>
  </context-param>
                                                         TestInitParams
                                                      </servlet-class>
  <!-- 서블릿 선언을 포함해서
   기타 등등 -->
                                                      <init-param>
                                                        <param-name>foo</param-name>
</web-app>
             컨텍스트 초기화 따라비터는 DD 안에 어디
                                                        <param-value>bar</param-value>
             에서도 초기화(init)라는 말은 없다는 것
                                                      </init-param>
              을 기억하세요.
                                                      <!-- 기타 등등 -->
                                                    </servlet>
```

Servlet초기화 파라미터 vs ServletContext초기화 파라미터 비교

서블릿 코드

범위


웹 애플리케이션에 존재하는 어떤 서블릿이나 JSP 모두 〈init-param〉항목을 포함하고 있는 서블릿만

(서블릿 코드 안에서 이 값을 속성(Attribute)에 저장하여 다른 컴포넌트에서도 이용 가능하게 만들 수 있습니다)

속성(Attribute)


- ServletContext, HttpServletRequest, HttpSession 객체 에 설정해 놓는 객체(Object) 이다.
- void setAttribute(String key, Object o)
- Object getAttribute(String key)

속성(Attribute)의 scope - ServletContext



속성(Attribute)의 scope - ServletContext


▶ 문제점: multi threading에 안전하지 않다.



속성(Attribute)의 scope - ServletContext

▶ 해결방안 : 동기화


속성(Attribute)의 scope - Session



특정 HttpSession에 접근 권한을 가진 녀석만 접근할 수 있습니다

속성(Attribute)의 scope - Session

▶ 문제점: multi threading에 안전하지 않다.



속성(Attribute)의 scope - Session

▶ 해결방안 : 동기화

```
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                   throws IOException, ServletException {
   response.setContentType("text/html");
   PrintWriter out = response.getWriter();
   out.println("test context attributes<br>");
   HttpSession session = request.getSession();
                                           HttpSession 객체에 동기하를 건니다.
   synchronized(session) [ {
      session.setAttribute("foo", "22");
      session.setAttribute("bar", "42");
      out.println(session.getAttribute("foo"));
      out.println(session.getAttribute("bar"));
```

속성(Attribute)의 scope - Request

- ▶ multi threading에 안전하다.
- 다른 페이지와 request를 공유 하려면 Forwarding을 이용한다.



특정 ServletRequest에 접근 권한을 가진 녀석만 접근할 수 있습니다