

●各設定時刻のゴミ箱マークを押下することで、モーダルウィンドウで削除確認画面が表示。
　ごみ箱マーク押下だけでは削除はできない。(誤削除防止)

●確認画面で「YES」押下で削除。「NO」押下で削除キャンセル。



●初期画面は上記の画面が表示され、中央に現在時刻を表示
　アラーム設定・タイマーモードが選択可能

●タイマー設定・アラーム設定情報があれば、アプリ起動時に自動的に読み込む

●画面右にON・OFFにしているアラーム設定状況が確認ができ、各時間押下でON・OFFが可能

「Timer-Mode」押下

タイマーモードに遷移

「Alarm setting」押下

●モーダルウィンドウで設定画面が表示される。

●時間・分はスライダーまたはテキストで設定が可能

●各数値の設定可能範囲は以下
| 時 | 0～23 |
| 分 | 0～59 |

●範囲外の数値がテキスト入力された場合、補完処理される(詳細は要求仕様書4.2.1参照)

●「Register」押下で新規アラーム設定が登録される。

●アラーム登録は最大5件。既に5件登録済みの場合「設定追加」ボタンは無効となる。

●アラーム設定一覧は時刻順にソートして表示される。

×マーク押下



●各設定時刻のゴミ箱マークを押下することで、モーダルウィンドウで削除確認画面が表示。
　ごみ箱マーク押下だけでは削除はできない。(誤削除防止)

●確認画面で「YES」押下で削除。「NO」押下で削除キャンセル。

アラーム設定時刻到達



●現在時刻の時と分がONにしている設定時刻と一致した場合、アラーム音を再生
　設定した該当アラームの色と現在時刻がオレンジに変化

●「STOP」または「Snooze」を押下しない限りアラームは1分間鳴り続け、
　アラーム鳴動から1分経過後、該当アラームはスヌーズになる

●「STOP」押下でアラーム設定有効状態に戻り、
　翌日以降も同時刻でアラームが鳴動、スヌーズ回数もリセットされる

●鳴動中は設定の削除・アラームの設定画面操作は出来ない
　(鳴動中の削除・設定変更によるエラー防止)

「STOP」押下



アラーム鳴動から1分経過
または「Snooze」押下



●スヌーズ設定になることでアラーム音は停止し、該当アラーム設定は5分間スヌーズとなる

●スヌーズ状態では残りのスヌーズ時間・スヌーズ回数が確認でき、
　スヌーズ回数は最大3回までとする

●スヌーズ時間経過後は鳴動状態に戻り、「STOP」か
　スヌーズけ回数3回以内であれば1分経過または「Snooz」押下でスヌーズにできる

●3回目のスヌーズ終了時はアラーム設定有効状態に戻り、
　翌日以降も同時刻でアラームが鳴動、スヌーズ回数もリセットとなる。

スヌーズ5分経過
(2回目まで)

スヌーズ5分経過
(3回目)



●スヌーズ回数のが3回目で鳴動した場合は「STOP」ボタンのみとなる。

●「STOP」押下または鳴動から1分経過後はアラーム設定有効状態に戻り、
　翌日以降も同時刻でアラームが鳴動、スヌーズ回数もリセットされる

「STOP」押下