

●初期画面は上記の画面が表示され、
・タイマー設定
・タイマー設定履歴
・アラームモード
上記が選択可能　※SPの場合の設定履歴は画面下部に履歴が表示され、選択可能。

●時間・分・秒はスライダーまたはテキストで設定が可能

●各数値の設定可能範囲は以下
時	0〜23
分	0〜59
秒	0〜59

●範囲外の数値がテキスト入力された場合、補完処理される(詳細は要求仕様書4.1.1参照)

●タイマー設定・アラーム設定情報があれば、アプリ起動時に自動的に読み込む

「Alarem-Mode」押下

アラームモードに遷移

「history」押下 (PC版のみ)

×マーク押下(PC版のみ)



●モーダルウィンドウで設定画面が表示される。

●設定履歴は5件まで登録され、5件既に履歴が埋まっている場合、
一番古い履歴は消え、新しい履歴が残る。

●各設定履歴のボタンを押下することで、ボタンの内容(時・分・秒)が画面に設定内容が反映される。

●×マークで設定のキャンセル可能。

手動タイマー設定

「タイマー履歴」ボタン押下



●タイマーの設定がされると「Start」ボタンが表示され、押下することでタイマーがスタート。

「タイマー履歴」ボタン押下



●設定履歴は5件まで登録され、5件既に履歴が埋まっている場合、
一番古い履歴は消え、新しい履歴が残る。

●各設定履歴のボタンを押下することで、ボタンの内容(時・分・秒)が画面に設定内容が反映される。

「Start」ボタン押下

「Cancel」ボタン押下

「Cancel」ボタン押下

「Re Start」ボタン押下



●タイマーカウントダウン表示領域の上部に設定したタイマーの情報を表示

●「Start」ボタンを押下したことにより履歴が残る。

●「Pause」ボタン押下でカウントダウンがストップ

●「Cancel」ボタン押下で設定していたタイマーの開始前の状況に戻る

「Pause」ボタン押下



●タイマーカウントダウン表示領域の上部に設定したタイマーの情報を表示

●「一時停止」ボタン押下でカウントダウンがストップ

●「キャンセル」ボタン押下で設定していたタイマーの開始前の状況に戻る

タイマー00:00:00到達

●残り時間が「00:00:00」になるとタイマー鳴動状態となり、
タイマーの色がオレンジに変わり、 アラーム音が再生される。

●アラーム音は「Stop」を押下しない限り鳴り続け、
アラーム再生開始から1分経過した場合は自動的に停止され、
タイマー設定していた時間に戻る。

「Stop」ボタン押下
またはアラーム鳴動後一分経過